

آموزش IBM

كتابچه آموزشي

انسخه ا-8.5.5 نسخه IBM استاندارد مدلسازی فرآیندهای کسبوکاری



آموزش WebSphere-بخش 3

كتابچه آموزشى فهرست مطالب

2	خش 3. ایجاد یک مدل فرآیند
3	ایجاد یک مدل فرآیند
6	Pool (مخزن فرآيند) و Lane (مسير پيشرفت فرآيند)
8	مراحل
10	اشياء جريان
21	فرآيند پوشيده
24	تمرين 1 الحاديك برنامه فيآيند

بخش 3. ایجاد یک مدل فرآیند

این بخش در خصوص چه چیزی صحبت می کند

مراحل اولیه و الزامات فرآیند، حاوی اطلاعات لازم برای اعتبار سنجی ذینفعان در فرآیند سطح بالا است. این جلسات اعتبارسنجی با ذینفعان، بازنگری نامیده میشوند. در طی مراحل بازنگری، نیازمندیهای اولیه درخواست شده، در تمام مراحل توسعه فرآیند تکرار میشود. در ابتدای بخش، هدف این است که اطمینان حاصل شود که فرآیند در وضعیت موجود خود، مدلسازی شود. یک جلسه بازنگری با ذینفعان که باید در بخش بعدی وقوع یابد، پیش بینی شده و الزامی است.

در ادامه این بخش چه کاری می توان انجام داد

پس از تکمیل این بخش، باید بتوانید:

- عناصر اصلی نمادها را که در IBM Processor Designer استفاده می شود، لیست کرده و شرح دهید
- الزامات یک گردش کار تعریف شده برای یک فرآیند را دقیق بررسی کرده و فعالیتهای مرتبط با فرآیند مورد نظر و نقشهایی که وظیفه انجام آنها را بر عهده دارند، شناسایی کنید.
 - فرآیندها را به فعالیتها و فرآیندهای پوشیده که آنها نیز شامل فعالیتهای دیگری هستند تجزیه کنید
 - BPD فرآیند را ایجاد کنید و وظایف فرآیند و نقشهای آن را مستقر کنید

در پایان این بخش چگونه پیشرفت خود را بررسی خواهید کرد

• به واسطه پرسشهای ارزیابی آموزش و تمرینات عملی

مفاهیم کلیدی این بخش

- تعریف فرآیند کسبوکار (BPD): یک نمودار یا یک مدل فرآیند که در IBM Process Designer تهیه مدد
 - **BPMN**: یک استاندارد نمادین (مدلسازی فرآیند کسبوکار و نماد گذاری)
 - مخزن فرآیند (Pool): یک عنصر BPMN که نشان دهنده کل تعریف یک فرآیند کسبوکار است
 - مسير پيشرفت فرآيند (Lane): تيم يا نقش مسئول انجام بخشي از وظايف يک فرآيند
 - مراحل (Phases): بالاترین سطح تفکیک یک فرآیند
 - فعالیت (Activity): یک کار واحد را نشان میدهد که یک شرکت کننده فرآیند از ابتدا تا انتها انجام میدهد
 - اشیاء جریان (Flow Objects): فعالیتهای فرآیند را نمایش میدهد یا روند فرآیند را کنترل می کنند
- **فرآیند پوشیده (Nested Process):** مجموعهای از تعاریف مدل فرآیند (BPD) که در سطح بالاتری به تعاریف وابسته خود وصل می شوند


¹ nested processes

ایجاد یک مدل فرآیند

ایجاد مدل فرآیند، از آنجایی که در این حالت، طراحی BPD در IBM Process Designer صورت می گیرد، باید در بازنگری 0 صورت گیرد. طبیعتاً، مدلسازی با ایجاد مدل فرآیند متوقف نمی شود، بلکه تا زمانی که روند کار نتیجه مناسبی یابد، از طریق بازنگریهای تکراری ادامه می یابد. به همین دلیل تنظیمات مشخص شده و تغییر از مدلسازی توصیفی به مدلسازی تحلیلی اتفاق می افتد تا مدل فرآیندی تولید شود که برای اجرا مناسب باشد.

این کار با ایجاد مدل فرآیند آغاز می شود.

ایجاد مدل اولیه فرآیند



- در صورت ایجاد یک مدل فرآیند در طی مراحل کشف فرآیند کسبوکار، مدل فرآیند فقط باید دادههای شناسایی شده را منعکس کند
- مدل فرآیند تا زمان مدلسازی تحلیلی باید راه حلهای مربوط به نقاط بحران (مشکلات) فرآیند را نادیده بگیرد
- مدل فرآیند باید برای تنظیمات مداوم به اندازه کافی چابک باشد، بنابراین در مدل اولیه تمرکز بر ترتیب وظایف فرآیند میباشد.

برای درک نحوه ایجاد یک مدل فرآیند که بصورت تدریجی از طریق جلسات بازنگری فرآیند تنظیم میشود، دستورالعملهای زیر را دنبال کنید:

- در صورت ایجاد یک مدل فرآیند در طی مراحل کشف فرآیند کسبوکار، مدل فرآیند فقط باید دادههای شناسایی شده را منعکس کند
- تا زمان مدلسازی تحلیلی حل نقاط بحران فرآیند را به تاخیر اندازید. در طول مراحل شناسایی، تمرکز بر دریافت مفهومی فرآیند است.
- مدل فرآیند برای تنظیمات مداوم باید به اندازه کافی چابک باشد، بنابراین ابتدا روی ترتیب مورد انتظار کارهای فرآیند در مدل تمرکز کنید.


اتوماسيون

- دستور اول، مدلسازی فرآیند کسبوکاری نیست
- ابتدا باید با بررسی مجموعه نقاط بحران فرآیند که در هنگام تجزیهوتحلیل فرآیند کسبوکار کشف می شود، یک مسیر توسعه طبیعی را انتخاب کند
 - صرفاً خودکار سازی یک فرآیند کسبوکار نمی تواند عاملی برای بهبود آن باشد

ابتدا باید بر مدل فرآیند تمرکز نمود. البته این تصور اشتباهی است که سازمانها انتظار دارند BPM که یک راهکار تکنولوژیکی محسوب می شود همیشه بهترین حلال مشکلات فرآیندهای پیچیده کسبوکار باشد. بر اساس این تصور غلط در همان جلسات اولیه مستند سازی فرآیند کسبوکار، تصمیم گرفته می شود که اتوماسیون وظایف فرآیند کسبوکار صورت گیرد. مطمئناً اتوماسیون در BPM چیز خوبی است؛ با این حال، پیشنهاد نمی شود که در ابتدای کار، اتوماسیون صورت گیرد. به نظر می رسد که استفاده از مدل سازی تحلیلی برای تعیین مجاز بودن اتوماسیون فعالیتها مفید خواهد بود. این تحلیل و ممیزی، به طور طبیعی باعث می شود در تکرارهای بررسی مدل فرآیند، فرآیند مورد نظر تنظیمات بهینه تری داشته و بهبود یابد.

از كجا آغاز كنيم

همانطور که قبلاً توضیح داده شد، مدلسازی فرآیند، جریان توالی فعالیتها را در یک فرآیند به همراه اطلاعات ابتدا تا انتها پشتیبانی شده، ثبت کرده و نمایش می دهد. در مدلسازی، فرآیند کسبوکار به گونهای قالب بندی می شود که به واسطه آن، نماد فعالیت، نقشهایی که انجام فعالیت را به عهده دارند، انشعاب شرطی و توالی جریان اجرای فعالیت، نمایش داده شود. در جریان اجرای فعالیت، نمایش داده شود. در کار، IBM Process Designer Business Process Definition کار، (BPD) نامیده می شود، اما گاهی اوقات، نمودار فرآیند نیز خوانده می شود.



یک BPD ترجمهای از نیازمندیهای فرآیندی است که در جلسات کشف، مستند شدهاند. این مهم است که تیم BPM اهمیت استفاده از بهترین روشها و استانداردهای موجود را درک کند. در مدلسازی نه تنها باید نیازمندیهای فرآیند، ترجمه شود بلکه باید به روشی این کار صورت گیرد که همه به روشنی مدل فرآیند را درک کنند.

یک تیم BPM برای مدل سازی فرآیند کسبوکار از روش استاندارد نشان گذاری (BPMN) استفاده می کند.

همزمان با استفاده از BPMN برای مدلسازی فرآیند کسبوکار، یک تیم BPM از یک روش توسعه الگوپذیر استفاده میکند که بهترین همکاری را بین گروههای کسبوکاری و کارشناسان فناوری اطلاعات ایجاد نماید. این روش توسعه به عنوان **بازنگری^۲ نامی**ده میشود.

IBM Business Process Manager از بازنگری برای کمک به توسعه پروژه و BPMN نسخه 2.0 به عنوان استاندارد مدلسازی استفاده می کند.

² playback

درمورد BPMN

پالت عناصر طراحی فر آیند

- استفاده از نمادهای استاندارد مبتنی بر نمودار جریان برای تعریف فرآیندهای کسبوکار
 - ایجاد یک پل استاندارد برای فاصله بین طراحی فرآیند کسبوکار و اجرای فرآیند
- Process Designer مستقر در IBM Business Process Manager از عناصر اصلی BPMN استفاده می کند
 - مخزن فرآیند
 - ٥ مسير پيشرفت فرآيند
 - 0 رویداد
 - ٥ فعاليت
 - 0 جریان
 - گذرگاه



برای اینکه وضوح مدل خود را افزایش دهید باید از نمادگذاری استاندارد استفاده کنید. این نمادگذاری به عنوان BPMN یا Model and Notation

از BPMN برای درک بهتر مدلی مورد نظر، استفاده می شود. در طول توسعه، بسیاری از گروههای مختلف در مدلسازی نقش دارند. هر ذینفع، با کمترین تخصص فنی تا فنی ترین آنها، این مدل را درک خواهند نمود تا بتوانند به طور مداوم با ارائه بازخوردهای ارزشمند، روند را بهبود بخشند.

BPMN همچنین راهی برای فشردهسازی تعریف فرآیند ارائه مینماید. هر از این نمادها بیانگر ایدههایی هستند، بنابراین نمادها این امکان را ایجاد میکنند که بتوانید نمودارهای مختصرتر و کوچکتری به نسبت قبل ایجاد کنید.

BPMN مزایای بسیاری دارد، اما مهمترین آنها پل استانداردی است که برای پر کردن فاصله بین طراحی فرآیند کسبوکار و اجرای فرآیند ایجاد می کند.

IBM Process Designer از چندین عنصر اصلی BPMN استفاده می کند:


- مخزن فرآیند (Pool)
- مسير پيشرفت فرآيند (Lane)
 - رویداد (Event)
 - فعالىت (Task)
 - جریان (Flow)
 - گذرگاه (Gateway)

IBM این عناصر را با معانی و مفاهیم خاص در محصول IBM Process Designer پیادهسازی و تفسیر می کند.

پالت عناصر IBM Process Designer در تصویر بالا نشان داده شده است. این موارد با عناصر BPMN مطابقت دارد و در مدلسازی یک فرآیند استفاده می شود.

نگاهی گذرا به آنچه آموزش داده شد: ایجاد یک BPD

اىجاد ىك BPD:



- 1. برنامه فرآیند مناسبی را در IBM الله Process Designer باز کنید.
- 2. روی عـنـوان Process library کلیک کنید و روی علامت + کلیک کنید.
- 3. از مـقـاديـر Options گـزيـنـه Business Process را انتخاب کنید. Definition
- 4. نام را تایپ کرده و بر روی Finish کلیک کنید.

Pool (مخزن فرآیند) و Lane (مسیر پیشرفت فرآیند)


نمادهای، مخزن فرآیند و مسیرهای پیشرفت فرآیند، ابزاری برای شناسایی و تجزیهوتحلیل جزئیات مربوط به فرآیند کسبوکار را ارائه میدهد. این عناصر را میتوان به عنوان عناصر توصیف اصلی یک نمودار فرآیند کسبوکار معرفی کرد که بعداً فرآیند را اجرا میکند.

در IBM Process Designer، به صورت پیشفرض برای مدلهای فرآیندی که جدید ایجاد میشوند، یک مخزن فرآیند و دو مسیر بوجود میآید. یکی مسیر، معرف نقش یک تیم است و دیگری نقش سیستم را نشان میدهد.


اPoo (مخزن فرآيند)

- یک عنصر گرافیکی که به آن مخزن فرآیند گفته میشود
 شامل کل عناصری خواهد بود که فرآیند کسبوکار را
 تعریف میکنند
- نام مخزن فرآیند برابر با نام BPD (عنوانی که صاحبان کسبوکار به آن فرآیند میدهند) است

فرآیندی که شما در IBM Process Designer مدل می کنید شامل مخزن فرآیند پیشفرض تشکیل شده است. در اصل، مخزن است که از دو مسیر پیشفرض تشکیل شده است. در اصل، مخزن




Lane (مسیر پیشرفت فرآیند)



- در هر مخزن فرآیند، مسیرهایی موجود است
- مسیری که در تصویر بالا مشخص شده است یک مسیر منتسب به یک تیم است

هر مسیر پیشرفت فرآیند، یک تیم را نمایندگی میکند، و نقشهای اجرایی فرآیند را که در جلسات شناسایی و تجزیهوتحلیل، کشف شدهاند، به صورت نمایی، نشان میدهد. مسیرها، محیطی را برای یک مدل فرآیند فراهم میکنند تا یک عضو خاص یک تیم کاری یا رویدادهایی که در روند انجام فرآیند حادث می شوند، بتوانند یک



سری فعالیتهایی که باید انجام شوند را دریافت کرده و انجام دهند. جزئیات تشریحی بیشتر از فعالیتها و رویدادها در ادامه این بخش ارائه شده است.


در هنگام کشف جزئیات تیم، در مرحله شناسایی و تجزیهوتحلیل فرآیند، برای کشف کاربر هر فعالیت، از user stories ها استفاده کنید. هنگامی که فرآیند را اجرا می کنید، هر یک از این تیمها به یک مسیر پیشرفت فرآیند، اختصاص داده می شوند. تعیین مسئولیت اجرایی هر فعالیت، اهمیت زیادی دارد و در همین راستا باید مشخص کنید که هر مسیر پیشرفت فرآیند، به یک تیم منسوب شده است یا به یک شخص خاص.

قیاس مخزن فرآیند بسیار مناسب است، زیرا مخزن فرآیند با مسیرهایش، بصورت بصری نشانگر شناگران درون مخزن فرآیند است. به نظر میرسد شناگران به عنوان تیمهایی که طول مخزن فرآیند را شنا می کنند، وظایف خود را در مسیر پیشرفت فرآیند مورد نظر انجام می دهند.

System Lane (مسير سيستمي پيشرفت فرآيند)

مسیرها را می توان به سیستمها نیز اختصاص داد، و کارهای اتوماتیک اغلب در مسیر سیستم مشخص شده است

هنگامی که نوبت به تعیین وظایف خودکار فرآیند میرسد، مدل فرآیند به راهی برای برقراری ارتباط با کارهای خودکار نیاز دارد. یک شرکتکننده فرآیند که به یک مسیر اختصاص داده میشود، همیشه یک نقش انسانی نیست. شرکتکنندگان در فرآیند که به مسیرها اختصاص داده میشوند نیز می توانند، سیستم باشند.




به عنوان مثال، در جلسه شناسایی و تجزیهوتحلیل ممکن است متوجه شویم که یک سیستم به جای یک نقش انسانی، مجموعه مشخصی از کارهای فرآیند مانند: بررسی پیش نیازهای وام را انجام میدهد. IBM Processor Designer دارای یک مسیر پیشفرض خاص است که شامل این نوع کارهای خودکار است، این مسیر، System Lane نام دارد. در هنگام مدلسازی اولیه فرآیند، کارهایی که به صورت خودکار انجام میشوند، به عنوان بخشی از این مسیر (System Lane)، نمایش داده میشوند.

بیشتر وظایف فرآیند زمانی به صورت اتوماسیون (خودکار) طراحی میشوند که فرآیند بهبود یافته و از طریق تکرار بازنگریها، بهینه شود. این پیشرفت مرحلهای که در مراحل بازنگریها صورت می گیرد می تواند به معنای بهینه سازی مسیر سیستمی در بازطراحی مجدد آن باشد تا جایکه کل فعالیتهای قابل خودکار سازی برای کل فرآیند کسبوکار تعریف شده باشد.

مراحل

یک مرحله، بالاترین سطح شناسایی فرآیند کار است. هنگام شناسایی فرآیند، اغلب مراحل، ابتدا به صورت تجمیع شده میباشند و این مراحل تجمیع شده جزئیاتی هستند که صاحبان فرآیند در همان نظر اول به راحتی در مورد یک فرآیند به یاد میآورند. هنگامی که این مراحل ایجاد میشوند، جزئیات فرآیند که در هر مرحله قرار میگیرند جمع میشوند تا به تکمیل مراحل شناسایی و تجزیهوتحلیل کمک کنند.

مراحل در IBM Process Designer چگونه استفاده می شوند؟



• مرحله Submission، در زیر خود بخشی را نشان میدهد که چگونگی یا جنس فعالیتهای آن را معرفی مینماید

هنگام استفاده از IBM Process Designer، استفاده از مرحله در طراحی فرآیند، اختیاری است. آنها هیچ تاثیری در عملکرد اجرایی فرآیند در IBM Process Designer ندارند، اما یک چارچوب سازمانی مناسب برای مدلسازی فرآیند توصیفی و تحلیلی محسوب می شوند.

مرحله در بسیاری از محصولات شناسایی و مستندسازی مانند IBM Blueworks Live، مشترک هستند. اگر یک نمودار فرآیند از طریق ابزاری مانند IBM Process Designer به احتمال زیاد مراحل را به صورت خودکار در BPD شما قرار خواهد داد.

بخشهای عمودی نمایانگر مراحل در مدل سازی صورت گرفته در IBM Process Designer هستند و شامل وظایف مختلفی هستند که مربوط به همان مرحله خاص میباشند.

اگر تصمیم به استفاده از مرحلهها گرفتید، بهتر است برای هر یک، نام مناسبی انتخاب کنید. در اینجا چند مثال برای نامگذاریهای مراحل آورده شده است:

- تصویب (Approval)
- جهت یابی (Orientation)
- پردازش برنامه (Application Processing)

فرآیند نمونه: بازپرداخت هزینه

³ Phases



- رویدادهای پیشفرض BPD: شروع (Start) پایان (End)
- مراحل BPD:
 ارسال (Submission)
 تصویب (Approval)
 پرداخت (Payment)
- مسیرهای BPD:
 ارسال کننده (Submitter)
 تصویب کننده (Approver)
 سیستم (System)

در تصویر قبل، مثالی از یک فرآیند کسبوکار مشاهده می شود که در مرحله شناسایی و تجزیه و تحلیل فرآیند تهیه شده است. مستندات حاصل از فرآیند شامل عناصر زیر است:

- تیمها:
- o ارسال کننده (Submitter)
- o تصویب کننده (Approver)
 - مراحل:
 - (Submission) ارسال
 - o تصویب (Approval)
 - ر (Payment) يرداخت (


همانطور که به نظر می آمد جزئیات فرآیند پنهان شده است، ترجمه اطلاعات بیشتر فرآیند، در این مرحله منجر به مدل فرآیند (BPD) در BPD) در IBM Processor Designer می شود که مشابه مدل نمایش داده شده در تصویر بالا است.

مستندات بازنگری 0 شامل اطلاعاتی است که به مؤلفین امکان می دهد عناصر BPMN را اضافه کنند تا منعکس کننده مراحل کار برای هر یک از شرکت کنندگان باشد، از جمله کنترل فرآیند و جریان توالی مورد انتظار. این اطلاعات یک مؤلف را قادر می سازد تا مراحل مدل سازی فرآیند را ادامه دهد. بازنگری بعدی ترجمه اسناد مربوط به فرآیند کسبوکار، به رویدادها، وظایف و جریان فرآیند اشاره خواهد داشت.

نگاهی گذرا به آنچه آموزش داده شد: مدلسازی تیمها و مراحل

مدلسازی تیمها:

- 1. نماد مسیر پیشرفت فرآیند (Lane) را از پالت عناصر بکشید تا مسیرهای منتسب به شرکت کنندگان را به دو خط پیش فرض اضافه کنید.
- بر روی گوشه سمت چپ مسیر مورد نظر کلیک کنید و نام انتخابی خود را در برگه Properties وارد کنید تا نام مناسبی برای تیم شرکت کننده مشخص کنید.



مدلسازی مراحل:

- 1. نماد مرحله را از پالت عناصر گرفته و به هر مسیر که دوست دارید، بکشید تا یک نقطه عطف^۴ اضافه شود.
- 2. بر روی خط زیر نقطه عطف کلیک کنید و در برگه Properties نام نقطه عطف را تغییر دهید تا مراحل به درستی نامگذاری شوند.


اشیاء جریان^۵

در این مرحله از مدلسازی فرآیند کسبوکار، مؤلفه به جریان برای استفاده در مدلسازی شرح داده می شود. اشیاء جریان در هنگام مدلسازی فرآیند درون مسیرها قرار می گیرند زیرا آنها نمایانگر وظایف فرآیند یا شرایط کنترل فرآیند هستند. در این دوره، شما فقط انواع رویداد، فعالیت و گذرگاه را که در IBM Process Designer در دسترس هستند، بررسی خواهید نمود. نگران نباشید زیرا متداول ترین انواع اشیاء جریان را خواهید شناخت و نیازهای خاص خود را برای مدلسازی اولین فرآیندتان برطرف خواهید نمود. باقیمانده این بخش و بخشهای آینده انواع مختلفی از اشیاء جریان را پوشش می دهد.

رويدادها: رويداد آغاز

رويدادها

رویدادها، نوعی شیء کنترل جریان برای یک مدل فرآیند محسوب می شوند. درست مثل تعریف یک رویداد در زندگی روزمره، شیء رویداد نمادی است که نشان می دهد در جریان پیشرفت یک فرآیند ممکن است اتفاق افتد. سه دسته از رویدادها وجود دارد: رویدادهای شروع، رویدادهای میانی و رویدادهای پایان. در مدلسازی اولیه فرآیند، داشتن یک رویداد آغاز و یک رویداد پایان حتمی



⁴ Milestone

⁵ Flow Objects

⁶ Component

است. شما روی رویدادهای شروع و پایان این بخش تمرکز کنید و دوباره در بخش بعدی این رویدادها مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

رويداد آغاز

نماد دایره گونهای که در آغاز یک جریان توالی قرار دارد، یک رویداد آغاز را نشان میدهد. رویداد آغاز باعث شروع فرآیند از طریق دستور دستی یا دستور خودکار می شود. مؤلفین، در کادر مستندسازی که در برگه Properties قرار دارد مشخصات این عنصر را توصیف مي كنند.

چهار نوع از رویدادهای شروع در IBM Process Designer وجود دارد: خالی^۷، مبتنی بر پیام^۸، مبتنی بر محتوا^۹ و اتفاقی^{۱۰}.

- خالی: اگر میخواهید شرکتکنندگان فرآیند یک فرآیند را به صورت دستی از طریق IBM Process Portal شروع کنند، از این رویداد استفاده کنید. یا وقتی قصد دارید از یک فرآیند به عنوان یک فرآیند مرتبط با یک فرآیند سطح بالاتر استفاده کنید، از این نماد استفاده کنید.
- مبتنی بر پیام: اگر میخواهید دریافت یک پیام، عامل آغاز یک فرآیند یا یک زیر فرآیند رویداد باشد، از این نماد استفاده کنید.
 - مبتنى بر محتوا: اگر مى خواهيد حدوث شرايطى باعث آغاز يک فرآيند باشد، از اين نماد استفاده كنيد.
- اتفاقى: اگر مىخواھىد يک عملکرد يا فعاليت برنامەريزى نشده، در زمان حدوث اين رويداد، آغاز شود، از اين نماد استفاده كنيد.

Create Form Request

Approve

Request

Start

Start from

رویدادها: رویداد آغاز چندگانه

دو نوع رویداد آغاز که بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد، رویداد آغاز خالی و رویداد آغاز مبتنی بر پیام هستند.

1. رويداد آغاز خالي:

رویداد خالی را نمی توان یک رویداد آغاز استاندارد نامید و این رویداد به شکل دایرهای که نماد داخلی ندارد ارائه می شود. در هر نمودار BPD، فقط مى توانيد يك رويداد آغاز استاندارد داشته باشيد. اگر بیش از یک رویداد آغاز استاندارد را در نمودار خود استفاده کنید، فرآیند اجرا نمی شود و یک خطای هشدار دریافت خواهید نمود. به صورت پیشفرض هرگاه یک نمودار BPD ایجاد کنید یک رویداد

آغاز استاندارد در نمودار شما قرار خواهد داشت.

2. رویداد آغاز مبتنی بر پیام:

نوع دیگر رویداد آغاز، رویداد آغاز مبتنی بر پیام است. این رویداد آغاز به عنوان یک رویداد آغاز با یک نشانگر داخلی به شکل یک پاکت نامه نمایش داده میشود. رویدادهای آغاز مبتنی بر پیام با دریافت سیگنال خارجی که از بیرون فرآیند ارسال شده است، فرآیند خود را شروع می کنند.

به عنوان مثال، فرض کنید شرکت شما میخواهد در هنگام استخدام کارمندان و پس از درج اطلاعات آنها در سیستم HR، اطلاعات دیگری از آنها را نیز به عنوان آغاز سابقه کارمند در سیستم سوابق کارمندان ایجاد کند. هنگامی که یک رکورد جدید در سیستم HR ایجاد میشود، سيستم منابع انساني رويدادي را به IBM Business Process Manager ارسال مي كند.

Manager

⁸ Message

⁷ None

⁹ Content


¹⁰ ad hoc

Manager آن رویداد را ضبط می کند و یک زیر فرآیند مبتنی بر رویداد را آغاز می کند. برای تعریف فرآیند کسبوکار مورد نظر می توانید بیش از یک رویداد آغاز مبتنی بر پیام داشته باشید.

رویدادها: رویداد پایان

یک رویداد پایان به شکل یک دایره با هاشیه ضخیم نمایش داده می شود. رویدادهای پایانی در فرآیندی حاصل می شوند که کلیه فعالیتها یا مجموعهای از فعالیتها خاتمه یافته باشد.

چهار نوع رویداد پایان وجود دارد: خالی، مبتنی بر پیام، **مبتنی بر خطا**ا و **منقضی**۲۲.



رویدادها: رویداد پایان چندگانه

- این فرآیند دو رویداد پایان خالی دارد:
 Requisition ended و
- هنگامی که بیش از یک رویداد پایان
 خالی دارید، هر یک باید یک نام
 منحصر به فرد داشته باشند

نوع رویداد پایانی که بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد، یک رویداد پایان خالی است.

این نوع رویداد پایانی را می توان یک رویداد پایان استاندارد نیز نامید و به شکل یک دایره هاشیه

Find job candidates

End

Standidates

Find job candidates

Left of standidates

Find job candidates

End

Standidates

Provided the standidates

Requisition ended

Requisition ended

پهن که نماد داخلی ندارد ارائه می شود. بر خلاف رویدادهای آغاز استاندارد، می توانید چندین رویداد پایان استاندارد داشته باشید. بنابراین هر BPD می تواند یک رویداد آغاز استاندارد و یک یا چندین رویداد پایان استاندارد داشته باشد. در هنگام ایجاد BPD به صورت پیش فرض یک رویداد پایان استاندارد را در نمودار خود خواهید داشت.

چندین رویداد پایان می تواند درک روند جریان کار را بهبود بخشند.

عملكرد: فعاليت

¹¹ Error

¹² Terminate

یک فعالیت یک کار واحد است که یک شرکتکننده فرآیند از ابتدا تا انتهای آن را انجام میدهد.

نوع دیگری از اشیاء جریان، فعالیتها هستند. فعالیت در یک مدل فرآیند، نشان دهنده یک واحد منطقی از کار است که یک انسان یا یک سیستم در طی تکمیل فرآیند انجام میدهد.

فعالیت به شکل یک مستطیل با گوشههای گرد ارائه شده است.

عملكرد: نوع فعاليت (1 از 2)


در یک BPD می توانید نوع فعالیت را با انتخاب فعالیت، کلیک بر روی بخش Implementation و انتخاب نوع فعالیت مورد نظرتلن از منو موجود، تغییر دهید.

فعالیتی که در BPD برجسته می شود، کاری است که به یک تیم اختصاص می یابد. نمادهایی که برای نوع خالی و سایر انوع فعالیتها استفاده می شوند در برگه Properties مشاهده می شوند.

عملكرد: نوع فعاليت (2 از 2)

خالي


فعالیتی از نوع خالی، عملیاتی ندارد و به عنوان مستطیل گوشه گرد بدون نماد نمایش داده می شود. اگر شما از انجام فعالیت یا نوع آن به دلیل عدم اطلاع از الزامات آن، مطمئن نیستید یا در حال تجزیهوتحلیل مدل هستید، استفاده از این فعالیت می تواند مفید باشد. با تکامل مدل، نوع فعالیت را می توان به چیزی خاص تر تغییر داد. این نوع به طور پیش فرض نمایش داده نمی شود، بنابراین اگر انتخاب نوع مورد نظر شما همین نوع است باید آن را به صورت دستی انتخاب کنید.



عملكرد

نمایی از یک عنصر BPMN که معرف یک فعالیت است و به شکل

یک مستطیل با گوشههای گرد میباشد



مدلسازی فرآیند هر چه پیشتر میرود بیشتر به سمت تعریف انواع میرود زیرا الزامات بیشتری از آنها مشخص میشود.

فعالیتهای با برنامه

کلیه فعالیتهای با برنامه، دارای نمادی در گوشه سمت چپ بالای فعالیت است تا نوع آنها را نشان دهد.

چهار نوع فعالیت با برنامه شامل، **فعالیت کاربر^{۱۳}، فعالیت سیستم^{۱۴}، فعالیت تصمیم گیری^{۱۵} و فعالیت اسکریپت^{۱۶} است.**

فعالیتهای کاربر و سیستم انواع متداول فعالیتهای با برنامه است که برای مدل سازی استفاده میشود.

فعاليت كاربر

فعالیت کاربر به عنوان فعالیتی با یک نماد انسانی یا شخصی در گوشه سمت چپ بالا نمایش داده میشود.

اگر این کاربر است که فعالیتی را شروع یا تکمیل می کند، فعالیت مورد نظر باید از نوع فعالیت کاربر انتخاب شده باشد. یک مثال از فعالیت کاربر این است که یک کارمند فهرست هزینه را پر می کند و آن را برای جبران خسارت ارسال می کند. اگر یک فعالیت را از پالت به یک مسیر تیمی (غیر سیستمی) بکشید، به طور خودکار یک فعالیت از نوع فعالیت کاربری را در BPD خود دریافت می کنید.

فعاليت سيستم

فعالیت سیستم به عنوان فعالیتی با یک نماد به شکل دو چرخ دنده در گوشه بالا سمت چپ نمایش داده می شود.

اگر سیستم یا یک سرویس خودکار، یک فعالیت را انجام دهد، فعالیت مورد نظر باید از نوع فعالیت سیستم انتخاب شده باشد. یک مثال از فعالیت سیستم، پرداخت هزینه است. هنگامی که هزینه به تصویب رسید، ممکن است شما بخواهید یک سیستم مراحل فرآیند را طی کند و به طور خودکار هزینه را پرداخت کند. اگر یک فعالیت را از پالت به خط سیستم بکشید، به طور خودکار یک فعالیت از نوع فعالیت سیستمی را در BPD خود دریافت می کنید.

فعالیتهای بدون برنامه ۱۷ (اتفاقی)

یک فعالیت اتفاقی فاقد جریان ورودی است. رویداد آغاز در این نمونه بر اساس آن چیزی که توسط نقش پیش بینی شده انجام می شود یا طبق پیش شرطهای از پیش تعریف شده در رویداد آغاز، شروع خواهد شد، و آغاز آن در دنباله یک جریان توالی فرآیند که از پیش تعریف شده است، نخواهد بود. اگر به این فعالیت، جریان دیگری را متصل کنید، این فعالیت نمی تواند به صورت بدون برنامه دیگری را متصل کنید، این فعالیت نمی تواند به صورت بدون برنامه



یا اتفاقی باقی بماند. چنین فعالیتهایی میتواند الزامی یا اختیاری باشند و میتوان آنها را تکرار کرد یا حداکثر یک بار اجرا کرد.

نماد یا بخش رفتاری فعالیت در خصوص فعالیتهای اتفاقی یا از نوع فعالیت کاربری یا **زیر فرآیند^{۱۸} یا زیر فرآیند مرتبط^{۱۹}،** میباشد.

فعالیت بدون برنامه (اتفاقی): پیادهسازی و رفتار

¹³ User Task

¹⁴ System Task


¹⁵ Decision Task

¹⁶ Script Task

¹⁷ Ad hoc Task

¹⁸ Subprocess

¹⁹ Linked Process



از یک کادر محاورهای ساده برای مشخص کردن رفتار فعالیت، استفاده میشود که در آن مواردی مانند پیش شرطهای فعال کردن فعالیت و... مشخص می شود.

تعاریف بیشتر از فعالیتهای اتفاقی



این موارد شرحی بر رفتار اصلی فعالیتهای اتفاقی هستند که پشتیبانی میشوند و میتوانند با مدلهای گوناگونی با هم ترکیب شوند.

نوع گزينه	شرح	حالت	آيكون
الزامى	دستی، الزامی، آغاز غیر خودکار، آمادهی آغاز شدن	خواندنى	0
اختياري	دستی، اختیاری، آغاز غیر خودکار، آمادهی آغاز شدن، لازم نیست	خواندنی-اختیاری	
	که برای آغاز شدن فعال کنندهای داشته باشد		
الزامى//ختيارى	به واسطه هر عاملی آغاز شده است ولیکن هنوز خاتمه نیافته است	در حال اجرا	\rightarrow
الزامی/اختیاری	هر چیزی که به طور "معمول" تکمیل شود	کامل شدہ	✓
الزامى	الزامی، مسدود شده در پیش شرط. اگر دستی آغاز شده است،	در حال توقف	
	سپس به حالت "خواندنی" ارسال شدهاست، اگر به واسطه یک فعال		
	کننده، آغاز شدهاست، به حالت "در حال اجرا" ارسال شدهاست		
اختياري	اختیاری، مسدود شده در پیش شرط. اگر دستی آغاز شده است،	در حال توقف- <i>اخ</i> تیاری	
	سپس به حالت "خواندنی" ارسال شدهاست، اگر به واسطه یک فعال		
	کننده، آغاز شدهاست، به حالت "در حال اجرا" ارسال شدهاست		
الزامى/اختيارى	کلیه تنظیمات صورت گرفته تا به اینجای اجرای فعالیت، صرف نظر	خراب شده	X
	میشود و به حالت "کامل شده" ارسال میشود. در صورت شروع		
	مجدد، تمام موارد فوق اعمال میشود		

جدول بالا حالت و نماد آن را برای هر فعالیت در پورتال فرآیند نشان میدهد.

رهنمودهای مدل سازی فرآیند در IBM Process Designer

- یک دیاگرام یا مدل فرآیند در IBM Process Designer یک BPD کام دارد
 - به طور کلی، BPD باید به اندازهای ساده باشد که بتوانید آنرا بسازید
 - o یک BPD بسیار مفهومی، سدی در مقابل تغییرات است
- اطمینان حاصل کنید که در برگه Properties برای هر عنصر در Phoperties استفاده کردهاید تا نکات مهم مورد نیاز را درج کنید

هنگامی که در حال مدلسازی در IBM Process Designer هستید، دستورالعملهایی را که در قبل توضیح داده شده به خاطر بسپارید.

بخشهای بعدی برخی از عناصر اصلی را تشریح می کند و توضیح می دهند که چگونه IBM Processor Designer از آنها برای ایجاد مدل فرآیند اولیه استفاده می کند.

فرآیند نمونه: بازیرداخت هزینه

فعاليتهاي BPD:

- گزارش پرونده هزینه
 - ٥ تأييد توسط مدير
- o تأیید قابل پرداخت توسط حسابداری
 - تأیید پرداخت
 - بایگانی گزارش هزینه

مدلسازي فعاليتهاي عملياتي

در یک فرآیند کسبوکار، یک مدل، جزئیات مستندات مربوط به تیمهای فرآیند را به همراه کارهایی که انجام می دهند ارائه می دهد. توجه به این نکته ضروری است که اطلاعات در ابتدا ضبط و فقط در بعضی موارد ارزیابی می شوند. با این حال، تغییرات بیشتر در یک فرآیند می تواند بعد از ارائه در یک مدل فرآیند رخ دهد. همچنین این اطلاعات مرتبط با فعالیتها است و لزوماً تا زمانی که ترجمه نشود برای پردازش نیازهای مدل، مؤثر نیست.

0

File Expense Report

> Approve by Managor

Approve by Accounts Payable

کارهای جامعتری را مؤلف فرآیند انجام میدهد تا فعالیتهای فرآیند را بدرستی برای تیمها مدل کند و همواره از ایجاد مدلهای بسیار پیچیده فرآیند که درک آنها برای کاربران کسبوکار، بسیار مشکل باشد، پرهیز م*ی*کند.

بازگشت به یکی از دستورالعملها:

به طور کلی، ایجاد یک BPD که یک انتخاب ساده است، میتواند به عنوان یک مدل خوب، مورد توجه قرار گیرد. BPD بسیار مفهومی، در مقابل تغییرات مقاومت دارد. برای ایجاد یک مدل انتزاعی ساده فرآیند، مؤلفین با یک سری تغییرات در فعالیتها روبرو میشوند. هنگامی که مدل فرآیند اولیه با این فعالیتهای اولیه دوباره تعریف میشود و جریان فرآیند در این وضعیت است، تحلیلگران BPM برای بهبود فرآیند و ایجاد فرصتهای مناسب برای اتوماسیون بهتر، به همراه صاحب فرآیند، به تجزیهوتحلیل فرآیند ادامه میدهند. سرانجام، یک مدل فرآیند قابل اجرا در اختیار خواهد بود.

همواره به یاد داشته باشید که یک مدل فرآیند خوب، دارای یک فعالیت، نتیجه کار یک تیم فرآیند واحد است. بخش بعدی یک فرآیند پوشیده را در بر می گیرد و اینکه چگونه یک فعالیت می تواند فعالیتها یا وظایف متعددی را بطور مؤثر در یک مدل فرآیند نشان دهد.

تبدیل کارهای مراحل درون فرآیند کسبوکار به عملیاتها

مراحل كار فرآيند كسبوكار نمونه:

- بازیرداخت هزینه
- 1- وارد كردن هزينهها
- 2- اسكن كردن رسيدها و پيوست كردن آنها
 - 3- ارسال برای بررسی و تأیید
 - 4- تأييد توسط مدير
- 5- در صورت رد شدن توسط مدیر، دوباره ارسال گردد
 - 6- تأیید قابل پرداخت بودن توسط حسابداری
- 7- در صورت رد شدن توسط حسابداری، مجدداً ارسال گردد
 - 8- ارسال درخواست پرداخت برای تأیید
 - 9- تأیید در خواست یر داخت


17

10- انتقال سوابق به بایگانی

دریافت اطلاعات شناختی فرآیند لزوماً به این معنی نیست که مراحل کار فرآیند را نیز درک کرده باشید، این موارد با بررسی منطقی و تحلیلی کار فرآیند، حاصل میشود. میزان این درک، بستگی به عمق دقت شما در کار دارد. هرچه شناخت فرآیند بهتر صورت گیرد، مراحل کار به راحتی به فعالیتها در مدل فرآیند تبدیل میشود.

این توضیحات، نمونهای از مراحل کار را نشان میدهد که برای فرآیند بازپرداخت هزینه، در نظر گرفته میشوند.

چگونه این تبدیل انجام شد؟



مدل اولیه فرآیند را با در نظر گرفتن فعالیتهای هر یک از مراحل کاری، مجدداً بررسی کنید. آیا می توانید بگویید که تبدیل چگونه انجام خواهد شد؟

به یاد داشته باشید، BPD مورد نظر دارای فعالیتهای "گزارش پرونده هزینه" (File یو Expense Report

(Approve by Manager)، "تأیید قابل پرداخت بودن توسط حسابداری" (Archive Expense Report)، "تأیید (Confirm Payment)، "تأیید پرداخت" (Archive Expense Report) است.


تبديل

فرآیند کسبوکار نمونه:


• بازیرداخت هزینه • فعالیت 1- وارد کردن هزینهها 2- اسكن كردن رسيدها و پيوست كردن أنها گزارش یرونده هزینه: شرکت کننده (ارسال کننده) 3- ارسال برای بررسی و تأیید 4- تأييد توسط مدير تأیید توسط مدیر: شرکت کننده (تأیید کننده) 5- در صورت رد شدن توسط مدیر، دوباره ارسال گردد 6- تأیید قابل پرداخت بودن توسط حسابداری تأیید قابل پرداخت بودن توسط حسابداری: شرکت 7- در صورت رد شدن توسط حسابداری، مجدداً ارسال کننده (تأسد کننده) 8- ارسال درخواست پرداخت برای تأیید تأیید پرداخت: شرکت کننده (سیستم) 9- تأیید در خواست پر داخت 10- انتقال سوابق به بایگانی بایگانی گزارش هزینه: شرکت کننده (سیستم)

فرآیند بازپرداخت هزینه نشان میدهد که چگونه فعالیتهای مختلف به واحدهای کاری تبدیل میشوند و به عنوان فعالیت معرفی میشوند. هر فعالیت یک کار واحد را نشان میدهد که از ابتدا تا انتها توسط یک شرکت کننده فرآیند انجام میشود.

رهنمودهای فعالیتهای مدل سازی (1 از 2)




رهنمودهای فعالیتهای مدل سازی (2 از 2)



هنگام مدل سازی فعالیتها در IBM Processor Designer، دستورالعمل هایی را که توضیح داده شده است دنبال کنید.

اتصال اشياء جريان



- برای آغاز اتصال یک شیء در جریان توالی، بر روی شیء آغازین یک بار کلیک کنید
- سپس، مکان نما را به سمتی که مسیر پیشرفت فرآیند به آن اشاره می کند، بکشید و یک بار دیگر کلیک کنید تا اتصال برقرار شود
- با استفاده از قاعده ترسیمی نمودار خود (از بالا به پایین یا چپ به راست)، اشیاء جریان را نیز از بالا به پایین یا از چپ به راست
 به هم متصل کنید
 - این عمل باعث ساده شدن مدل فرآیند میشود و به عبور از خطوط جریان کمک می کند

اکنون که اشیاء جریان به مدل فرآیند اضافه می شوند، لازم است جریان مشروط و جریان اصلی برای این فعالیتها تنظیم شود. ارتباط بین اشیاء جریان نشان دهنده قواعد کنترل یا جریان در تمام مسیرها (تیمها یا سیستم) است.

این نوع نمودار ارتباط و نحوه ارتباط بین فعالیتها را به همراه تعیین مجری هر یک از آنها، فراهم می کند. روش انجام این مرحله در Process Designer به شرح زیر است:


- برای ایجاد آغاز یک اتصال بر روی یک شیء جریان کلیک کنید.
- سپس، مکان نما را به سمت جهت جریان بکشید و برای اتصال بر روی شیء مقصد کلیک کنید.
- با استفاده از قواعد ترسیمی نمودار خود (از بالا به پایین یا چپ به راست)، اشیاء جریان را نیز از بالا به پایین یا از چپ به راست به هم متصل کنید. این عمل باعث ساده شدن مدل فرآیند می شود و به عبور از خطوط جریان کمک می کند.

از آنجا که این مرحله، مدل اولیه فرآیند را تهیه می کند، فقط لازم است جریان مورد انتظار فرآیند را از یک رویداد آغاز به یک فعالیت و از آن به فعالیت دیگر و در نهایت به رویداد نهایی ارتباط دهید. همانطور که مدل فرآیند تجزیهوتحلیل و تنظیم می شود، جریان فرآیند اصلاح می شود تا تفاوتهای ظریف جریان نیز در فرآیند جایگزین شود.

در بخش بعدی، روند جایگزین را بطور جامعتر می آموزید.

نگاهی گذرا به آنچه آموزش داده شد: مدلسازی انواع فعالیت عملیاتها و رویدادها

مدلسازی انواع فعالیت عملیاتها و رویدادها:



- 1- فعالیتهای مختلف را ایجاد کرده و آنها را در مسیرهای شرکت کننده در جریان صحیح روند فرآیند قرار دهید.
- 2- فعالیتهای مناسب را با یک قاعده مورد توافق (مثل فعل-اسم)، نامگذاری کنید.
- 3- در صورت لزوم نوع فعالیت را به واسطه حالت اجرای آن، تغییر دهید.
- 4- رویدادهای مورد نیاز را در مسیرهای شرکت کنندهها اضافه کنید.
- 5- اشیاء جریان (رویدادها و فعالیتها) را از بالا به پایین و از چپ به راست وصل کنید.

فرآیند پوشیده ۲۰

آخرین دسته فعالیتهایی که در IBM Process Designer استفاده می شود، فرآیندهای پوشیده است.

فعالیتهایی که از مستندات فرآیند حاصل میشوند، همیشه کارهایی نیستند که به طور ساده فرآیند کسبوکار را تصویر کنند. برای قضاوت در مورد سادگی و اثر بخشی یک مدل فرآیند، بسیاری از کاربران از دستورالعمل زیر استفاده میکنند:

یک BPD باید بتواند به طور واضح و به راحتی و در هر سطح دانه بندی، در 5 دقیقه یا کمتر خود را توصیف نماید.

فعالیت: فرآیند پوشیده

- تجزیه کردن یک فرآیند کسبوکار به جزئیاتی از مجموعهای از BPDها که در سطح بالایی به تعاریف جزئی تر (فرآیندهای پوشیده) وصل می شوند، کمک می کند.
- تا زمانی که در یک فرآیند کسبوکار، تک تک فعالیتها شناسایی نشود،
 فعالیتها به شکل فرآیندهای پوشیده نمایش داده می شوند.



نمایی از عنصر BPMN از فعالیتی که یک فرآیند پوشیده است، مستطیل با گوشههای گرد و یک علامت بعلاوه در سمت راست پایین

تجزيه

برای دستیابی به درک مؤثر از مدل فرآیند، مؤلفین از روش **تجزیه** استفاده میکنند تا بتوانند سطح انتزاع مناسب از واحدهای منطقی فعالیتها را شناسایی کنند. تجزیه در اصل ایجاد اتصال بین یک سری تعاریف سطح والد از مدل فرآیند با تعاریف سطح جزء (جزئیاتی از یک فرآیند کسبوکار را نشان میدهد) از همان مدل میباشد.

در اصل، یک شیء جریان از نوع فعالیت نیز به عنوان ظرفی برای تعریف جزئیات استفاده می شود که به نوبه خود می تواند فعالیتهایی داشته باشد که شامل تعاریف جزئی تری نیز باشد. هنگامی که فعالیتهای موجود در سطح تعریف جزء، با نماد واحدهای منطقی کار یا فعالیت نمایش داده شوند، تجزیه دیگر لازم نیست. تعاریف جزء در مدل سازی فرآیند، فرآیندهای پوشیده نامیده می شوند.

آیا تجزیه همیشه برای مدلسازی فرآیند ضروری است؟


²⁰ Nested process

تجزیه فقط در صورتی لازم است که مدل فرآیند برای ارتباط با جزئیات فرآیند کسبوکار بسیار پیچیده باشد و فعالیتها لزوماً با واحدهای منطقی کار برابر نباشند. اگر مستندات فرآیند اطلاعاتی را که منجر به یک BPD ساده شده باشد در اختیار ما بگذارند، تجزیه نمیشوند.

فعالیت: انواع فرآیند پوشیده (1 از 2)

انواع فرآیند پوشیده، به واسطه دو المان مختلف از سایر فعالیتها تفکیک میشوند. آنها یک علامت بعلاوه با یک نماد مربع در گوشه پایین سمت راست دارند تا نشان دهند که آنها یک فرآیند پوشیده هستند و یک فعالیت ساده نیستند. همچنین، هر نوع فعالیت که معرف فرآیند پوشیده است، معرف یک طرح کلی از فعالیتهای بیشتر است که جایگزین آن خواهند شد.

سه نوع فرآیند پوشیده وجود دارد: زیر فرآیند، فرآیند پیوندی و زیر فرآیند رویداد




دو مورد اول، زیر فرآیند و فرآیند پیوندی، بیشتر از زیر فرآیند رویداد که یک مورد خاص است، استفاده میشود. شما در این دوره در خصوص دو مورد اول تمرکز میکنید.

فعالیت: انواع فرآیند پوشیده (2 از 2)

1- فرآیند پیوندی:

یک فرآیند پیوندی، فعالیتی با یک علامت بعلاوه و مربع در گوشه پایین سمت چپ است و یک خط پهن و تیره فعالیت را در بر می گیرد.

این نوع فرآیند ممکن است بیش از یک زیر فرآیند باشد که از فرآیند اصلی جدا باشد. به دو فرآیند فکر کنید که هنگام اجرا، با این نوع



فرآیند پوشیده مرتبط هستند. شما می توانید از این نوع فرآیند در بیش از یک مرحله در فرآیند والد استفاده کنید. یک مثال ممکن است یک بررسی قانونی باشد که می تواند در چندین فرآیند مختلف محاسبه حق بیمه مورد استفاده قرار گیرد. اگر بررسی حقوقی شما در یک محاسبه حق بیمه اتومبیل و در محاسبه حق بیمه ملک یکسان است، می توانید یک فرآیند پیوندی برای بررسی قانون مورد نظر استفاده کنید.

اگر بخشی از یک BPD را روی بوم یک BPD دیگر بکشید، منجر به یک فرآیند پیوندی می شود.

2- زير فرآيند:

زیر فرآیند یک فعالیت با یک علامت بعلاوه و مربع در گوشه پایین سمت چپ است و یک خط معمولی این فعالیت را در بر می گیرد.


این نوع فرآیند پوشیده را می توان به عنوان زیر مجموعه فرآیند اصلی تصور کرد. نمی توانید از این نوع فرآیند پوشیده استفاده مجدد کنید، بنابراین هنگام انتخاب این نوع فرآیند پوشیده به استفاده مجدد فکر نکنید. اگر نیاز بود که از یک فرآیند پوشیده مجدد استفاده کنید.

شما می توانید از یک فرآیند به عنوان پنهان کردن چندین فعالیت از دید بیننده استفاده کنید تا بتوانید فرآیند خود را به گونه ای خوانا کنید که بیننده در کمتر از 5 دقیقه آن را بفهمد. زیر فرآیندها به خوبی با مدل دادههای والد، کار می کنند. مدلهای داده و دادهها در بخش بعدی در این دوره با جزئیات بیشتر توضیح داده شده است که به اجرای مدل فرآیند می پردازد.

نمونه زیر فرآیند (1 از 2)


توجه کنید در این به روزرسانی که مرحله Approval وظایف مربوط به دو تیم نزدیک به هم را دارد. به جای دو وظیفه تأیید، اکنون یک فرآیند پوشیده برای ارائه واحد منطقی کار وجود دارد: Approve Expense Report.

پس از مشاوره با کارشناسان کسبوکار، مشخص می شود که این فرآیند منحصر به فرد است و از آن استفاده مجدد نمی شود. به همین دلیل، این فعالیت یک نوع زیر فرآیند است. پس از تغییر نام فعالیت، فعالیت را انتخاب کرده و از بخش فعالیت، فعالیت را انتخاب کرده و از بخش را انتخاب کرده و از بخش را انتخاب کنید.




نمونه زیر فرآیند (2 از 2)

یک زیر فرآیند دارای مرجع اشاره گر به فرآیند والد خود است. رویداد آغاز، رویداد پایان و فعالیتها در یک فرآیند باید نامهای منحصر به فردی داشته باشد. هنگامی که روی فعالیت دابل کلیک می کنید، زیر فرآیند نشان داده می شود. سپس، با کپی کردن فعالیتهای قبلی، مدل زیر فرآیند را ایجاد کنید. توجه کنید که یک دنباله پیوندی در قسمت بالا وجود دارد تا بتوانید به فرآیند سطح والد بر گردید.



در BPD دوم، تیمها یا مسیرهای پیشرفت فرآیند (Lane) به دو تقلیل مییابند. توجه کنید که مسیر سیستم در فرآیند پوشیده وجود ندارد.

نگاهی گذرا به آنچه آموزش داده شد: تجزیه و فرآیند پوشیده



یک فرآیند پوشیده را مدلسازی و تجزیه کنید:

- 1- گامهای چرخه کاری اولیه را وارد کنید تا در صورت لزوم به کارهای مدل فرآیند بپردازید.
 - 2- تصمیم بگیرید که آیا شما نیاز به یک زیر فرآیند دارید یا یک فرآیند پیوندی.
 - 3- هر گونه تعریف فرآیند کسبوکار را در صورت لزوم، در مدل جای دهید.

تمرین 1. ایجاد یک برنامه فرآیند

برای انجام این تمرین باید یک مدل فرآیند (BPD) در IBM Processor Designer وجود داشته باشد، تا یک برنامه فرآیند بتواند این مدل را در خود جای دهد. با استفاده از Process Center، ابتدا مؤلف با استفاده از تمام اطلاعات مناسب، یک برنامه فرآیند ایجاد می کند تا بتواند یک مدل فرآیند یا BPD را ایجاد کند.

صاحب فرآیند اجبارا اطلاعات الزامی مفصلی درباره فرآیند و وضعیت فعلی آن به تحلیلگر BPM، که به نوبه خود مستندات و اطلاعات مربوط به فرآیند بهبود یافته را ارائه می دهد، ارائه می کند. این مرحله شناسایی فرآیند و آنالیز اولیه به پایان رسیده و اکنون می توان مدل فرآیند را ایجاد کرد.

برای ایجاد مدل اولیه فرآیند، آن را با یک مخزن فرآیند، مسیرهای پیشرفت فرآیند، مراحل و اشیاء جریان مانند فعالیتها، رویدادها و فرآیندهای پوشیده تکمیل می کنید. اطلاعاتی را که در بخش 1 در مورد نتیجه شناسایی فرآیند و تجزیه وتحلیل اولیه ارائه شده است، به خاطر آورده و تحلیل اولیه را به یک BPD تبدیل کنید. اولین کار شما ایجاد یک تعریف فرآیند کسبوکار (BPD) و نامگذاری مناسب آن است.

برای ایجاد مدل اولیه فرآیند، اطلاعاتی را که در سناریوی تمرین ارائه شده است بگیرید و آن را به یک BPD تبدیل کنید. در این فعالیت وظیفه شما الگوبرداری و نامگذاری تیمها است.

در این تمرین فعالیتها را در مسیرهای مناسب اضافه کنید و از جریان توالی برای اتصال فعالیتها استفاده کنید. ابتدا مورد انتظار یا مطلوب مدل را طراحی کنید و سپس مسیر بحرانی را در نظر بگیرید. شما در مورد گذرگاهها و جریان جایگزین در بخش بعدی اطلاعات کسب می کنید.

فرآیند را کامل تجزیه کنید و در جایی که استفاده از زیر فرآیندها یا فرآیندهای پیوندی را لازم می دانید، آنها را ایجاد کنید.

اهداف تمرين

بعد از اتمام این تمرین باید بتوانید:

- یک برنامه فرآیند در Process Center ایجاد کنید
 - BPD ایجاد کنید
- با افزودن مسیرهای پیشرفت فرآیند مناسب به مخزن فرآیند پیش فرض، پایه و اساس BPD را ایجاد کنید
- مراحل گردش کار فرآیند کسبوکار که در کشف و تجزیهوتحلیل فرآیند نهفته است را به فعالیتهای مدل فرآیند تبدیل کنید
 - جریان فرآیند مورد انتظار را برای مدل اولیه فرآیند مدل کنید
 - مراحل گردش کار فرآیند کسبوکار را که در مراحل شناسایی، تجزیهوتحلیل فرآیند کشف شدهاند، تجزیه کنید
 - یک زیر فرآیند یا فرآیند پیوندی ایجاد کنید

خلاصه بخش

با تكميل اين بخش، شما بايد بتوانيد:

- عناصر اصلی نشانه گذاری را که در IBM Processor Designer استفاده می شود، لیست کرده و شرح دهید
- یک گردش کار تعریف شده را از الزامات تفصیلی فرآیند بررسی کرده و فعالیتهای فرآیند پیوندی و نقشهایی که وظیفه انجام آنها را بر عهده دارد شناسایی کنید.
 - فعالیتها را به فرآیندها و فرآیندهای پوشیده که شامل وظایف فرآیند هستند تجزیه کنید
 - BPD فرآیند را ایجاد کنید و وظایف فرآیند و نقشهایی را در آن مستقر کنید

پرسشهای ارزیابی آموزش

1- اتوماسیون اولین مرحله در مدلسازی فرآیند کسبوکار است.
بلی □ خیر □
2- BPMN یک علامت استاندارد براساس نمودار جریان برای تعریف فرآیندهای کسبوکاری
بلی □ خیر □
3 نمایانگر یک کار واحد است که یک شرکت کننده فرآیند از ابتدا تا انتها انجام م
□ فرآیند
🗆 مخزن فرآيند
□ فعالیت
🗖 مسير پيشرفت فرآيند
4 کنترل اشیاء جریان برای یک مدل فرآیند هستند.
🗆 مخزنهای فرآیند
🗖 مسیرهای پیشرفت فرآیند
🗆 رویدادها
🗆 فعاليتها

پاسخهای ارزیابی آموزش

- 1- خیر. صرفاً اتوماسیون یک فرآیند کسبوکار فرصتی را برای ایجاد یک فرآیند کسبوکار بد و کارآمدتر فراهم می کند.
 - 2- بلى
 - 3- فعاليت
 - 4- رویدادها