

Aula de Revisão – P3

Termodinâmica





Física Geral II - F 228 1° Semestre, 2021

Dilatação (ou Expansão) Térmica

■ Aumento de T → aumento da separação média entre átomos do sólido

Expansão linear:
$$\Delta L = L\alpha\Delta T$$
 $\rightarrow \frac{\Delta L}{L} = \alpha\Delta T$

Coeficiente de expansão linear:

$$\alpha = \frac{\Delta L/L}{\Delta T} \approx CTE$$

TABLE 19-2 SOME COEFFICIENTS OF LINEAR EXPANSION					
Ice(at 0°C)	51	Steel	11		
Lead	29	Glass (ordinary)	9		
Aluminum	23	Glass (Pyrex)	3.2		
Brass	19	Diamond	1.2		
Copper	17	Invarð	0.7		
Concrete	12	Fused quartz	0.5		
D 4	1	tination in Provide a			

Room temperature values except for the listing for ice.

[&]quot;This alloy was designed to have a low coefficient of expansion. The word is a shortened form of "invariable."

Dilatação térmica

Expansão volumétrica

Coeficiente de expansão volumétrica isotrópica:

$$\beta = \frac{\Delta V/V}{\Delta T} = 3\alpha$$

Exemplo: CUBO



$$V = L^3$$

$$\beta \Delta T = \frac{\Delta V}{V} = \frac{3L^2 \Delta L}{L^3} = 3\frac{\Delta L}{L} = 3\alpha \Delta T$$

Absorção de Calor

- A capacidade de absorção depende do sistema;
- Em geral, resulta em aumento de T.


Capacidade Calorífica :
$$C = \frac{Q}{\Delta T}$$
 ; $\Delta T = T_f - T_i$

Específico:
$$c = \frac{Q}{m\Delta T}$$
; $c_{mol} = \frac{Q}{mol \Delta T}$ $Q = mc\Delta T$ $Q = n_{mol}c_{mol}\Delta T$

 Só dependem do material e das condições (Ex.: pressão ou volume constantes)

Transformação de FASE

Requer energia: (calor absorvido ou liberado)



Calor de Transformação:


$$L_i = \frac{Q_i}{m}$$

A temperatura não varia durante a mudança de estado

Calor e Trabalho

• CALOR:

- Energia transferida por contato térmico;
- + O: Calor recebido pelo sistema



• TRABALHO:

- Energia transferida por variação dos parâmetros externos do sistema;
- + W: Trabalho realizado pelo sistema

ENERGIA INTERNA DO SISTEMA:


 Energia Cinética + Potencial dos graus de liberdade internos;

Gás Ideal: $E_{int} \propto T$ (Proporcional a Temperatura)

1ª Lei da Termodinâmica

$$\Delta E_{\rm int} = Q - W$$

(Conservação de Energia)




Trabalho em Fluidos:

$$dW = \vec{F} \cdot d\vec{s} = (pA)(ds)$$

$$dW = p(Ads)$$


$$dW = p \, dV$$

$$W = \int dW = \int_{V_i}^{V_f} p dV$$



1^a Lei: Processos Adiabáticos

Sistema isolado OU Processo muito rápido



Não há transferência de calor

$$Q = 0$$

$$\Delta E_{\rm int} = Q - W \propto \Delta T$$
 (gas ideal)



$$\Delta E_{\rm int} = -W$$

- Expansão adiabática: W > 0 : ΔE_{int} < 0 : Temperatura diminui
- Compressão adiabática: W < 0: $\Delta E_{int} > 0$: Temperatura aumenta

1^a Lei : Processos Isométricos

Volume = Constante

$$W = \int dW = \int_{V_i}^{V_f} p dV \qquad \Longrightarrow \qquad W = 0$$

$$\Delta E_{\rm int} = Q - W$$


$$Q = \Delta E_{\rm int}$$

- Gás absorve calor : Q > 0 : $\Delta E_{int} > 0$: Temperatura aumenta
- Gás libera calor : Q < 0 : $\Delta E_{int} < 0$: Temperatura diminui

1^a Lei : Processos Isotérmicos

• Temperatura = Constante

Ex.: Gás Ideal
$$\rightarrow E_{\rm int} \propto T \rightarrow \Delta E_{\rm int} = Q - W = 0$$
 Q



$$W_{i o f} = \int\limits_{V_i}^{V_f} p \, dV$$


$$W_{i\to f} = \int_{V_i}^{V_f} \frac{nRT}{V} dV$$

$$W_{i \to f} = nRT \ln \left(\frac{V_f}{V_i} \right)$$

1^a Lei : Processos Cíclicos

• Estado inicial = Estado final $(i \rightarrow f \rightarrow i')$

onde:



Curvas fechadas

$$E_{\text{int}}$$
 inicial $(i) = E_{\text{int}}$ final (i')

$$T_i = T_{i'}$$

$$\Delta E_{\text{int}} = 0$$


$$\Delta E_{\text{int}} = Q - W$$

$$Q = W$$

 $W = W_{i \to f} + W_{f \to i'}$

Primeira Lei: Expansão Livre

Expansão adiabática sem realização de trabalho



$$Q = W = 0$$

$$\Delta E_{\rm int} = Q - W$$




$$\Delta E_{\rm int} = 0$$

- A temperatura do gás NÃO varia
- Não pode ser realizado lentamente: processo abrupto.
- Os estados intermediários não são "de equilíbrio";
 Não se pode plotar a trajetória em um diagrama p V

Condução

• Placa com faces de área A e espessura \overline{L} , mantidas em $\overline{T_H}$ e $\overline{T_C}$



 Taxa de condução = Calor transferido por unidade de tempo:

$$H = \frac{Q}{t} = kA \frac{T_H - T_C}{L},$$

k : condutividade térmica do material

Resistência térmica à condução de calor :

$$R_k = \frac{L}{k}$$


$$R_k = \frac{L}{k} \qquad \Longrightarrow \qquad H = A \frac{T_H - T_C}{R_k}$$

Radiação

Taxa de radiação térmica = Potência térmica

 Lei de Stefan-Boltzmann:

$$P = \sigma \varepsilon A T^4$$




 σ = 5,6703×10⁻⁸ W/m⁻²K⁻⁴ : Cte. de Stefan-Boltzmann

 ε : emissividade: $0 \rightarrow \overline{1}$ (1 \Longrightarrow corpo negro)

T: PRECISA estar em K

Um objeto quente é jogado em um recipiente termicamente isolado cheio de água, e se espera até que o objeto e a água entrem em equilíbrio térmico. O experimento é repetido com dois outros objetos quentes. Os três objetos têm a mesma massa e a mesma



$$\Longrightarrow$$
B) c , b , a ;

$$c = \frac{Q}{m \, \Delta T}$$


$$C = \frac{Q}{\Delta T}$$

temperatura inicial. A massa e a temperatura inicial da água são iguais nos três experimentos. A figura mostra os gráficos da temperatura T do objeto e da água em função do tempo t para os três experimentos. Ordene os gráficos de acordo com o calor específico do objeto, do maior para a menor.

$$C_{H_2O} = \frac{Q_a}{\Delta T_a} = \frac{Q_b}{\Delta T_b} = \frac{Q_c}{\Delta T_c} \longrightarrow \begin{cases} Q_c > Q_b > Q_a \\ \frac{Q_c}{\Delta T_c} > \frac{Q_b}{\Delta T_b} > \frac{Q_a}{\Delta T_a} \end{cases}$$

Exemplo

Deve-se converter 1 kg de água, a 100 °C, em vapor d'água na mesma temperatura, numa pressão p = 1,01x10⁵ N/m². O volume da água varia de 1,0 x 10⁻³ m³, quando líquida, para 1,671 m³ em gás. Calcule: **a)** O trabalho realizado pelo sistema; **b)** A variação da energia interna do sistema.



$$W = \int_{\nu_i}^{\nu_f} p \ dV = p \int_{\nu_i}^{\nu_f} dV = p(V_f - V_i)$$

= (1.01 × 10⁵ Pa)(1.671 m³ - 1.00 × 10⁻³ m³)
= 1.69 × 10⁵ J = 169 kJ.

$$Q = L_{\nu} m = (2260 \text{ kJ/kg})(1.00 \text{ kg})$$

= 2260 kJ.

$$\Delta E_i = Q - W$$

$$\Delta E_{\text{int}} = Q - W = 2260 \text{ kJ} - 169 \text{ kJ}$$

 $\approx 2090 \text{ kJ} = 2.09 \text{ MJ}.$

Gases Ideais


• Interação entre as partículas é desprezível ↔ Gases reais no limite de baixas densidade.

Lei dos gases ideais:

$$pV = N kT = (nN_A)kT = nRT$$

k (ou k_B) =1,38×10⁻²³ J/K \rightarrow Constante de Boltzmann n \rightarrow Número de mols $N_A = 6,02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1} \rightarrow \text{Número de Avogrado}$ $R = N_A k = 8,31 \text{ J mol}^{-1} \text{K}^{-1} \rightarrow \text{Constante dos Gases Ideais}$

Processos Isotérmicos



$$W_{i\to f} = \int_{V_i}^{V_f} p \, dV$$

$$W_{i\to f} = \int_{V_i}^{V_f} \frac{nRT}{V} dV$$


$$W_{i \to f} = nRT \ln \left(\frac{V_f}{V_i} \right)$$


Processos Isobáricos

• p constante

$$V = \frac{nRT}{p} = cte \times T$$

$$W_{i\to f} = \int_{V_i}^{V_f} p \, dV = p \, \Delta V$$





Teoria cinética

Energia cinética de translação média
$$\Rightarrow \langle K \rangle = \frac{1}{2} Nm \langle v^2 \rangle \Rightarrow 2 \langle K \rangle = Nm \langle v^2 \rangle$$

Para 1 partícula (N = 1):
$$\langle K \rangle = \frac{1}{2} m \langle v^2 \rangle = \frac{3}{2} kT$$

Independem

Para 1 mol (n = 1): $\langle K \rangle = \frac{3}{2} RT = \frac{3}{2} N_A kT$

Tara 1 mol (n = 1): $\langle K \rangle = \frac{3}{2} RT = \frac{3}{2} N_A kT$

Velocidade média quadrática


$$\langle v^2 \rangle = \frac{3RT}{mN_A} = \frac{3RT}{M_{mol}} \longrightarrow v_{rms} \equiv \sqrt{\langle v^2 \rangle} = \sqrt{\frac{3RT}{M_{mol}}} = \sqrt{\frac{3kT}{m}}$$

GÁS	Massa Molar	v (m/c)
(T = 300 K)	(10 ⁻³ kg/mol)	v _{rms} (m/s)
H_2	2.02	1920
He	4.0	1370
H ₂ O (vapor)	18.0	645
N_2	28.0	517
O_2	32.0	438
CO ₂	44.0	412
SO ₂	64.1	342

$$k = \frac{R}{N_A}$$

$$R = 8.31 \frac{J}{\text{mol.K}}$$

Distribuição de velocidades de Maxwell-Boltzmann



$$P_r(v) = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{\frac{3}{2}} v^2 \exp(-\frac{mv^2}{2kT}) \qquad F(v_1, v_2) = \int_{v_1}^{v_2} P_r(v) \, dv \qquad \int_{0}^{\infty} P_r(v) \, dv = 1$$

$$F(v_1, v_2) = \int_{v_1}^{v_2} P_r(v) dv$$

$$\left| \int_{0}^{\infty} P_r(v) \, dv = 1 \right|$$

Energia interna

(Gás Ideal)

Energia interna (E_{int}) = Energia cinética total média <K>


$$E_{\text{int}} = \langle K \rangle = \frac{3}{2} NkT = \frac{3}{2} nRT$$

$$R = N_A k$$

Calor Específico Molar

Para 1 mol:

$$dQ = C dT$$



SE for a pressão constante:

$$dQ_P = C_P dT$$

Calor específico molar a pressão constante

SE for a volume constante:

$$C_{V} = \left(\frac{\partial E_{\text{int}}}{\partial T}\right)_{V}$$

$$dQ_{V} = C_{V} dT$$

Calor específico molar a volume constante

Calor Específico Molar

$$C_P = C_V + R$$

• Para 1 mol de um gás ideal MONOATÔMICO:

$$C_{v} = \frac{3}{2}R$$

$$C_P = \frac{5}{2}R$$

$$C_{V} = \frac{3}{2}R$$

$$C_{P} = \frac{5}{2}R$$

$$\gamma \equiv \frac{C_{P}}{C_{V}} = \frac{5}{3}$$

• Onde γ é a razão entre os calores específicos molares do gás.

Teorema da equipartição de energia (J. C. Maxwell)

70370	A TO A	
$\mathbf{I}(\cdot) \mathbf{N}(\cdot)$	ATÔM	$\Pi C C$

Gás ideal

Graus de liberdade


Translação 3D: 3

$$\mathbf{E_{int}} = 3\frac{1}{2}kT$$

Energia Interna

(por molécula)

DIATÔMICO



Translação 3D: 3 Rotação 2 eixos: 2

Vibração 2 modos : 2


(em altas temperaturas!)

$$\longrightarrow$$
 5 ou 7 (T alta)

$$\mathbf{E}_{\mathrm{int}} = 5\frac{1}{2}kT$$

ou:
$$\mathbf{E}_{\text{int}} = 7\frac{1}{2}kT$$

POLIATÔMICO



q

$$E_{\rm int} = q \frac{1}{2} kT$$

Calor Específico Molar

• Generalizando para 1 mol de gás ideal, com q graus de liberdade:

$$E_{\rm int}(T) = \frac{1}{2}qRT$$

$$R = N_A k$$

$$R = N_A k$$

$$C_{V} = \left(\frac{\partial E_{\text{int}}}{\partial T}\right)_{V} \qquad C_{p} = C_{V} + R \qquad \gamma = \frac{C_{p}}{C_{V}}$$


$$C_p = C_V + R$$


$$\gamma = \frac{C_p}{C_V}$$

$$C_V = \frac{q}{2}R$$
, $C_P = \left[\frac{q}{2} + 1\right]R$, $\gamma = \frac{q+2}{q}$

Livre caminho médio

Movimento aleatório das moléculas de um gás: há colisões entre as moléculas





Distância média entre colisões: Livre Caminho Médio

$$\overline{\ell} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}d^2(N/V)}$$




Processos adiabáticos (Quase equilíbrio!)


$$\frac{dp}{p} = -\gamma \frac{dV}{V}$$

$$\Rightarrow \ln p + \gamma \ln V = cte$$

$$pV^{\gamma} = p_0 V_0^{\gamma} = cte$$



Isolamento



$$p_{\scriptscriptstyle 1}V_{\scriptscriptstyle 1}^{\scriptscriptstyle \gamma}=p_{\scriptscriptstyle 2}V_{\scriptscriptstyle 2}^{\scriptscriptstyle \gamma}=Cte$$

Processos adiabáticos

(Quase equilíbrio!)


$$pV^{\gamma} = p_0 V_0^{\gamma} = cte$$

$$pV = nRT$$

$$TV^{\gamma-1} = cte^*$$


Expansão Adiabática de um Gás Ideal

Expansão Adiabática Livre:



- Processo envolve situações fora de equilíbrio
- Não é descrito pela termodinâmica

Expansão Adiabática Lenta:



$$p_i V_i^{\gamma} = p_f V_f^{\gamma}$$

$$T_i V_i^{\scriptscriptstyle \gamma-1} = T_f V_f^{\scriptscriptstyle \gamma-1}$$


- Processo de quase equilíbrio
- É descrito pela termodinâmica


No diagrama p - V da figura, um gás ideal realiza 5 J de trabalho quando percorre a isoterma ab e 4 J de trabalho quando percorre a adiabática bc. Qual é a variação da energia interna do gás quando percorre a trajetória retilínea ac?

c)
$$-3J$$
;

$$\Delta E_{ab} = 0$$

d) 2 J;
$$\Delta E_{bc} = -W_{bc} = -4 J$$







A segunda lei da Termodinâmica

O enunciado de Clausius:


É impossível realizar um processo cujo <u>único efeito</u> seja transferir calor de um corpo mais frio para um corpo mais quente.



Rudolf Clausius – Físico Alemão 1822 - 1888



É impossível transferir Q de volta, do ar para o café.





Máquina térmica

O diagrama (simplificado) ao lado representa o **processo cíclico** de uma máquina térmica, com $T_1 > T_2$


$$\Delta E_{\rm int} = Q - W$$

$$\Delta E_{\rm int} = 0 \rightarrow W = Q_1 + Q_2$$

Como: $Q_1 > 0$, $Q_2 < 0$ e W > 0



$$W = |Q_1| - |Q_2|$$




Máquina térmica

O rendimento (ou eficiência) de uma máquina térmica:

$$\eta = \frac{|W|}{|Q_1|} = \frac{\text{trabalho executado}}{\text{calor absorvido}}$$

$$\bigvee W = |Q_1| - |Q_2|$$

$$\eta = 1 - \frac{|Q_2|}{|Q_1|} \qquad (\eta < 1)$$



Refrigerador

O diagrama ao lado representa o processo cíclico de um refrigerador e $T_1 > T_2$

$$\Delta E_{\rm int} = Q - W$$




$$\Delta E_{\rm int} = 0 \rightarrow W = Q_1 + Q_2$$

Como
$$Q_1 < 0, Q_2 > 0, W < 0$$

$$e |Q_1| > |Q_2|$$



$$|W|=|Q_1|-|Q_2|$$



Refrigerador


O coeficiente de desempenho de um refrigerador

$$\kappa = \frac{|Q_2|}{|W|} = \frac{calor \, absorvido}{trabalho \, fornecido}$$




$$\kappa = \frac{|Q_2|}{|Q_1| - |Q_2|}$$

$$(0 < \kappa < \infty)$$



Máquina de Carnot




A escala termodinâmica de temperatura

Em sua máquina ideal Carnot demonstrou que a quantidade de calor fornecida pela fonte de aquecimento e a quantidade cedida à fonte de resfriamento são proporcionais às suas temperaturas absolutas:

(Forma final dada por *Kelvin* ~ 1848)

$$\frac{|Q_1|}{|Q_2|} = \frac{T_1}{T_2}$$

O rendimento será:
$$\eta = 1 - \frac{|Q_2|}{|Q_1|} = 1 - \frac{T_2}{T_1}$$



A escala termodinâmica de temperatura

Em processos reversíveis (fluido ideal):

$$\frac{\mid Q_1 \mid}{\mid Q_2 \mid} = \frac{T_1}{T_2}$$





Máquina de Carnot

$$\eta = 1 - \frac{|Q_2|}{|Q_1|} = 1 - \frac{T_2}{T_1}$$

Refrigerador de Carnot

$$\eta = 1 - \frac{|Q_2|}{|Q_1|} = 1 - \frac{T_2}{T_1}$$

$$\kappa = \frac{|Q_2|}{|Q_1| - |Q_2|} = \frac{T_2}{T_1 - T_2}$$

$$dS \equiv \frac{dQ}{T}$$


$$\Delta S = S_f - S_i \ge \int_{i(I)}^f \frac{dQ}{T}$$



(Sistema isolado: dQ = 0)

$$\Delta S \ge 0$$

2^a Lei:



A entropia de um sistema termicamente isolado nunca pode decrescer: não se altera quando o processo é reversível mas aumenta quando o processo é irreversível!


Entropia

Numa transição de fase

$$\Delta S = S_f - S_i = \frac{1}{T} \int_{S_i}^{f} dQ = \frac{\Delta Q}{T}$$

como: $\Delta Q = mL$

$$S_f - S_i = \frac{mL}{T}$$




L: Calor latente

Entropia De um Gás Ideal

1a lei:
$$dE_{int} = TdS - pdV$$
 $\longrightarrow dS = \frac{dE_{int}}{T} + \frac{pdV}{T}$

mas:
$$dE_{\text{int}} = n C_V dT$$
 e $pV = nRT$ $\longrightarrow \frac{p}{T} = \frac{nR}{V}$

$$dS = \frac{nC_V dT}{T} + \frac{nRdV}{V}$$



Entropia Em processos irreversíveis

Exemplo: Expansão livre (1)


Como:
$$\Delta E_{\text{int}} = \Delta Q_I = \Delta W_I = 0$$


Podemos escolher uma expansão isotérmica reversível (R)

(Note que:
$$dW_I \neq dW_R = pdV = TdS$$
)



$$S_f - S_i = nC_V \ln \left(\frac{T_f}{T_i}\right) + nR \ln \left(\frac{V_f}{V_i}\right)$$





$$\left| S_f - S_i = nR \ln \left(\frac{V_f}{V_i} \right) > 0 \right|$$



Entropia de Boltzmann

Peso estatístico de um macroestado


- Seja Ω o número de microestados (peso estatístico ou multiplicidade), compatíveis com um dado macroestado.
- Em 1877 Boltzmann propôs a seguinte relação entre a entropia, S, de uma configuração de um gás e Ω :

$$S = k \ln \Omega$$
 $k \to \text{Constante de Boltzmann}$

• Entre os estados *inicial* e *final* de um processo termodinâmico: $\frac{\Omega_f}{\Lambda S - S} = \frac{S}{S} - \frac{L \ln \frac{\Omega_f}{S}}{2}$

$$\Delta S = S_f - S_i = k \ln \frac{\Omega_f}{\Omega_i}$$

Entropia na Expansão Livre



- Consideremos que um gás passa de V_i para V_f (expansão livre);
- Podemos subdividir os volumes em células com o volume V_m de cada molécula;
- Para *N* moléculas o número de microestados possíveis será, em cada caso:

$$\Omega_i = \left(\frac{V_i}{V_m}\right)^N \qquad e \qquad \Omega_f = \left(\frac{V_f}{V_m}\right)^N$$

Entropia na Expansão Livre

$$S = k \ln \Omega$$

Então:
$$\left(\frac{\Omega_f}{\Omega_i}\right) = \left(\frac{V_f}{V_i}\right)^N$$

$$R = k N_A$$
 e $n = \frac{N}{N_A}$


Daí:
$$S_f - S_i = k \ln \left(\frac{\Omega_f}{\Omega_i} \right) = k N \ln \left(\frac{V_f}{V_i} \right) = nR \ln \left(\frac{V_f}{V_i} \right)$$

Que é o mesmo resultado obtido pela termodinâmica para um processo de expansão isotérmica, onde $\Delta E_{int} = 0$:

$$dQ = dW \rightarrow TdS = pdV \rightarrow dS = nR\frac{dV}{V}$$

$$\longrightarrow S_f - S_i = nR \int_{V_i}^{V_f} \frac{dV}{V} = nR \ln \left(\frac{V_f}{V_i} \right)$$

Ex.: Um corpo de massa *m* com calor específico *C* à temperatura de 500 K é posto em contato com um corpo idêntico à temperatura de 100 K, formando um sistema isolado. Qual é a variação da entropia do sistema?



Ex.: Um corpo de massa *m* com calor específico *C* à temperatura de 500 K é posto em contato com um corpo idêntico à temperatura de 100 K, formando um sistema isolado. Qual é a variação da entropia do sistema?

1) Cálculo de T_f

$$Q_{Af} + Q_{Bf} = 0$$
; $mC(T_f - 500) + mC(T_f - 100) = 0$
 $2T_f = 600 \rightarrow T_f = 300K$

2) Cálculo de ΔS_T

$$\Delta S_T = \Delta S_A + \Delta S_B = mC \int_{500}^{300} \frac{dT}{T} + mC \int_{100}^{300} \frac{dT}{T}$$

$$\Delta S_T = mC \left[\ln \left(\frac{300}{500} \right) + \ln \left(\frac{300}{100} \right) \right] = mC \ln \left(\frac{9}{5} \right)$$

