第6、7讲 系统高级管理(课后作业)

1.Linux 进程有哪几种类型?

- 交互进程:在 Shell 下通过执行程序所产生的进程,可在前台或后台运行。
- 批处理进程:一个进程序列。
- 守护进程:又称监控进程,是指那些在后台运行,并且没有控制终端的进程,通常可以随着操作系统的启动而运行,也可将其称为服务。

2. 简述进程的手动启动和调度启动。

- 手动启动:在 Shell 命令行下输入要执行的程序来启动一个进程。其启动方式 又分为前台启动和后台启动,默认为前台启动。若在要执行的命令后面跟随一个符号"&",则为后台启动。
- 调度启动: 事先设置好程序要运行的时间,当到了预设的时间后,系统自动启动程序。

3.Ubuntu 系统启动经过哪四个阶段?

从开机到登录 Ubuntu 系统要经历:

- BIOS 启动
- 启动引导
- 加载程序装载内核
- 执行 init 程序实现系统初始化



0

4.Ubuntu 的运行级别有哪几种?与 Redhat等 Linux 版本有何区别? Ubuntu 的运行级别有 4种:

关机(Halt)。不要将默认运行级别设置为此级别

| 1 | 单用户(Single)模式。以 root 身份开启一个虚拟控制台,主要用于管理员维护系统 |
|---|--|
| 2 | 带显示管理器(GUI)的完整多用户模式 |
| 3 | 带显示管理器(GUI)的完整多用户模式 |
| 4 | 带显示管理器(GUI)的完整多用户模式 |
| 5 | 带显示管理器(GUI)的完整多用户模式 |
| 6 | 重启。不要将默认运行级别设置为此级别 |

而 Redhat:

| 0 | 关机。不要将默认运行级别设置为此级别 |
|---|--|
| 1 | 单用户模式。以 root 身份开启一个虚拟控制台,主要用于管理员维护系统 |
| 2 | 多用户模式,不支持 NFS。除不启用网络功能外,与级别 3 相同 |
| 3 | 完整多用户模式。允许所有用户登录,拥有完整的功 能,但是以文本模式进入系统 |
| 4 | 保留。用户可自定义环境 |
| 5 | X11 图形模式。与级别 3 功能一样,拥有完整功能, 以图形界面模式进入系统 |
| 6 | 重启。不要将默认运行级别设置为此级别 |

5.简述什么是守护进程?

守护进程是服务的具体实现。 **Ubuntu** 系统启动时会自动启动很多守护进程(系统服务)。 守护进程按照功能可以区分为系统守护进程与网络守护进程。

6.简述 Ubuntu 系统服务启动脚本与运行级别的关系。

Linux 使用 rc 脚本统一管理每个服务的脚本程序。

Ubuntu 将各运行级别对应的脚本文件存放在/etc/rcn.d 目录中。

/etc/rcn.d 目录中存放的是指向/etc/init.d 目录中脚本程序的符号链接,而 实 际的脚本程序保存在/etc/ init.d 目录中。

符号链接的命名规则比较特别:

- 1)如果脚本是用来启动一个服务的, 其符号链接的名称就以字母 S 打头。
- 2)如果脚本是用来停止一个服务的, 其符号链接的名称就以字母 K 打头。
- 3)字母 S 或 K 之后是一个数字,表示脚本的执行顺序。

4)执行顺序数字后通常是符号链接所指向的脚本文件的名称。

7. 简述 Ubuntu 系统日志配置文件的基本格式。

Ubuntu 的日志配置文件为/etc/rsyslog.conf。

采用 rsyslog 的 Ubuntu 的 rsyslog.conf 配置文件将所有的配置文件放置 在 /etc/rsyslog.d 目录中,默认的 etc/rsyslog.d/50-default.conf,可以定制该 文件来实现系统日志的配置,如记录日志的信息来源、信息类型以及保存位 置。

配置文件中每一行都代表一条设置值,语法如下: 信息来源.优先级处理方式

- 8.如何执行服务启动脚本?如何配置服务启动状态?
 - (1) 执行服务启动脚本
 - 使用 Linux 服务启动脚本管理服务 使用服务启动脚本即可实现启动服务、重启服务、停止服务和查询服务 等功能

/etc/init.d/服务启动脚本名{start|stop|status|restart|reload| force-reload}

● 使用 service 命令简化服务管理 service 命令功能和参数与使用服务 启动脚本相同:

service 服务启动脚本名{start|stop|status|restart|reload|forcereload}

- (2) 配置服务启动状态
 - 使用 sysv-rc-conf 配置服务启动状态 查看当前各服务的启动状态:

sysv-rc-conf--list

使用该工具启动或关闭某项指定服务:

sysv-rc-conf 服务名<on|off>

设置指定运行级别中服务的启动状态:

sysv-rc-conf--level <运行级别列表> 服务名<on|off>

● 使用 update-rc.d 配置服务启动状态 使用 update-rc.d 在指定运行级别中启动或关闭某项服务: update-rc.d[-f] <服务名> disable|enable[S|2|3|4|5]