

C++

5. HÉT - SMART POINTERS

A JEGYZETET KÉSZÍTETTE:

CSAPÓ ÁDÁM BALÁZS ÉS ŐSZ OLIVÉR

A C++ mögött máig aktív szabványosító testület áll – minden 3-4 évben új szabvány jelenik meg.

Szerencsére a 'gyártók' (akik a fordítókat készítik) a szabványt komolyan is veszik.

AZ ELSŐ NÉHÁNY HÉTBEN A C++11 ÉS AZÓTA MEGJELENT ÚJÍTÁSOKRÓL ESIK SZÓ

Dinamikus memóriakezelés lehetséges hibái

Ha dinamikusan foglalunk memóriát, akkor nekünk kell gondoskodni adnak felszabadításáról

Memory leak (szivárgás): nem kerül felszabadításra a már nem használt memória

Double free: többszörösen felszabadításra kerül egy blokk

Use after free: már felszabadított memóriához próbálunk hozzáférni

Dangling pointer/reference: már felszabadított/érvénytelen memóriaterületre hivatkozó pointer vagy referencia

Ez akkor is előfordulhat, ha nem foglalunk dinamikus memóriát, csak lokális változókra hivatkozunk, amik megszűnnek

Mikor van szükség dinamikus memóriakezelésre és pointerekre?

Ahol nem muszáj, ne használjunk dinamikus memóriát, mert a nagyobb hibalehetőség mellett a program teljesítményét is rontja a sok foglalás

Bizonyos esetekben viszont nem lehet elkerülni:

- Futás közben derül ki, mennyi memóriára van szükség (pl. adatok beolvasása miatt)
- Sok memóriára van szükség, ami nem fér bele a stack memóriába
- Objektumok, függvények egymásnak adják át a létrehozott adatokat (és nem akarjuk azokat másolni)
- Polimorf objektumok kezelése

A **smart pointerek** megoldást kínálnak az említett problémákra. Olyan osztályok, melyek úgy viselkednek, mint a sima (raw) pointerek, de segítenek a mutatott memóriaterület kezelésében.

Házilag is könnyen készíthetünk egy olyan wrapper osztályt, ami a destruktorában felszabadítja a benne tárolt pointert:

A memóriaterület automatikusan felszabadul, amikor a SmartPtr megszűnik. Nem marad el a felszabadítás, akkor se ha exceptiont dob a kód, és nem kell kézzel meghívni a delete-et.

Házi smart pointer

Generikus változat T típusra, és -> operátorral a tagok eléréséhez:

std:: smart pointerek

Természetesen a smart pointer osztályt nem kell nekünk definiálni, már eleve van többféle a sztenderd könyvtárban.

2011-ig volt az auto_ptr osztály, aztán ez deprecated lett és 2017-ben teljesen eltűnt a nyelvből.

Van viszont **unique_ptr**, **shared_ptr** és **weak_ptr** – mindegyik az std névtérben a <memory> headerben.

Nézzük elsőként a unique_ptr típust!

Ez a típus garantálja nemcsak a pointer becsomagolását / megfelelő felszabadítását, hanem azt is, hogy más változó nem hivatkozhat ugyanarra a mem.területre. Magyarán: egy unique_ptr objektumot nem lehet másolni (std::move-val viszont lehet mozgatni).

unique_ptr

```
std::unique ptr<int> p1(new int(5));
//std::unique ptr<int> p2 = p1; // Compile error: attempting to reference deleted function
std::unique ptr<int> p3 = std::move(p1); // Atadja a mem.teruletet. A mem.terulet most mar p3-e, es
p1 nullptr.
if (p1 == nullptr) { std::cout << "nullptr indeed" << std::endl; /* ezt kiirja */ }</pre>
// std::cout << *p1 << std::endl; // segmentation fault!</pre>
std::cout << *p3 << std::endl;</pre>
p3.reset(); // Torli a memoriat
if (!p3) { std::cout << "nullptr indeed" << std::endl; /* ezt kiirja */ }</pre>
//std::cout << *p3 << std::endl; // segmentation fault!</pre>
p1.reset(); // Semmit nem csinal
```

unique_ptr

A reset() metódusnak adhatunk új memóriacímet is – ilyenkor a továbbiakban már azt fogja menedzselni, a régi mem.területet felszabadítja:

```
std::unique ptr<int> p1(new int(5));
                                                                  p3.reset(new int(4)); // Torli a
                                                                  memoriat, de ezentul az ujonnan
//std::unique ptr<int> p2 = p1; // Compile error: attempting
                                                                  lefoglaltat menedzseli
to reference deleted function
                                                                  if (p3 == nullptr) { std::cout <<</pre>
std::unique ptr<int> p3 = std::move(p1); // Atadja a
                                                                  "nullptr indeed" << std::endl; /* ezt NEM
mem.teruletet. A mem.terulet most mar p3-e, es p1 nullptr.
                                                                  irja ki */ }
                                                                   std::cout << *p3 << std::endl; // mar NEM
if (p1 == nullptr) { std::cout << "nullptr indeed" <<</pre>
                                                                  segmentation fault!
std::endl; /* ezt kiirja */ }
// std::cout << *p1 << std::endl; // segmentation fault!</pre>
                                                                  p1.reset(); // Semmit nem csinal
std::cout << *p3 << std::endl;</pre>
```

unique_ptr

A release() metódus hatására befejezi a mem.terület menedzselését, visszaadja a címét nyers mutatóként, és innentől nullptr címet tárol.

Ez akkor jó, ha olyan kódnak akarjuk átadni a mem.terület menedzselését, ami nyers pointert vár, vagy egy másik smart pointernek adjuk át.

A get() metódus úgy adja vissza a nyers mutatót, hogy folytatja a mem.terület menedzselését.

Ez használható, ha egy olyan függvénynek kell átadnunk a címet, ami nyers pointert vár, de nem veszi át a menedzselését. (pl. egy C-ben írt függvény)

shared_ptr

Ha több helyről akarunk hivatkozni egy mem.területre, akkor nem jó a unique_ptr, mert double free hibát okozna, ezért is nem lehet másolni. Erre az esetre való az **std::shared_ptr**.

Le lehet másolni, és számolja, hány másolat létezik (reference counting). Amikor az utolsó másolat is megszűnik (vagy átirányítódik), akkor szabadítja fel a mem.területet. Így nem lesz dangling pointer hiba.

shared_ptr használata

```
std::shared_ptr<int[]> p1(new int[5]); // 5 egesz szamnak megfelelo
mem.terulet
for (int inx = 0; inx < 5; inx++) { p1[inx] = inx; }</pre>
std::shared ptr<int[]> p2 = p1; // p1 es p2 is tulajdonosa a mem.teruletnek
p1.reset(); // A mem.terulet meg nincs felszabaditva p2 miatt
//std::cout << p1[2] << std::endl; // segfault!!
std::cout << p2[2] << std::endl;
p2.reset(); // A mem.teruletet felszabaditja - nincs tobb hivatkozas ra
```

weak_ptr

Az **std::weak_ptr** objektum egy shared_ptr másolatát tartalmazhatja anélkül, hogy kihatással lenne a shared_ptr életciklusára. Vagyis a shared_ptr függetlenül a weak_ptr másolatoktól marad fenn / törlődik.

Éppen ezért ahhoz, hogy egy std::weak_ptr-t felhasználjunk, először is ellenőrizni kell, hogy a hozzá tartozó mem.terület még létezik-e!

 Ezt megtehetjük úgy, hogy simán a változóra tesztelünk. Vagy pedig használhatjuk az expired() metódust, mint a következő fólián (ez elegánsabb, mert beszédesebb)

Amikor az std::weak_ptr objektumot felhasználjuk, először meg kell rá hívni a lock() metódust – ez átkonvertálja shared_ptr-ré.

- A lock() metódus használható az érvényesség tesztelésére is:
- o if (std::shared ptr<int> sp = wp.lock())

weak_ptr használata

```
std::shared_ptr<int[]> p1(new int[5]);
// 5 egesz szamnak megfelelo mem.terulet
for (int inx = 0; inx < 5; inx++) {
p1[inx] = inx; }
std::weak ptr<int[]> p2 = p1; // p2 is
p1 mem.területere hivatkozik, de nincs
kihatassal annak fennmaradasara
// std::cout << p2[2] << std::endl; //
fordito hiba!
std::cout << p2.lock()[2] << std::endl;
// aha! igy mar ok
```

```
p1.reset(); // A mem.terulet fel is
szabadult!
//std::cout << p1[2] << std::endl; //
segfault!!
//std::cout << p2.lock()[2] << std::endl;
// segfault!!
if (p2.expired()) {
std::cout << "unfortunately, p2 can no</pre>
longer be used" << std::endl;</pre>
p2.reset(); // Nincs hatasa
```

A C++11 és C++14 bevezette az **std::make_shared()** és **std::make_unique()** függvényeket is. Ezek lényegében a new operátort váltják ki exception safe módon. A fenti függvények esetében garantáltan nem lesz mem.szivárgás akkor sem, ha a hívás más része kivételt dob.

Ennél a hívásnál a memóriát lefoglalhatja a program és ez elveszik:

```
f(unique_ptr<T>(new T), function_that_can_throw());
```

Itt viszont garantáltan nem lesz memóriaszivárgás:

```
f(make_unique<T>(), function_that_can_throw());
```

A make_shared pedig egyszerre allokálja a referenciaszámláláshoz használt memóriát és az objektumot, így megspórol egy extra allokációt a new-hoz képest.

Mivel a smart pointer is egy pointer, használata teljesen kompatibilis a dinamikus polimorfizmussal:

```
class A {
  public: virtual void introduce() {
    std::cout << "A" << std::endl;
  }
};
class B : public A {
  public: void introduce() override {
    std::cout << "B" << std::endl;
  }
};</pre>
```

```
void func(std::unique_ptr<A> avar) { avar->introduce(); }

int main()
{
    std::unique_ptr<A> a1 = std::make_unique<A>();
    std::unique_ptr<B> b1 = std::make_unique<B>();
    func(std::move(a1)); // move nelkul fordito hiba! 2 tulajdonos nem birtokolhatja
    func(std::move(b1)); // hoppa! unique_ptr<B> egyfajta unique_ptr<A>!
```

Körkörös hivatkozások

std::shared_ptr-ek esetén ügyelni kell a körkörös hivatkozások elkerülésére. A ciklusok megtörhetőek pl. std::weak_ptr-ekkel.

Előbb nézzünk egy példát az alapproblémára:

Körkörös hivatkozások

Ha ezt profilozzuk, kiderül, hogy useAnB() lefutását követően nem szabadul fel a memória!

```
int main() {
   char c;
   for (int i = 0; i < 10; i++) {
      useAnB();
      std::cout << "Finished using A and B\n";
      std::cin >> c;
   }
   return 0;
```

Summary Events			Memory Usage CPU Usage				
Take Snapshot							Heap Profiling
ID	Time	Allocations (Diff) Heap Size (Diff))	
Native heap profiling enabled at 6.21s, prior allocations not included							
1	8.74s	0	(n/a)	0.00	KB	(n/a)	
2	17.07s	4	(+4 🕇)	0.22 KB	(+0.22	KB 🛧)	
3	23.58s	8	(+4 🕇)	0.44 KB	(+0.22	KB 🛧)	
4	30.86s	12	(+4 🕇)	0.66 KB	(+0.22	KB 🛧)	
5	37.23s	16	(+4 🕇)	0.88 KB	(+0.22	KB 🕇)	

Körkörös hivatkozások

A megoldás, hogy átgondoljuk: azt szeretnénk, hogy A legyen a "fönök" (aki birtokolja B-t), vagy inkább B birtokolja A-t?

Ha A az elsődleges, akkor B-ben inkább weak_ptr-t hozzunk létre!

```
struct B;
struct A { std::shared_ptr<B> b;
    ~A() { std::cout << "~A()" << std::endl; }
};

struct B {std::weak_ptr<A> a;
    ~B() { std::cout << "~B()" << std::endl; }
};</pre>
```

```
void useAnB() {
  auto a = std::make_shared<A>();
  auto b = std::make_shared<B>();
  a->b = b;
  b->a = a;
}
```

Mikor melyik smart pointer típust érdemes használni?

Az alapvetően használt típus általában az std::unique_ptr. Ez a típus világossá teszi, hogy aki megkapta, az birtokolja az adott változót / pointert.

- Ha egy függvény unique_ptr-t ad vissza, ez egy move-val egyenértékű. Ilyenkor a hívó tudni fogja, hogy ő birtokolja a mem.címet (szabadon módosíthatja), és a unique_ptr objektum maga fel fogja szabadítani a mem.területet amikor már nincs rá szükség
- Emlékezzünk vissza: unique_ptr típusú objektum nem másolható (csak move-olható)!
 Persze ha a program rossz felépítésű, előfordulhat, hogy egy másik része eltárolta a unique_ptr-ben levő pointer-t, mint címet. Ekkor 2 helyen is íródhat az érték. De ha ilyen történik, az rossz design... alapvetően a unique_ptr-nek csak 1 tulajdonosa van.

Mikor melyik smart pointer típust érdemes használni?

Az alapvetően használt típus általában az std::unique_ptr. Ez a típus világossá teszi, hogy aki megkapta, az birtokolja az adott változót / pointert.

- Ha egy függvénynek meghívásakor (pl. konstruktor) unique_ptr-t kell átadni, világos lesz, hogy az újonnan létrejövő objektum (vagy az adott fv.) birtokolja a mem.területet, és ő is szabadítja fel (amikor megszűnik és a unique_ptr kimegy a scope-ból)
- Ha azt szeretnénk, hogy egy objektumé vagy függvényé legyen egy unique_ptr, de nem szeretnénk, ha módosítani tudná, a becsomagolt pointer mutathat konstans értékre:

```
std::unique_ptr<const Pizza> bakeAPizza();
// itt valamiert nem akarjuk, hogy a Pizzat
modositani lehessen
```

weak_ptr-eket leginkább a shared_ptr-ekben levő körkörös hivatkozási láncok megtörésére szokás használni.

std::shared_ptr-re akkor van szükség, ha nincs egyértelmű tulajdonosa a dinamikusan lefoglalt adatnak.

Például egy objektum dinamikusan foglal memóriát, majd lemásoljuk, és a másolattal osztoznak a memórián. Az első objektum megszűnik, de a másik még használja a memóriát, és lehet, hogy további másolatok készülnek belőle. Melyik másolatnak kéne felszabadítania?

A referencia számolás extra overhead-et jelent, és a közös adat elérése nem lesz automatikusan szálbiztos, csak a referenciaszámlálás szálbiztossága garantált.

Fejtörő

Mi a probléma az alábbi kóddal?

```
struct S {
    std::unique_ptr<S> m;
};

int main()
{
    auto p = std::make_unique<S>();
    p->m = std::make_unique<S>();
    std::swap(p, p->m);
}
```