# ALLE INFORMATIONEN AUF EINEN BLICK (III):

## **ALI-SPRUNGBEFEHLE:**

Um Kontrollstrukturen aus Pascal in ALI zu übersetzen benötigt man die Möglichkeit, bedingt oder unbedingt zu springen. Die ALI-Befehle dazu lauten wie folgt:

Befo	ehlsaufbau	Wirkung	Erläuterung
В	ADR	Unbedingter Sprung: GOTO ADR	Verzweigung (BRANCH)
CMP	R,ADR	Vergleichsregister je nach Vergleich setzen	Vergleich (COMPARE)
BE	ADR	Bedingter Sprung: Falls im Vergleichsregister '= = ' steht,	BRANCH ON EQUAL
		so springe nach ADR	
BL	ADR	Falls '<', dann	BRANCH ON LOWER
BH	ADR	Falls '>', dann	BRANCH ON HIGHER
BNE	ADR	Falls '!=', dann	BRANCH ON NOT EQUAL
BNL	ADR	Falls '>=', dann	BRANCH ON NOT LOWER
BNH	ADR	Falls '<=', dann	BRANCH ON NOT HIGHER

Zur Übersetzung eines Sprungbefehls von der Zwischensprache RePascal in den ALI-Assembler werden folgende Schablonen benötigt:

GOTO m;		В	m
IF Bedingung THEN GOTO m;		LDA	0 <b>,</b> a
		CMP	0,b
Bedingung: 1) a == b	1)	BE	m
2) a != b	2)	BNE	m
3) a < b	3)	$_{ m BL}$	m
4) a > b	4)	ВН	m
5) a >= b	5)	BNL	m
6) a <= b	6)	BNH	m

# ÜBERSETZUNGSSCHABLONEN FÜR DIE WICHTIGSTEN KONTROLLSTRUKTUREN (BSP.):

mögliche Bedingungen: a == b, a < b, a >= b, a >= b, a <= b negierte Bedingungen\*: a != b, a >= b, a <= b, a <= b, a <= b, a >= b

#### if:

if (Bedingung)	if (! Bedingung) goto M;	LDA 0,a
Anweisung;	Anweisung;	CMP 0,b
	M:	Bxx M je nach! Bedingung
		Übersetzung von Anweisung
		М

### if .. else:

if (Bedingung)	<pre>if (! Bedingung) goto M1;</pre>	LDA 0,a
Anweisung1;	Anweisung1;	CMP 0,b
else	goto M;	Bxx M1 je nach! Bedingung
Anweisung2;	M1: Anweisung2;	Übersetzung von Anweisung1
	M:	В М
		M1 Übersetzung von A2
		M

#### while:

while (Bedingung)	M1 if (! Bedingung) goto M;	M1 LDA 0,a
Anweisung;	Anweisung;	CMP 0,b
	goto M1;	Bxx M je nach! Bedingung
	M:	Übersetzung von Anweisung
		B M1
		М

## &&-Operator

(Bedingung B1 mit Operanden a und b, Bedingung B2 mit Operanden c und d seien zwei Bedingungen):

_ (= : : : - 8 : - 8 = = 1 : - 1	tanden a and s, Beamgang B2 mit sperande	n t uniu u seren z wer z turngungen).
<b>if</b> (B1 && B2)	<b>if</b> (! B1) <b>goto</b> M;	LDA 0,a
Anweisung;	<b>if</b> (! B2) <b>goto</b> M;	CMP 0,b
	Anweisung;	Bxx M je nach! Bedingung1
	M:	LDA 0,c
		CMP 0,d
		Bxx M je nach! Bedingung2
		Übersetzung von Anweisung
		М