# Administración de equipos de Active Directory de Windows.


### Índice:

- Alta de cuentas de equipos.
- Bajas de cuentas de equipos.
- Deshabilitar cuentas de equipos.
- Modificar cuentas de equipos.
- Administrar cuentas de equipos.

### Alta de cuentas de equipos.


Desde el propio terminal se creará automáticamente una cuenta del equipo en el Active Directory, en el momento de su incorporación al dominio, es decir, siguiendo los siguientes pasos en el ordenador cliente:

1. *Inicio-Equipo*, en el menú contextual seleccionamos la opción de *Propiedades*, de la ventana pulsamos en *Configuración avanzada del sistema* y en la pestaña *Nombre del equipo*, en ella damos clic en el botón *Cambiar* aparece la ventana donde tenemos el campo que identificará al ordenador como *Miembro del Dominio*.




También se puede crear una cuenta de equipo desde el propio servidor controlador de dominio, siguiendo los siguientes pasos:

1. Desde *Inicio-Herramientas administrativas-Usuarios y equipos de Active Directory*, seleccionamos el dominio y de la lista de capetas de objetos del dominio seleccionamos *Computers* o la unidad organizativa, con el botón derecho del ratón visualizar el menú de opciones del objeto y elegimos *Nuevo-Equipo*.




2. En la ventana de edición del campo *Nombre del equipo*, escribimos el nombre del terminal. Si pulsamos en el botón cambiar podemos delegar a otro usuario o grupo, el derecho a poder permitir unir el equipo a otro dominio, por defecto solo pueden hacerlo los usuarios del grupo de *Administradores del dominio*. Pulsamos en *Aceptar*.





## Bajas de cuentas de equipos.

1. Desde *Inicio-Herramientas administrativas-Usuarios y equipos de Active Directory*, seleccionamos el dominio y de la lista de capetas de objetos del dominio elegimos *Computers* o la unidad organizativa donde está la cuenta del equipo, seguidamente marcamos el equipo y desplegando el menú contextual elegimos *Eliminar*, confirmamos pulsando en *Sí*.



Administración de equipos

Administración del equipo (local)

Ver

Programador de tareas

Carpetas compartidas

Recursos compartidos

Visor de eventos

G

Ayuda

Acción

Archivo


**±** 

= 33

## Deshabilitar cuenta de equipo.

1. Desde *Inicio-Herramientas administrativas-Usuarios y equipos de Active Directory*, seleccionamos el dominio y de la lista de carpetas de objetos del dominio marcamos *Computers* o la unidad organizativa donde está la cuenta del equipo, seleccionamos el equipo y desplegamos el menú contextual para pulsar en *Deshabilitar cuenta*. Confirmamos con *Sí*. Un círculo con una flecha hacia abajo indicará que la cuenta está bloqueada.

No podemos deshabilitar la cuenta de un equipo para que no pueda entrar al dominio, si en ese instante tiene una sesión abierta con el Active Directory, pero podemos forzar a cerrar la sesión, desde *Inicio-Herramientas administrativas-Administración de equipos-Carpetas compartidas-Sesiones*. Podemos cerrar todas las sesiones desde la misma ventana pulsando en la opción del menú principal en *Acción-Desconectar todas las sesiones*.








#### Modificar cuentas de equipos.

1. Desde *Inicio-Herramientas administrativas-Usuarios y equipos de Active Directory*, seleccionamos el dominio y de la lista de capetas de objetos del dominio seleccionamos *Computers* o la unidad organizativa donde se encuentra la cuenta del equipo, seguidamente marcamos el equipo y del menú contextual elegimos *Propiedades*.

Aparecen las siguientes pestañas para poder configurar y modificar las propiedades de la cuenta de equipo:

- *General*: Muestra características como el nombre DNS, el DC o función que tiene en el dominio, el lugar donde se encuentra el equipo, etc.
- Sistema operativo: Identifica el nombre del sistema operativo del equipo.
- *Miembro de*: Podemos gestionar los grupos a los que pertenece el equipo.
- Delegación: Nos posibilita delegar o no servicios al equipo.
- Replicación de contraseñas: Visualizan los controladores de dominio de sólo lectura que almacenan la contraseña del equipo. Por seguridad en la administración, podemos indicar una contraseña para el equipo.
- *Ubicación*: Podemos indicar en que lugar se encuentra el equipo.
- Administrado por: Podemos indicar el usuario o grupo al que delegamos la administración del equipo.
- Objeto: Muestra el nombre canónico del equipo.
   Podemos proteger al equipo contra su eliminación.
- Seguridad: Permite dar permisos y derechos a los usuarios y grupo a la hora de acceder al equipo.
- *Marcado*: Permitirá configurar el Acceso telefónico a redes o permiso de acceso a redes.
- Editor de atributos: Permite visualizar y modificar los valores de los atributos del objeto.






## Administrar cuentas de equipos.

Desde un controlador de dominio se puede acceder remotamente a la administración de un equipo, para ello se deben realizar dos operaciones: una desde el ordenador cliente, para que su sistema de seguridad autorice la administración remota y otra desde el servidor para configurar el acceso al terminal. Para realizar dichas operaciones tenemos que seguir los siguientes pasos:

a. Desde el equipo cliente de Windows 7 ir a Inicio-Panel de control, en el campo ver por indicamos Iconos pequeños, seguidamente pulsamos en la opción Firewall de Windows, luego en Permitir un programa o una característica a través del Firewall de Windows, y seleccionamos Asistencia remota.



b. Desde equipo servidor ir a *Inicio-Herramientas administrativas-Usuarios y equipos de Active Directory*, seleccionamos el dominio y de la lista de capetas de objetos del dominio marcamos *Computers* o la unidad organizativa donde se encuentra la cuenta del equipo, seguidamente elegimos el equipo y con el botón derecho del ratón visualizamos el menú de opciones del objeto y pulsamos en *Administrar*.

## Anexo de licencias

Imagen	Credenciales	Imagen	Credenciales
The state of the s	Título: ISO06_AUXR45_R01_pantalla1.png Autoría: Microsoft. Tipo de licencia: Copyright (Cita). Procedencia: Captura de pantalla S.O. Windows Server 2008.	Section Section 1 - Section 1	Título: ISO06_AUXR45_R02_pantalla2.png Autoría: Microsoft. Tipo de licencia: Copyright (Cita). Procedencia: Captura de pantalla S.O. Windows Server 2008.
Crear on information alleafable, Computers  Number de engage:  Transied  Number de engage:  Transied  Number de engage Stransier a Windows 2000;  Tronsied  G against custom or groep pued our est este engage a un domeno,  Number de pued;  Precidementación, Adema, del domeno  Transier de pued de engage como un expage uniforme a Windows 2000  Auguste Stransier de este engage como un expage uniforme a Windows 2000	Título: ISO06_AUXR45_R03_pantalla3.png Autoría: Microsoft. Tipo de licencia: Copyright (Cita). Procedencia: Captura de pantalla S.O. Windows Server 2008.	Absorber of any and of a field of constant processing and a field of constant processi	Título: ISO06_AUXR45_R04_pantalla4.png Autoría: Microsoft. Tipo de licencia: Copyright (Cita). Procedencia: Captura de pantalla S.O. Windows Server 2008.
The state of the s	Título: ISO06_AUXR45_R05_pantalla5.png Autoría: Microsoft. Tipo de licencia: Copyright (Cita). Procedencia: Captura de pantalla S.O. Windows Server 2008.	Administración de equipos Archivo Acción Ver Ayuda  Administración del equipo (local)  Administración del equipo (local)  Perramientas del sostena  Perrogramador de tareas  Administración del equipo (local)	Título: ISO06_AUXR45_R06_pantalla6.png Autoría: Microsoft. Tipo de licencia: Copyright (Cita). Procedencia: Captura de pantalla S.O. Windows Server 2008.
Manual   M	Título: ISO06_AUXR45_R07_pantalla7.png Autoría: Microsoft. Tipo de licencia: Copyright (Cita). Procedencia: Captura de pantalla S.O. Windows Server 2008.	Program y provide in granding  Service  CO - Francis Contract of Francis Contract  CO - Fra	Título: ISO06_AUXR45_R08_pantalla8.png Autoría: Microsoft. Tipo de licencia: Copyright (Cita). Procedencia: Captura de pantalla S.O. Windows Server 2008.

