Complejidad y correctitud de Wave

Observemos que Wave es correcto, pues comienza con un preflujo bloqueante, y luego va eliminando los desbalanceos hasta obtener un flujo, y siempre mantiene el invariante de que todos los preflujos intermedios son bloqueantes, por lo tanto al final de todo se obtiene un flujo bloqueante.

Observemos tambien que cada INCREASEFLOW, o bien deja todos los vertices balanceados (y por lo tanto sera el ultimo que hagamos), o bien bloquea un nuevo vertice, pues si un vertice no se balancea durante INCREASEFLOW, se bloquea. Por lo tanto, el numero total de INCREASEFLOWs es de a lo sumo (n-2)+1. (n-2) porque ese es el numero total de vertices distintos de s,t,y el +1 es porque el ultimo puede ser que no bloquee a nadie). Con lo cual tenemos terminacion finita. Pero, veamos la complejidad mas en detalle:

Al igual que en MKM, denotemos () $_s$ la parte del algoritmo en la cual estamos saturando lados. Excepto que aca tambien denotara la parte del algoritmo en la cual estamos volviendo 0 un flujo por un lado. (i.e., cuando devolvemos la TOTALIDAD del flujo mandado por un lado).

Observar que cada lado se satura UNA sola vez. Puede des-saturarse luego, pero en este caso no se usa mas, porque solo des-saturamos el lado \overrightarrow{xy} si y esta bloqueado, y en ese caso \overrightarrow{xy} no se usara mas.

Asimismo, solo volvemos 0 flujo ya enviado por una lado una sola vez, porque, otra vez, esto solo se produce en \overrightarrow{xy} si y esta bloqueado. Por lo tanto, $(Wave)_s = O(m)$.

Denotemos por $()_p$ la parte del algoritmo en la cual trabajamos parcialemente en un lado, i.e., mandamos flujo sin saturarlo, o restamos flujo sin volverlo 0.

Supongamos que hay en total r iteraciones "INCREASEFLOW-DECREASEFLOW". (Arriba vimos que debe ser $r \le n-1$).

Entonces $(Wave)_p = \sum_{i=1}^r ((ID)(i))_p$ donde ID(i) es el *i*-esimo "INCREASEFLOW-DECREASEFLOW".

Pero, a su vez, cada INCREASEFLOW esta compuesto de n-2 FORWARDBALANCE(x)s y cada DECREASEFLOW esta compuesto de n-2 BACKWARDBALANCE(x)s.

Pero en cada FORWARDBALANCE, saturamos todos los lados que usamos, excepto tal vez por uno. Por lo tanto (FORWARDBALANCE(x))_p = O(1) para cada x, y por lo tanto (INCREASEFLOW)_p = O(n). Similarmente para DECREASEFLOW, por lo tanto $(ID(i))_p = O(n) + O(n) = O(n)$, y asi $(Wave)_p = \sum_{i=1}^r ((ID)(i))_p = O(rn) = O(n^2)$.

Por lo tanto Wave= $O(m) + O(n^2) = O(n^2)$.

Esto en cuanto al paso de saturación de Wave. Como siempre, multiplicamos por n para obtener la compeljidad total, por lo tanto:

COMPLEJIDAD TOTAL DE WAVE= $O(n^3)$.