Insper

Sistemas Hardware-Software

Aula 8 - Variáveis na pilha

2023 - Ciência da Computação

Carlos Menezes Maciel C. Vidal Igor Montagner Fábio Ayres

Aulas passadas

- · Operações aritméticas
- · Acessos à memória
- Chamadas de funções
- · Expressões booleanas e pulos condicionais
- · Loops

while

While version

while (*Test*) *Body*



Goto Version

```
goto test;
loop:
Body
test:
  if (Test)
    goto loop;
done:
```

while

```
long foo_while(long n) {
  long sum = 0;

while (n > 0) {
    sum += n;
    n--;
  }

sum *= sum;
  return sum;
}
```

```
long foo_while_goto_1(long n) {
    long sum = 0;
   goto test;
  loop: <----
    sum += n;
    n--;
→ test:
    if (n > 0)
      goto loop;
    sum *= sum;
    return sum;
```

while

```
long foo while goto 1(long n) {
    long sum = 0;
   goto test;
                           0000000000000044 <foo while goto 1>:
                             44:
                                         $0x0, %eax
  loop: <
                                   mov
                                         52 <foo_while_goto_1+0xe>
                           --49:
                                   jmp
    sum += n;
                                   add %rdi,%rax *
                            4b:
   n--;
                            4e:
                                   sub $0x1,%rdi
                         ▶ 52: test %rdi,%rdi
→ test:
                                         4b <foo_while_goto_1+0x7>
                            55:
   if (n > 0)
                                   jg
                            57:
                                   imul
                                         %rax,%rax
     goto loop; --
                            5b:
                                   retq
   sum *= sum;
    return sum;
```

for

For Version

```
for (Init; Test; Update)
    Body
```



```
Init;
while (Test) {
    Body
    Update;
}
```

for

while for


```
00000000000000a0 <foo for>:
000000000000002c <foo while>:
  2c:
               $0x0, %eax
                                       a0:
                                                     $0x0, %eax
        mov
                                              mov
                                                     ae <foo_for+0xe>
  31:
                3a <foo while+0xe>
        jmp
                                       a5:
                                              jmp
  33:
        add
               %rdi,%rax
                                       a7:
                                              add
                                                     %rdi,%rax
  36:
        sub
               $0x1,%rdi
                                              sub
                                                     $0x1,%rdi
                                       aa:
  3a:
               %rdi,%rdi
                                                     %rdi,%rdi
        test
                                              test
                                       ae:
  3d:
                33 <foo while+0\times7>
                                                     a7 <foo for+0x7>
        jg
                                       b1:
                                              jg
  3f:
        imul
                %rax,%rax
                                       b3:
                                              imul
                                                     %rax,%rax
  43:
        retq
                                       b7:
                                              retq
```

Variáveis locais

- Na maioria do tempo são colocadas em registradores
- Se não for possível colocamos na pilha (memória)
 - Uso &var requer uso da pilha.
 - Registrador não tem endereço
- Topo da pilha está armazenado em %rsp
- Sabemos acessar memória de maneira relativa a %rsp

\$0xF(%rsp)

Executável na memória



Variáveis locais

- Armazenadas na pilha
- Acessadas via deslocamentos relativos a %rsp (stack pointer)
- Colocadas e retiradas de registradores frequentemente

Variáveis globais / strings constantes

- Acessadas usando pulos relativos a %rip (instruction pointer)
- Como %rip muda a cada instrução, o deslocamento usado muda também
- É necessário fazer o cálculo para chegar ao endereço fina

Insper

Criando variáveis locais

```
sub $0x10, %rsp
. . .
mov 0x2, 0x4(%rsp)
. . .
mov 0x4(%rsp), %rdx
. . .
add $0x10, %rsp
```

- Subtrair de %rsp equivale a empilhar, somar equivale a desempilhar
- Não existe suporte para operações memória-memória
- No fim da função deletamos todas as variáveis locais

Criando variáveis locais

```
sub $0x8, %rsp
...
mov %rdx, 0x8(%rsp)
...
mov 0x8(%rsp), %rdx
...
add $0x10, %rsp
```

- Subtrair de %rsp equivale a empilhar, somar equivale a desempilhar
- · Não existe suporte para operações memória-memória
- No fim da função deletamos todas as variáveis locais

Atividade prática

Exercícios de aula

- 1. Identificar funções que usem variáveis locais
- 2. Listar todas as variáveis locais de uma função que foram alocadas na pilha

Atividade prática

Exercícios para entrega

- 1. Identificar funções que usem variáveis locais
- 2. Listar todas as variáveis locais de uma função que foram alocadas na pilha
- 3. Está no seu repositório de atividade

Correção dos exercícios 2 e 3

```
Dump of assembler code for function func1:
   0 \times 05 fe <+0>:
                      sub $0x10,%rsp
   0x0602 < +4>: movl $0xa, 0xc(%rsp)
   0x060a < +12>: mov1 $0xb, 0x8(%rsp)
                              0xc(%rsp),%rdi
   0 \times 0612 < +20 > :
                      lea
                      callq 0x5fa <func2>
   0 \times 0617 < +25 > :
                              $0x1,0x8(%rsp)
   0 \times 061c < +30 > :
                      addl
                      lea
                              0x8(%rsp),%rdi
   0 \times 0621 < +35 > :
                      callq 0x5fa <func2>
   0 \times 0626 < +40 > :
                              $0x10,%rsp
   0x062b <+45>:
                      add
   0 \times 062 f < +49 > :
                      retq
```

Variáveis auxiliares:

int *p1, *p2;

```
Dump of assembler code for function func1:
   0 \times 05 fe <+0>:
                        sub
                                $0x10,%rsp
                               $0xa, 0xc(%rsp)
                       movl
   0 \times 0602 < +4>:
                                                           int a = 10;
   0x060a <+12>:
                       movl
                                $0xb, 0x8(%rsp)
                                                           int b = 11;
   0 \times 0612 < +20 > :
                        lea
                                0xc(%rsp),%rdi
                                                           p1 = &a;
                               0x5fa <func2>
   0 \times 0617 < +25 > :
                        callq
                                                           func2(p1);
   0 \times 061c < +30 > :
                        addl
                                $0x1,0x8(%rsp)
                                                           b++;
                        lea
                                0x8(%rsp),%rdi
   0 \times 0621 < +35 > :
                                                           p2 = &b;
                               0x5fa <func2>
   0 \times 0626 < +40 > :
                        callq
                                                           func2(p2);
   0 \times 062b < +45>:
                        add
                                $0x10,%rsp
   0 \times 062 f < +49 > :
                        retq
```

```
Dump of assembler code for function main:
                            $0x18,%rsp
   0x1149 < +0>:
                     sub
   0x114d <+4>:
                     lea
                            0xc(%rsp),%rsi
   0 \times 1152 < +9 > :
                     lea
                            0xeab(%rip),%rdi
                                                      # 0x2004
                            $0x0, %eax
   0 \times 1159 < +16 > :
                     mov
   0x115e <+21>:
                 callq 0x1040 <__isoc99_scanf@plt>
                     cmpl
                            $0x0,0xc(%rsp)
   0x1163 <+26>:
   0x1168 <+31>:
                     is
                            0x1180 < main + 55 >
   0x116a < +33>:
                     lea
                            0xe9f(%rip),%rdi
                                                     # 0x2010
   0x1171 <+40>:
                     callq 0x1030 <puts@plt>
                            $0x0, %eax
   0x1176 <+45>:
                     mov
   0x117b <+50>:
                     add
                            $0x18,%rsp
   0x117f <+54>:
                    retq
   0x1180 <+55>:
                     lea
                            0xe80(%rip),%rdi
                                                      # 0x2007
                     callq
   0 \times 1187 < +62 > :
                            0x1030 <puts@plt>
   0x118c < +67>:
                            0x1176 < main + 45 >
                     jmp
```

```
Dump of assembler code for function main:
   0 \times 1149 < +0 > :
                               $0x18,%rsp
                       sub
   0x114d <+4>:
                               0xc(%rsp),%rsi
                       lea
                                                                          int n:
                                                           # 0x2004
   0 \times 1152 < +9 > :
                               0xeab(%rip),%rdi
                       lea
                                                                          scanf("%d", &n);
                               $0x0, %eax
   0 \times 1159 < +16 > :
                       mov
   0x115e <+21>:
                       callq
                               0x1040 <__isoc99_scanf@plt>
                                                                          if (n<0) {
   0 \times 1163 < +26 > :
                       cmpl
                               $0x0,0xc(%rsp)
                                                                             goto negativo;
   0 \times 1168 < +31 > : ---is
                               0x1180 < main + 55 >
   0x116a <+33>:
                                                           # 0x2010
                       lea
                               0xe9f(%rip),%rdi
                                                                          printf("Positivo\n");
   0x1171 <+40>:
                       callq
                              0x1030 <puts@plt>
   0x1176 <+45>:
                               $0x0,%eax ←----
                       mov
                                                                          retorno:
   0x117b <+50>:
                               $0x18,%rsp
                       add
                                                                             return 0;
   0 \times 117f < +54 > :
                       retq
   0x1180 <+55>: -→ lea
                                                           # 0x2007
                               0xe80(%rip),%rdi
                                                                          negativo:
                                                                             printf("Negativo\n");
   0x1187 <+62>:
                       callq
                               0x1030 <puts@plt>
                                                                             goto retorno;
                               0x1176 <main+45> -
   0x118c < +67>:
                       jmp
```

Insper

www.insper.edu.br