
Часть 2 Объектноориентированное программирование

МГТУ им. Н.Э. Баумана Факультет Информатика и системы управления Кафедра Компьютерные системы и сети Лектор: д.т.н., проф. Иванова Галина Сергеевна

Введение. Эволюция технологии разработки ПО. Процедурная и объектная декомпозиция


1. «Стихийное» программирование — до середины 60-х годов XX века — технология отсутствует — программирование — искусство создания программ — в конце периода появляется возможность создания подпрограмм — используется процедурная декомпозиция.



Слабое место – большая вероятность испортить глобальные данные.


Эволюция технологии разработки ПО (2)

- 2. Структурный подход к программированию 60-70-е годы XX века технология, представляющая собой набор рекомендаций и методов, базирующихся на большом опыте работы:
- нисходящая разработка;
- декомпозиция методом пошаговой детализации;
- структурное программирование;
- сквозной структурный контроль и т. д.



Эволюция технологии разработки ПО (3)

Модульное программирование — выделение групп подпрограмм, использующих общие глобальные данные в модули — отдельно компилируемые части программы (многоуровневая декомпозиция).




Слабое место – большое количество передаваемых параметров.

Эволюция технологии разработки ПО (4)

3. Объектный подход к программированию — с середины 80-х до наших дней.


Объектно-ориентированное программирование –

технология создания сложного программного обеспечения, основанная на представлении программы в виде системы объектов, каждый из которых является экземпляром определенного типа (класса), а классы образуют иерархию с наследованием свойств.



Эволюция технологии разработки ПО (5)

Компонентный подход – с конца 90-х годов XX века (COM-технология, Corba, SOAP) – подключение объектов через универсальные интерфейсы – развитие сетевого программирования – появление CASE-технологий.





Разработать программную систему, которая для указанной функции на заданном отрезке:

- строит таблицу значений с определенным шагом;
- □ определяет корни;
- □ определяет максимум и минимум.

Формы интерфейса пользователя

```
Программа исследования функций.

Введите функцию или слово «Конец»: у = cos(x) - 1

Назначьте интервал: [-1, 0)

Введите номер решаемой задачи
( 1 - построение таблицы значений;
 2 - нахождение корней;
 3 - нахождение минимума и максимума;
 4 - смена функции или завершение программы): 1
```


```
Построение таблицы.
Введите шаг: 0.01
Таблица значений:
х= y=
```

```
Нахождение корней.
Таблица корней:
х= y=
```


Минимум: x= y= Максимум: x= y=

Экстремумы.

Диаграмма состояний интерфейса пользователя



Разработка схем алгоритмов методом пошаговой детализации







Схема структурная программы



Процедурная декомпозиция – процесс разбиения программы на подпрограммы.


Структурной называют декомпозицию, если:

- каждая подпрограмма имеет один вход и один выход;
- подпрограммы нижних уровней не вызывают подпрограмм верхних уровней;
- размер подпрограммы не превышает 40-50 операторов;
- в алгоритме использованы только структурные конструкции.

Объектная декомпозиция

Объектная декомпозиция – процесс представления предметной области задачи в виде отдельных функциональных элементов (объектов предметной области), обменивающихся в процессе выполнения программы входными воздействиями (сообщениями).

Объект отвечает за выполнение некоторых действий, инициируемых сообщениями и зависящих от параметров объекта.




Объект предметной области характеризуется:

- именем;
- состоянием;
- поведением.

Состояние – совокупность значений характеристик объекта, существенных с т. з. решаемой задачи.

Поведение – совокупность реакций на сообщения.

Реализация объектов предметной области



Класс – это структурный тип данных, который включает описание полей данных, а также процедур и функций, работающих с этими полями данных.

Применительно к классам такие процедуры и функции получили название **методов**.

Объект-переменная – переменная типа «класс».


Методы построения классов

 Наследование – механизм, позволяющий строить класс на базе более простого посредством добавления полей и определения новых методов.


При этом исходный класс, на базе которого выполняется построение, называют родительским или базовым, а строящейся класс — потомком или производным классом. Если при наследовании какие-либо методы переопределяются, то такое наследование называется полиморфным.



2. *Композиция* – *механизм*, позволяющий включать несколько объектов других классов в конструируемый.



3. *Наполнение* – *механизм*, позволяющих включать указатели на объекты других классов в конструируемый.




Глава 7 Средства объектноориентированного программирования

МГТУ им. Н.Э. Баумана Факультет Информатика и системы управления Кафедра Компьютерные системы и сети Лектор: д.т.н., проф. Иванова Галина Сергеевна

7.1 Определение класса, объявление объектов и инициализация полей

С точки зрения синтаксиса *класс* – структурный тип данных, в котором помимо полей разрешается описывать протомилы (заголовки) процедур и функций, работающих с этими полями данных.



TRoom length, width Square()

```
Type TRoom = object
                length, width:single;
                function Square: single; {прототип функции}
             end;
Function TRoom.Square;
   Begin
        Result:= length*width;
```

End;

Поскольку данные и методы инкапсулированы в пределах класса, все поля автоматически доступны из любого метода

Неявный параметр Self

Любой метод неявно получает параметр **Self** – ссылку (адрес) на поля объекта, и обращение к полям происходит через это имя.

```
Function TRoom.Square;
Begin
Result:= Self.length* Self.width;
End;
```

При необходимости эту ссылку можно указывать явно:

@Self – адрес области полей данных объекта.

Объявление объектов класса

Примеры:

Γ) pC^.length:=3;

```
Var A: TRoom; {объект A класса TRoom}
    B:array[1..5] of TRoom; {массив объектов типа TRoom}
Type pTRoom=^TRoom; {тип указателя на объекты класса TRoom}
Var pC: pTRoom; {указатель на объекта класса TRoom}
Для динамического объекта необходимо выделить память:
  New (pC);
а после его использования – освободить память:
  Dispose(pC);
Обращение к полям и методам аналогично доступу к полям записей:
Примеры:
a) v:=A.length;
\delta) s:= A.Square;
B) s:=s+B[i].Square;
```

Инициализация полей прямой записью в поле

```
Program Ex 7 01a;
{$APPTYPE CONSOLE}
Uses SysUtils;
Type TRoom = object
                 length, width:single;
                 function Square:single;
             end;
Function TRoom.Square;
   Begin
        Result:= length* width;
   End;
Var A:TRoom;
Begin
    A.length:=3.5;
    A.width:=5.1;
    WriteLn('S = ',A.Square:8:3);
    ReadLn;
End.
```

Инициализация при объявлении объекта

```
Program Ex 07 01b;
{$APPTYPE CONSOLE}
Uses SysUtils;
Type TRoom = object
                length, width:single;
                 function Square:single;
             end;
Function TRoom.Square;
   Begin
        Result:= length* width;
   End;
Var A:TRoom = (length:3.5; width:5.1);
Begin
    WriteLn('S= ',A.Square:8:3);
    ReadLn;
End.
```

Инициализация посредством метода

```
Program Ex 07 01c;
{$APPTYPE CONSOLE}
Uses SysUtils;
Type TRoom = object
               length, width:single;
               function Square: single;
               procedure Init(l,w:single);
             end;
Function TRoom.Square;
   Begin Square:= length*width; End;
Procedure TRoom. Init;
   Begin length:=1; width:=w; End;
Var A:TRoom;
Begin
    A.Init(3.5,5.1);
    WriteLn('S= ',A.Square:8:3);
    ReadLn;
End.
```

Операция присваивания объектов

Над объектами одного класса определена операция **присваивания**. Физически при этом происходит копирование полей одного объекта в другой методом «поле за полем»:

Пример:

```
Var A:TRoom = (length:3.7; width:5.2);
Var B:TRoom;
...
B:=A;
```

7.2 Ограничение доступа к полям и методам

Ограничение только в пределах модуля!

```
Unit Room;
Interface
  Type TRoom = object
            private length, width: single;
            public function Square: single;
                procedure Init(l,w: single);
               end;
Implementation
  Function TRoom.Square;
      Begin Result:= length* width; End;
  Procedure TRoom.Init;
      Begin length:=l; width:=w; End;
End.
```




Ограничение доступа (2)

```
Program Ex 7 02;
{$APPTYPE CONSOLE}
Uses SysUtils,
     Room in 'Room.pas';
Var A:TRoom;
Begin
    A.Init(3.5,5.1);
    WriteLn('Room: length = ', A.length:6:2,
             '; width =', A.width:6:2);
    WriteLn('Square =',A.Square:8:2);
    ReadLn;
End.
```

7.3 Наследование


Наследование - конструирование новых более сложных производных классов из уже имеющихся базовых посредством добавления полей и методов.



Наследование (2)

```
Procedure TVRoom.NewInit;
  Begin
       Init(1,w);
       height:=h;
  End;
Function TVRoom.V;
  Begin
      Result:=Square*height;
  End;
 Var A:TVRoom;
Begin
       A.NewInit(3.4,5.1,2.8);
       WriteLn('Square = ', A.Square:6:2);
       WriteLn('V = ', A.V:6:2);
       ReadLn;
```

Поля TVRoom



Присваивание объектов иерархии

Допустимо присваивать переменной типа базового класса значение переменной типа объекта производного класса.

```
Var A:TRoom;
B:TVRoom;
...
A:=B; {допустимо}
B:=A; { не допустимо!}
```

Присваивание указателей в иерархии

Допустимо указателю на объект базового класса присваивать адреса объекта производного класса.

Однако при этом возникает проблема «невидимых» полей.


Указатель на объект класса-родителя



Объект класса-потомка

7.4 Композиция

Композиция – включение объектов одного класса в объекты другого. Реализуется механизмом поддержки объектных полей.



Композиция (2)

```
Procedure TFlat.Init;
Var i:byte;
Begin
   n := an;
   for i:=1 to n do
        rooms[i].Init(ar[i-1].length, ar[i-1].width);
End;
Function TFlat.FlatSquare;
Var S:single; i:integer;
Begin
   S := 0;
    for i:=1 to n do S:=S+rooms[i].Square;
   Result:=S;
End;
Var mas:array[1..3] of TRoom=
                 ((length:2.5; width:3.75),
                  (length: 2.85; width: 4.1),
                  (length:2.3; width:2.8));
```



Композиция (3)

7.5 Наполнение (агрегация)

Наполнение – способ конструирования классов, при котором объекты строящегося класса могут включать неопределенное количество: от 0 до сравнительно больших значений (на практике обычно до нескольких десятков), объектов других классов.


```
TRoom
                                           0..1
Площадь?
            Комната
                                                length, width
           с балконом
                                                Square(), Init()
                         Наполнение
                                                         Наследование
Program Ex 7 05;
                                                  TBRoom
{$APPTYPE CONSOLE}
                                              pB:^TRoom
                                              BSquare(), InitAll()
Uses SysUtils,
      Room in 'Ex 08 02\Room.pas';
Type TBRoom = object(TRoom)
                  pB: ^TRoom;
                  function BSquare:single;
                  procedure InitAll(1,w:single;
                                        lb,wb:single);
                 end;
                                                                32
```

Наполнение (2)

```
Procedure TBRoom. InitAll;
  Begin
       Init(l,w);
       if (lb=0) or (wb=0) then pB:=nil
       else begin
               New(pB); pB^.Init(lb,wb);
             end;
       End;
  Function TBRoom.BSquare;
     Begin
          if pB=nil then Result:= Square
          else Result:= Square+pB^.Square;
     End;
Var B:TBRoom;
Begin
       B.InitAll(3.4,5.1,1.8,0.8);
       WriteLn('BSquare =',B.BSquare:8:2);
       ReadLn;
End.
```

7.6 Простой полиморфизм

Простой полиморфизм – механизм переопределения методов при наследовании, при котором связь метода с объектом выполняется на этапе компиляции (раннее связывание).



Простой полиморфизм (2)

```
Procedure TVRoom2.Init;
  Begin
       inherited Init(l,w); { TRoom.Init(l,w);}
       height:=h;
  End;
Function TVRoom2.Square;
  Begin
      Result:=2*(inherited Square+height*
                                       (length+width));
  End;
Var A:TVRoom2;
Begin
       A.Init(3.4,5.1,2.8);
       WriteLn('Square = ',A.Square:6:2);
       ReadLn;
End.
```

Обращение объекта производного класса к переопределенному методу базового класса в программе


При необходимости обращении к переопределенному методу базового класса явно меняют тип переменной – объекта класса, например так

```
Var A:TVRoom2;
    B:TRoom;

B:=A;
B.Square;
```

7.7 Сложный полиморфизм. Конструкторы

Существует три ситуации, в которых определение *типа* объекта на этапе компиляции программы невозможно, и, следовательно, невозможно правильное подключение переопределенного метода.




Сложный полиморфизм (2)

```
Function TRoomP.Square;
   Begin Result:= length* width;
                                 End:
Procedure TRoomP.Print;
   Begin WriteLn('Square =', Square:6:2); End;
Procedure TRoomP.Init;
                                End:
   Begin length:=l; width:=w;
Type TVRoomP = object(TRoomP)
                height:single;
                function Square: single;
                procedure Init(l,w,h:single);
               end:
Procedure TVRoomP.Init;
   Begin
       inherited Init(1,w);
       height:=h;
   End;
```

Сложный полиморфизм (2)

```
Function TVRoomP.Square;
  Begin
    Square:=2*(inherited Square+height*(length+width));
  End;
Var A:TRoomP; B:TVRoomP;
Begin
    A.Init(3.5,5.1);
    A. Print;
                                      Square = 17.85
    B.Init(3.5,5.1,2.7);
                                                17.85
                                      Square =
    B. Print;
    ReadLn;
End.
                                           Ошибка!
```

Пояснение к ошибке




При позднем связывании нужный аспект полиморфного метода определяется на этапе выполнения программы по типу объекта, для которого вызывается метод.


Реализация сложного полиморфизма

Для организации сложного полиморфизма необходимо:


- 1) переопределяемые методы описать служебным словом virtual;
- 2) к методам класса с виртуальными полиморфными методами добавить специальный метод-процедуру конструктор, в котором служебное слово procedure заменено служебным словом constructor;
- 3) вызвать конструктор прежде, чем произойдет первое обращение к виртуальным полиморфным методам.



Различие раннего и позднего связывания



Раннее связывание – адрес метода определяется на этапе компиляции по объявленному типу переменной.



Позднее связывание – адрес метода определяется на этапе выполнения по фактическому типу объекта через таблицу виртуальных методов класса, адрес которой хранится в объекте.

Исправленный пример

```
Unit RoomP;
interface
Type TRoomP=object
              length, width:single;
              function Square:single; virtual;
              procedure Print;
              constructor Init(l,w:single);
             end;
Type TVRoomP = object(TRoomP)
                  height:single;
                  function Square:single; virtual;
                  constructor Init(l,w,h:single);
               end;
```

Исправленный пример (2)

```
implementation
Function TRoomP.Square;
   Begin Result:= length* width; End;
Procedure TRoomP.Print;
   Begin WriteLn('Square =', Square:6:2); End;
Constructor TRoomP.Init;
   Begin length:=l; width:=w; End;
Constructor TVRoomP.Init;
  Begin
       inherited Init(l,w);
       height:=h;
  End;
Function TVRoomP.Square;
  Begin
   Square:=2*(inherited Square+height*(length+ width));
  End:
end.
```

Исправленный пример (3)

```
Program Ex 7 07a;
{$APPTYPE CONSOLE}
Uses SysUtils,
     RoomP in 'RoomP.pas';
Var A:TRoomP; B:TVRoomP;
Begin
    A.Init(3.5,5.1);
    A. Print;
    B.Init(3.5,5.1,2.7);
    B. Print;
    ReadLn;
End.
```

```
Square = 17.85
Square = 82.14
```

3 случая обязательного использования сложного полиморфизма

- **1-й случай** если наследуемый метод для объекта производного класса вызывает метод, переопределенный в производном классе.
- **2-й случай** если объект производного класса через указатель базового класса обращается к методу, переопределенному производным классом.
- **3-й случай** если процедура вызывает переопределенный метод для объекта производного класса, переданного в процедуру через параметр-переменную, описанный как объект базового класса («процедура с полиморфным объектом»).

2-й случай

```
Program Ex 7 07b;
{$APPTYPE CONSOLE}
Uses SysUtils,
     RoomP in 'Ex 07 07\RoomP.pas';
Var pA: ^TRoomP; B:TVRoomP;
Begin
    B.Init(3.5,5.1,2.7);
    WriteLn('Square =', B.Square:6:2);
    pA:=0B;
    WriteLn('Square =', pA^.Square:6:2);
    ReadLn;
                                    Square = 82.14
end.
                                    Square = 82.14
```

3-й случай

```
Program Ex 7 07c;
{$APPTYPE CONSOLE}
Uses SysUtils,
     RoomP in 'Ex 08 07\RoomP.pas';
Procedure Print(Var R:TRoomP);
  Begin
     WriteLn('Square =', R.Square:6:2);
  End;
Var A:TRoomP; B:TVRoomP;
Begin
    A.Init(3.5,5.1);
    B.Init(3.5,5.1,2.7);
    Print(A);
    Print(B);
    ReadLn;
```

Square = 17.85 Square = 82.14

End.

Функция определения типа полиморфного объекта

TypeOf(<Имя класса или объекта>):pointer – возвращает адрес ТВМ класса. Если адрес ТВМ объекта и класса совпадают, то объект является переменной данного класса.

Пример:

```
if TypeOf(Self) = TypeOf(<Имя класса>)
then <Объект принадлежит классу>
else <Объект не принадлежит классу>
```

Свойства виртуальных методов класса

- 1) позднее связывание требует построения ТВМ, а следовательно *больше памяти*;
- 2) вызов виртуальных полиморфных методов происходит через ТВМ, а следовательно *медленнее*;
- 3) *список параметров* одноименных виртуальных полиморфных методов *должен совпадать*, а статических полиморфных не обязательно;
- 4) статический полиморфный метод не может переопределить виртуальный полиморфный метод.

7.8 Динамические полиморфные объекты. Деструкторы

Создание полиморфных объектов:

Функция New(<Тип указателя>) – возвращает адрес размещенного и, возможно, сконструированного объекта.

После необходим вызов конструктора.

Деструктор – метод класса, который используется для корректного уничтожения полиморфного объекта, содержащего невидимое поле. Деструктор можно переопределять.

Уничтожение полиморфных объектов:

Процедура Dispose (<Указатель>) — перед вызовом процедуры необходим вызов деструктора, если он указан, и затем — выполняется освобождение памяти.

Динамические полиморфные объекты (2)

```
Program Ex 7 08;
{$APPTYPE CONSOLE}
Uses SysUtils;
Type pTRoomD = ^TRoomD;
     TRoomD = object
               length, width:single;
               function Square:single; virtual;
               constructor Init(l,w:single);
               destructor Done;
              end:
Type pTVRoomD = ^TVRoomD;
     TVRoomD = object(TRoomD)
                  height:single;
                  function Square:single; virtual;
                  constructor Init(l,w,h:single);
               end:
```

Динамические полиморфные объекты (3)

```
Function TRoomD. Square;
   Begin Result:= length* width; End;
Constructor TRoomD. Init:
   Begin length:=l; width:=w; End;
Destructor TRoomD.Done;
  Begin End;
Constructor TVRoomD. Init;
  Begin
       inherited Init(1,w);
       height:=h;
  End;
Function TVRoomD.Square;
  Begin
   Result:=2*(inherited Square+height*(length+ width));
  End;
```

Динамические полиморфные объекты (4)

```
Var pA: pTRoomD; pB:pTVRoomD;
Begin
  {указатель базового типа, объект базового типа}
    pA:=New(pTRoomD, Init(3.5,5.1));
    WriteLn('Square =', pA^.Square:6:2);
    Dispose(pA, Done);
  {указатель производного типа, объект производного типа}
    pB:=New(pTVRoomD,Init(3.5,5.1,2.7));
    WriteLn('Square =', pB^.Square:6:2);
    Dispose(pB,Done);
  {указатель базового типа, объект производного типа}
    pA:=New(pTVRoomD,Init(3.5,5.1,2.7));
    WriteLn('Square =', pA^.Square:6:2);
    Dispose(pA, Done);
                                                     17.85
                                          Square =
    ReadLn;
                                          Square =
                                                     82.14
                                                     82.14
End.
```

Динамические поля в объектах

```
Program Ex 7 09;
{$APPTYPE CONSOLE}
Uses SysUtils;
Type pTRoomD=^TRoomD;
     TRoomD=object
               length, width:single;
               function Square:single; virtual;
               constructor Init(l,w:single);
               destructor Done; virtual;
             end:
Type pTBRoomD=^TBRoomD;
     TBRoomD=object(TRoomD)
                pB:pTRoomD;
                function Square:single; virtual;
                function BSquare:single;
                constructor Init(l,w:single;
                                           lb,wb:single);
                destructor Done; virtual;
              end:
                                                       55
```

Динамические поля в объектах (2)

```
Function TRoomD.Square;
   Begin Square:= length* width; End;
Constructor TRoomD. Init;
   Begin length:=l; width:=w; End;
Destructor TRoomD.Done;
  Begin End;
Constructor TBRoomD.Init;
  Begin inherited Init(1,w);
    if (lb=0) or (wb=0) then pB:=nil
    else pB:= New(pTRoomD,Init(lb,wb));
  End:
Function TBRoomD.BSquare;
  Begin if pB<>nil then BSquare:=pB^.Square
                   else BSquare:=0;
  End;
Function TBRoomD. Square;
  Begin Square:= inherited Square+BSquare; End;
Destructor TBRoomD.Done;
   Begin if pB<>nil then Dispose(pB,Done); End;
```

Динамические поля в объектах (3)

```
Var A:TBRoomD; pB1:pTBRoomD; pB2:pTRoomD;
Begin
  { статический объект с динамическим полем }
  A.Init(3.2,5.1,2.5,1);
  WriteLn(A.Square:6:2,A.BSquare:6:2);
  A.Done;
  {динамический полиморфный объект с динамическим полем}
  pB1:=New(pTBRoomD,Init(3.2,5.1,2.5,1));
  WriteLn(pB1^.Square:6:2,pB1^.BSquare:6:2);
  Dispose(pB1,Done);
  {динамический полиморфный объект с динамическим полем}
  pB2:=new(pTBRoomD,Init(3.2,5.1,2.5,1));
  WriteLn(pB2^.Square:6:2,pTBRoomD(pB2)^.BSquare:6:2);
  Dispose(pB2,Done);
                                18.82 2.50
                                18.82 2.50
  ReadLn;
                                        2.50
                                18.82
End.
                                                        57
```