# 安装说明

安装和设置说明都包含在书中,但有时使用带链接的在线说明会更方便。这里的资料还比书中包含更多屏幕截图。


# 配置 VS Code

VS Code 是一款出色的文本编辑器,提供了一些通常仅在 IDE 中才有的特性。附录 B 提供了一些很有用的建议,可帮助你高效地配置和使用 VS Code。这里重复附录 B 介绍的一些配置步骤,而且提供了更多的屏幕截图。

# 简化输出

默认情况下,VS Code 在集成的终端窗口中显示输出。这个终端窗口内嵌在应用程序 VS Code 中,让你无须打开独立的终端窗口就能看到输出。然而,这个窗口显示了很多你在刚学习运行程序时不想看到的内容,因此可能显得有点乱。

例如, 当你运行 hello\_world.py 时, VS Code 界面类似于下面这样:




你真正关心的输出只有一行,那就是 Hello Python world!。其他的输出指出了文件 hello\_world.py 的存储位置,以及用来运行程序的 Python 解释器所在的位置。当前,你可能只想看到程序的输出。

要只显示程序的输出,可采取如下措施。

- 关闭所有已打开的选项卡,再退出 VS Code。
- 重新启动 VS Code, 并打开你用来存储 Python 文件的文件夹。
- 单击 Run/ Debug(运行和调试)图标:



● 单击 Create a launch.json File (创建 launch.json 文件),再选择 Python 并单击包含 Python File 字样的选项。



在 configurations 部分,将设置 console 的值 integratedTerminal 改为 internalConsole:

#### launch.json

现在,再次运行你的.py 文件,并在底部窗格中单击标签 Debug Console(调试控制台),将发现这个选项卡中只显示了程序的输出。



# 运行使用了input()的程序

完成上述修改,让 VS Code 在调试控制台(而不是集成的终端窗口)中显示输出后,将无法运行使用了 input () 函数的程序。调试控制台是只读的,这意味着它不能接受输入。如果程序使用了第7章介绍的 input () 函数,需要让 VS Code 在集成的终端窗口中显示输出,以便能够运行这种程序。

为此,可打开前面创建的文件 launch.json,并将设置 console 的值从 internalConsole 改回 integratedTerminal:

#### launch.json

### 在编辑器和终端窗口之间切换

在运行使用了 input () 函数的程序时,需要在用于输入代码的编辑器和用于提供输入的终端窗口之间切换。尽管可以使用鼠标或触控板,但使用键盘快捷键更有帮助。

在编辑器中输入代码后,可按 Ctrl + F5 来运行程序。在终端窗口中,将出现一个提示符,让你能够给程序提供输入。要从编辑器切换到终端窗口,可按 Ctrl + `,提供程序输入后,可再次按 Ctrl + `从终端窗口切换到编辑器窗口。