Pași Laborator

Contents

Laboratorul 1 (4 Octombrie)	
Laboratorul 2 (11 Octombrie)	
Laboratorul 3 (18 Octombrie)	
Laboratorul 4 (25 Octombrie)	
Laboratorul 6 (7 Noiembrie)	
Laboratorul 7 (14 Noiembrie)	
Laboratorul 8 (21 Noiembrie)	
Laboratorul 9 (28 Noiembrie)	
Laboratorul 10 (5 Decembrie)	
Laboratorul 11 (12 Decembrie).	
Laboratorul 12 (19 Decembrie)	
Laboratorul 13 (9 Ianuarie)	

<u>Laboratorul 1 (4 Octombrie)</u>

• Link Calcul IP-uri: https://jodies.de/ipcalc

• Puterile lui 2:

2^{0}	2^{1}	2^{2}	2^{3}	2^{4}	2^{5}	2^{6}	2^{7}
1	2	4	8	16	32	64	128

Un număr va fi reprezentat astfel: $172 = 128 + 32 + 8 + 4 = 1 \times 2^7 + 0 \times 2^6 + 1 \times 2^5 + 0 \times 2^4 + 1 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 0 \times 2^0 = 1010.1100$

Suma totală: 128 + 64 + 32 + 16 + 8 + 4 + 2 + 1 = 255

• Network Address (<u>NA</u>), Broadcast Address (<u>BA</u>), Range Addresses (<u>RA</u>), Subnet Mask (<u>SM</u>), <u>Wildcard</u>, Default Gateway (<u>DGW</u>), <u>DNS</u>:

IP: 192.168.10.13 /25 = 1100.0000/1010.1000/0000.1010/0000.1101 /25

$$192 = 128 + 64$$
; $168 = 128 + 32 + 8$; $10 = 8 + 2$; $13 = 8 + 4 + 1$

<u>NA</u>: Am pus 25 de 1. Facem operație de <u>SI</u> între primele 2 rânduri \rightarrow vom obține **primele /25** de caractere din <u>IP</u> și <u>restul până la 32</u> (7 caractere) vor fi 0.

IP	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1
/25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
NA	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NA: 192.168.10.0 /25

BA: Copiem primii /25 de biți din NA și restul până la 32 sunt 1.

NA	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1
/25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
BA	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1

BA: 192.168.10.127 /25

 $\underline{\mathbf{RA}}$: NA+1 – BA-1 \rightarrow 192.168.10.1 - 192.168.10.126 /25


<u>SM</u>: $/25 de 1 \rightarrow 255.255.255.128 /25$

Wildcard: /25 de 0 și restul până la 32 (7 biți) de $1 \rightarrow 0.0.0.127 /25$


<u>DGW</u>: Cel mai **MIC IP din RA** \rightarrow 192.168.10.1 /25

DNS: Cel mai **MARE IP din RA** \rightarrow 192.168.10.126 /25

- Topologiile le construim de le *stânga la dreapta* și de *jos în sus*.
- Pentru <u>PC</u>: Turn OFF power, scoatem placa veche şi o punem pe cea nouă <u>PT-HOST-NM-1CGE</u>; după power ON. <u>Desktop</u> → <u>IP Configuration</u> şi introducem ce am calculat.




Desktop → **Email**: *Incoming/Outgoing mail* este *DNS-ul* și *parola* de mail este *123456*. SAVE. (Numele este numele PC-ului)



Pentru <u>SWITCH</u>: Folosim <u>switch 2960</u>. Avem nevoie şi de un *laptop* pe care îl vom numi *SERVICE* şi îl vom conecta la toate echipamentele pe care dorim să le configurăm, folosind *firul consolă* (cel albastru; capăt *RS232 în laptop* şi capăt *consolă în echipament*). Laptop → Desktop → Terminal → Ok: şi aici vom introduce comenzile din laboratoarele viitoare.


Page 3 of 55




• Pentru **ROUTER**: Folosim <u>router 2911</u>. Vom folosi tot laptopul SERVICE pentru configurare (comenzile în laboratoarele viitoare).



• Pentru <u>SERVER</u>: Turn OFF power, scoatem placa veche și o punem pe cea nouă PT-HOST-NM-1CGE; după power ON. <u>Desktop</u> → <u>IP Configuration</u> și introducem ce am calculat: <u>IPv4</u> = <u>DNS</u>, SM și GDW ca mai sus.




Desktop → **Email**: *Incoming/Outgoing mail* este *DNS-ul* și *parola* de mail este *123456*. SAVE. (Numele este numele serverului)




Services \rightarrow **HTTP**: **HTTP** punem **OFF**.



Services \rightarrow **DNS**: **Address** este **DNS**. Şi add.



Services → **EMAIL**: ...



Page **5** of **55**

Laboratorul 2 (11 Octombrie)

• <u>Paşi Configurare Host PC</u>:

End Devices \rightarrow **PC**:

Pas1: Nume ARAD (majuscule neapărat)

<u>Pas2</u>: Click pe PC; Power OFF; Scoatem placa de rețea; Punem placa **PT-HOST-NM-1CGE**, Power ON

Pas3: **Desktop** → **IP Configuration**

(Ipv4: 192.168.100.164

S.M.: 255.255.254

D.Gw.: 192.168.100.161 (cel mai mic IP din RA)

DNS: 209.165.201.254 (cel mai mare IP din RA))

Pas4: **Desktop** → **Email**

(Name: ARAD


Email: ARAD@SLA.RO


Incoming/Outcoming Mail Server: 209.165.201.254 (DNS)

User: **ARAD**

Password: 123456

SAVE)





• Paşi Configurare Laptop SERVICE:

End Devices \rightarrow **Laptop**:

<u>Pas1</u>: Nume **SERVICE** (majuscule neapărat)

Connections → **Console** (firul albastru):



<u>Pas1</u>: Capăt **RS232** în laptop **SERVICE** și capăt **Console** în echipamentul pe care dorim să îl configurăm.



<u>Pas2</u>: Laptop \rightarrow Desktop \rightarrow Terminal \rightarrow Ok și de aici vom introduce sintaxa de configurare a echipamentelor.

!!! Atenție: Vom refolosi laptopul și firul pentru toate echipamentele pe care dorim să le configurăm (nu vom lua/defini unele noi).

• Paşi Configurare Switch 2960:

Pas1: Nume **SWARAD**

<u>Pas2</u>: Trebuie să cunoaștem **IP-ul switch-ului** (luăm **D.Gw.** + 1 – sau cea mai apropiată adresă liberă de D.Gw.) și **S.M.** de la **PC**.

<u>Pas3</u>: Introducem următoarea sintaxă din laptopul **SERVICE**, după ce ne conectăm la **SWARAD**.

```
<u>Sintaxă Switch</u> (ce este după // sau ---, sunt comentarii):
Enter
SWARAD> enable
                                   // mod user
SWARAD# configure terminal
                                   // mod privilegiat
SWARAD (config)# no ip domain-lookup // ca să nu se blocheze echipamentul când greşim
SWARAD (config)# hostname SWARAD
SWARAD (config)# no cdp run
SWARAD (config)# service password-encryption
                                                   // criptare parole
SWARAD (config)# enable secret ciscosecpa55
                                                      // parola puternică
SWARAD (config)# enable password ciscoenapa55
                                                      // back-up parolă pt. cea de sus
SWARAD (config)# banner motd #Vineri, la 14.00, serverul va fi oprit!#
----- (conexiune locală, prin cablul Consolă/Rollover)
SWARAD (config)# line console 0
SWARAD (config-line)# password ciscoconpa55
SWARAD (config-line)# login
                                // cere parolă la logare
SWARAD (config-line)# logging synchronous // ne întoarcem de unde am rămas în caz update
SWARAD (config-line)# exec-timeout 25 25 // în stand-by după 25 min și 25 sec
SWARAD (config-line)# exit
```

```
----- (conexiune virtuală, de la distanță)
SWARAD (config)# line vty 0 15
SWARAD (config-line)# password ciscovtypa55
SWARAD (config-line)# login
SWARAD (config-line)# logging synchronous
SWARAD (config-line)# exec-timeout 10 10
SWARAD (config-line)# end
----- (dată și oră)
SWARAD# copy running-config startup-config // SAVE (de câte ori vrem)
SWARAD# clock set 20:05:32 11 Oct 2022
SWARAD# configure terminal
---- (configurare SSH)
SWARAD (config)# ip domain name SLA.RO
SWARAD (config)# username Admin01 privilege 15 secret Admin01pa55 // admin SSH cu
toate drepturile
SWARAD (config)# line vty 0 15
SWARAD (config-line)# transport input ssh
SWARAD (config-line)# login local
SWARAD (config-line)# exit
SWARAD (config)# crypto key generate rsa → 2048 (scriem)
----- (configurare interfață VLAN)
SWARAD (config)# interface vlan 1
SWARAD (config-if)# description Legatura cu LAN 192.168.100.160/27 // N.A.
SWARAD (config-if)# ip address 192.168.100.162 255.255.255.224 // IP SWARAD S.M.
SWARAD (config-if)# no shutdown // activare interfață
---- (dacă gresim IP)
SWARAD (config-if)# no ip address // și revenim de la ip address...
Pas4: Connections → Copper Straigh-Through (firul negru, drept; al 3-lea) și legăm
```

<u>Pas4</u>: Connections → Copper Straigh-Through (firul negru, drept; al 3-lea) și legăm SWARAD la ARAD.

```
Pas5: PC (ARAD) → Desktop → Command Prompt (ca să verificăm că există conexiune:
ping 192.168.100.162
ssh -l Admin01 192.168.100.162 → parola: Admin01pa55)
```

• Paşi Configurare Router 2911:

Pas1: Nume RARAD

Pas2: Trebuie să cunoaștem IP-ul router-ului (luăm D.Gw.) și S.M.

<u>Pas3</u>: Introducem următoarea sintaxă din laptopul **SERVICE**, după ce ne conectăm la **RARAD**.

Sintaxă Router (similar cu ce avem la Switch, ce este diferit, va fi marcat cu roșu și!):

Enter

```
// mod user
RARAD> enable
RARAD# configure terminal
                                // mod privilegiat
RARAD (config)# no ip domain-lookup // ca să nu se blocheze echipamentul când greșim
RARAD (config)# hostname RARAD
RARAD (config)# no cdp run
RARAD (config)# service password-encryption
                                                    // criptare parole
!RARAD (config)# security passwords min-length 10
!RARAD (config)# login block-for60 attempts 3 within 15
RARAD (config)# enable secret ciscosecpa55
                                             // parola puternică
RARAD (config)# enable password ciscoenapa55
                                                   // back-up parolă pt. cea de sus
RARAD (config)# banner motd #Vineri, la 14.00, serverul va fi oprit!#
!RARAD (config)# banner login #Accesul persoanelor neautorizate complet interzis!#
----- (conexiune locală, prin cablul Consolă/Rollover)
RARAD (config)# line console 0
RARAD (config-line)# password ciscoconpa55
RARAD (config-line)# login // cere parolă la logare
RARAD (config-line)# logging synchronous // ne întoarcem de unde am rămas în caz update
RARAD (config-line)# exec-timeout 25 25 // în stand-by după 25 min și 25 sec
RARAD (config-line)# exit
```


```
----- (conexiune virtuală, de la distanță)
RARAD (config)# line vty 0 15
RARAD (config-line)# password ciscovtypa55
RARAD (config-line)# login
RARAD (config-line)# logging synchronous
RARAD (config-line)# exec-timeout 10 10
RARAD (config-line)# end
---- (dată și oră)
RARAD# copy running-config startup-config // SAVE (de câte ori vrem)
RARAD# clock set 20:05:32 11 Oct 2022
RARAD# configure terminal
---- (configurare SSH)
RARAD (config)# ip domain name SLA.RO
RARAD (config)# username Admin01 privilege 15 secret Admin01pa55 // admin SSH cu
toate drepturile
RARAD (config)# line vty 0 15
RARAD (config-line)# transport input ssh
RARAD (config-line)# login local
RARAD (config-line)# exit
RARAD (config)# crypto key generate rsa → 2048 (scriem)
        ------ (configurare interfață VLAN) → NU AVEM LA ROUTER
RARAD (config)# interface vlan 1
RARAD (config if)# description Legatura cu LAN 192.168.100.160/27 // N.A.
RARAD (config-if)# ip address 192.168.100.162 255.255.255.224 // IP RARAD S.M.
RARAD (config-if)# no shutdown // activare interfață
----- (configurare interfată Gigabit)
!RARAD (config)# interface Gigabitethernet 0/0
!RARAD (config-if)# description Legatura cu LAN 192.168.100.161/27 // D.Gw.
!RARAD (config-if)# ip address 192.168.100.161 255.255.255.224 // IP_RARAD S.M.
!RARAD (config-if)# no shutdown // activare interfață
```

<u>Pas4</u>: Connections → Copper Straigh-Through (firul negru, drept; al 3-lea) și legăm RARAD la SWARAD.

Pas5: PC (ARAD) → Desktop → Command Prompt (ca să verificăm că există conexiune: ping 192.168.100.161 ssh -l Admin01 192.168.100.161 → parola: Admin01pa55)

!!! Atenție: Între *echipamente de același fel*, folosim **cablul cross-over** (linie dreaptă, neagră, întretăiată), iar pentru cele *diferite*, *cu diferență de layere* = 1 (*OSI*), folosim **cablul straight-through** (linie dreaptă, neagră).

<u>Laboratorul 3 (18 Octombrie)</u>



Vom încerca să configurăm următoarea topologie. Datele pe care le cunoaștem:

- **192.168.10.160/27** pentru *LAN ANCONA*;
- DNS: 209.165.201.174/28;
- **209.165.201.160/28** pentru *LAN SERVER*;

Pentru LAN ANCONA (192.168.10.160/27) împărțim astfel IP-urile:

- <u>N.A.</u>: 192.168.10.160 / 27
- *B.A.*: 192.168.10.191 / 27
- *R.A.*: 192.168.10.161 192.168.10.190 / 27
- <u>S.M.</u>: 192.168.10.224

D.Gw. este asignat router-ului (192.168.10.161). Cele mai apropiate adrese sunt pentru switch-uri: D.Gw.+1 (192.168.10.162) și D.Gw.+2 (192.168.10.163) sunt pentru switch-uri și după avem 30 de adrese IP pentru celelalte dispozitive, deci PC-ul va primi D.Gw.+3 (192.168.10.164).

!!! Cum calculăm numărul de switch-uri?

Ex1: $192.168.10.160/27 \rightarrow 32 - 27 = 5$ (masca maximă de rețea) $\rightarrow 2^5=32$ (numărul total de IPs) $\rightarrow 32 - 2 = 30$ (numărul de IPs asignabile) $\rightarrow [30 / 26] = 1$ (împărțim la numărul de porturi ale unui switch), deci avem nevoie de 2(1 + 1) switch-uri pentru a acoperi necesarul de porturi (numărul de porturi trebuie să depășească numărul de IPs).

Ex2: $192.168.10.0/26 \rightarrow 32 - 26 = 6 \rightarrow 2^6 = 64 \rightarrow 64 - 2 = 62 \rightarrow [62/26] = 2 \rightarrow 3$ Switches

(În mod similar gândim și pentru LAN SERVER). IP-urile pentru LAN SERVER (209.165.201.160/28):

- <u>N.A.</u>: 209.165.201.160 / 28
- <u>B.A.</u>: 209.165.201.175 / 28
- R.A.: 209.165.201.161 209.165.201.174 / 28
- *S.M.*: 255.255.255.240
- D.Gw.: 209.165.201.161
- Router: 209.165.201.161; Switch1: 209.165.201.162; Switch2: 209.165.201.163; PC: 209.165.201.164; SERVER: va avea adresa DNS-ului.

• Pași Configurare Host PC:

End Devices \rightarrow **PC**:

Pas1: Nume ANCONA (majuscule neapărat)

<u>Pas2</u>: Click pe PC; Power OFF; Scoatem placa de rețea; Punem placa **PT-HOST-NM-1CGE**, Power ON

Pas3: Desktop \rightarrow IP Configuration

(Ipv4: 192.168.10.164

S.M.: 255.255.254

D.Gw.: 192.168.10.161 (cel mai mic IP din RA)

DNS: 209.165.201.174)

<u>Pas4</u>: **Desktop** \rightarrow **Email**

(Name: ANCONA

Email: ANCONA@SLA.RO

Incoming/Outcoming Mail Server: 209.165.201.174 (DNS)

User: ANCONA

Password: 123456

SAVE)

• Paşi Configurare Switch SWANCONA 2960:

Pas1: Nume **SWANCONA**

Pas2: IP-ul switch-ului: 192.168.10.162; S.M.: 255.255.255.224

<u>Pas3</u>: Introducem următoarea sintaxă din laptopul **SERVICE**, după ce ne conectăm la **SWANCONA**.

Sintaxă Switch (adăugiri cu roșu):

Enter

SWANCONA> enable

SWANCONA# configure terminal

SWANCONA (config)# no ip domain-lookup

SWANCONA (config)# hostname SWANCONA

SWANCONA (config)# no cdp run

SWANCONA (config)# service password-encryption

SWANCONA (config)# enable secret ciscosecpa55

SWANCONA (config)# enable password ciscoenapa55

SWANCONA (config)# banner motd #Vineri, la 14.00, serverul va fi oprit!#

----- (conexiune locală, prin cablul Consolă/Rollover)

SWANCONA (config)# line console 0

SWANCONA (config-line)# password ciscoconpa55

SWANCONA (config-line)# login

SWANCONA (config-line)# logging synchronous

SWANCONA (config-line)# exec-timeout 25 25

SWANCONA (config-line)# exit

----- (conexiune virtuală, de la distanță)

SWANCONA (config)# line vty 0 15

SWANCONA (config-line)# password ciscovtypa55

SWANCONA (config-line)# login

SWANCONA (config-line)# logging synchronous

SWANCONA (config-line)# exec-timeout 10 10

SWANCONA (config-line)# end

----- (dată și oră)

```
SWANCONA# copy running-config startup-config // SAVE (de câte ori vrem)
SWANCONA# clock set 20:05:32 11 Oct 2022
SWANCONA# configure terminal
---- (configurare SSH)
SWANCONA (config)# ip domain name SLA.RO
SWANCONA (config)# username Admin01 privilege 15 secret Admin01pa55
SWANCONA (config)# line vty 0 15
SWANCONA (config-line)# transport input ssh
SWANCONA (config-line)# login local
SWANCONA (config-line)# exit
SWANCONA (config)# crypto key generate rsa → 2048 (scriem)
----- (configurare interfață VLAN)
SWANCONA (config)# interface vlan 1
SWANCONA (config-if)# description Legatura cu LAN 192.168.10.160/27
SWANCONA (config-if)# ip address 192.168.10.162 255.255.255.224
SWANCONA (config-if)# no shutdown
----- (închidem interfețele nefolosite și setăm D.Gw.)
!SWANCONA (config)# interface range fa 0/1-24
!SWANCONA (config-if-range)# shutdown
!SWANCONA (config)# ip default-gateway 192.168.10.161
```

<u>Pas4</u>: Connections → Copper Straigh-Through (firul negru, drept; al 3-lea) și legăm SWANCONA la ANCONA.

<u>Pas5</u>: PC (ANCONA) → Desktop → Command Prompt (ca să verificăm că există conexiune: ping 192.168.10.162

ssh -l Admin01 192.168.10.162 → parola: Admin01pa55)



```
Packets: Sent - 4, Received - 0, Lost - 4 (100% 1058),

C:\>ping 192.168.10.162

Pinging 192.168.10.162 with 32 bytes of data:

Request timed out.

Reply from 192.168.10.162: bytes=32 time<lms TTL=255

Reply from 192.168.10.162: bytes=32 time<lms TTL=255

Reply from 192.168.10.162: bytes=32 time<lms TTL=255

Ping statistics for 192.168.10.162:

Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),

Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ssh -1 Admin01 192.168.10.162

Password:

Vineri, la 12, serverul va fi oprit!


SWANCONA#
```

• Paşi Configurare Router RANCONA 2911:

Pas1: Nume RANCONA

<u>Pas2</u>: **IP-ul router-ului**: 192.168.10.161 și **S.M.**: 255.255.255.224

<u>Pas3</u>: Click pe router; Power OFF; Punem placa **HWIC-2T** (o punem în slot-ul cel mai din dreapta \rightarrow pentru a putea avea serial 0/0/0 și să putem lega mai multe routere între ele), Power ON



<u>Pas4</u>: Introducem următoarea sintaxă din laptopul **SERVICE**, după ce ne conectăm la **RANCONA**.

<u>Sintaxă Router</u> (similar cu Laboratorul 2, nimic nou adăugat momentan, dar configurăm în același timp ambele interfețe – gigabit0/0, unde avem 192.168.10.161, și gigabit 0/1, unde avem 209.165.201.161)

<u>Pas5</u>: Connections → Copper Straigh-Through (firul negru, drept; al 3-lea) și legăm RANCONA la SWANCONA.

<u>Pas6</u>: PC (ANCONA) → Desktop → Command Prompt (ca să verificăm că există conexiune: ping 192.168.10.161

ssh -l **Admin01 192.168.10.161** → parola: **Admin01pa55**) (nu va merge să dăm ping și ssh în 209.165.201.161 până nu vom conecta și SWSERVER)

```
Pinging 192.168.10.161 with 32 bytes of data:

Request timed out.

Reply from 192.168.10.161: bytes=32 time<1ms TTL=255

Reply from 192.168.10.161: bytes=32 time<1ms TTL=255

Reply from 192.168.10.161: bytes=32 time=10ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.10.161:

Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),

Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 0ms, Maximum = 10ms, Average = 3ms

C:\>ssh -1 Admin01 192.168.10.161

Password:

Vineri, la 12, serverul va fi restartat!

RANCONA#exit

[Connection to 192.168.10.161 closed by foreign host]

C:\>ping 209.165.201.161

Pinging 209.165.201.161 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.161: Destination host unreachable.

Reply from 192.168.10.161: Destination host unreachable.
```

• Paşi Configurare Switch SWANCONA 2960:

Pas1: Nume SWSERVER

Pas2: IP-ul switch-ului: 209.165.201.162; S.M.: 255.255.255.240

<u>Pas3</u>: Introducem următoarea sintaxă din laptopul **SERVICE**, după ce ne conectăm la **SWSERVER**.

Sintaxă Switch (sintaxă similară cu ce avem mai sus)

<u>Pas4</u>: Connections → Copper Straigh-Through (firul negru, drept; al 3-lea) și legăm SWSERVER la RANCONA.

<u>Pas5</u>: PC (ANCONA) → Desktop → Command Prompt (ca să verificăm că există conexiune:

ping 209.165.201.162 /.161

ssh -l Admin01 209.165.201.162 /.161 → parola: Admin01pa55)

• Paşi Configurare Server:

Pas1: Nume **SERVER**

<u>Pas2</u>: Click pe PC; Power OFF; Scoatem placa de rețea; Punem placa **PT-HOST-NM-1CGE**, Power ON




Pas3: Desktop \rightarrow IP Configuration

(Ipv4: 209.165.201.174 **!!!PT SERVERE, IP = DNS**

S.M.: 255,255,255,240

D.Gw.: 209.165.201.161 (cel mai mic IP din RA)

DNS: 209.165.201.174)



<u>Pas4</u>: **Desktop** \rightarrow **Email**

(Name: SERVER

Email: SERVER@SLA.RO


Incoming/Outcoming Mail Server: 209.165.201.174 (DNS)

User: **SERVER**

Password: 123456

SAVE)

<u>Pas4.1</u>: Services \rightarrow HTTP (HTTP \rightarrow OFF; HTTPS \rightarrow ON)




Pas4.2: **Services** \rightarrow **DNS**

(DNS Service \rightarrow **ON**

Name: **SLA.RO**

Address: 209.165.201.174 (DNS)

ADD)



Pas4.3: **Services** → **EMAIL**

(Domain Name: **SLA.RO**

SET (să devină gri căsuța)

User: ANCONA !!!PT SERVERE, userii sunt echipamentele de la periferie (PC, SERVERE...; aka acele echipamente la care am setat email-ul)


Password: 123456


+

User: **SERVER**

Password: 123456

+)





<u>Pas5</u>: Connections → Copper Straigh-Through (firul negru, drept; al 3-lea) și legăm SWSERVER la SERVER.

Pas6: PC (ANCONA) → Desktop → Command Prompt (ca să verificăm că există conexiune: ping 209.165.201.174)

!!! Recomandare: De la SERVER la fiecare echipament, inclusiv ANCONA, ar trebui să facem ping și ssh pentru a verifica conexiunea.

• Verificare:

<u>Pas1</u>: PC (ANCONA) → Desktop → Web Browser (scriem sla.ro și o să avem autocomplete http://sla.ro; Go și vom obține Request Timeout. Acum scriem https://sla.ro; ji o să meargă bine.)



Pas2: PC (ANCONA) \rightarrow Desktop \rightarrow Email \rightarrow Compose


(To: SERVER@SLA.RO

Subject: Test Conexiune

Mesaj: Test mail


SEND)

SERVER → **Desktop** → **Email** → **Receive** (Şi am primit mail-ul)



Page 18 of 55


Rezultat:



Acum vom adăuga un nou router, **RSERVER**, și vom încerca să facem legătura dintre **RANCONA** și **RSERVER**. Mai întâi ștergem legătura dintre **RANCONA** și **SWSERVER**. În **RANCONA**, ștergem IP-ul de pe LAN-ul *209.165.201.160/28*:

```
RANCONA(config)#interface g0/1
RANCONA(config-if)#no ip address 209.165.201.161
255.255.255.240
RANCONA(config-if)#sh
```

RSERVER îl configurăm în mod similar (pașii de mai sus), cu IP-ul **209.165.201.161** și testăm conexiunea, ca să fie totul bine. Obținem ceva de genul:



Între 2 routere, vom folosi cablul **Serial DTE** (roșu, fără ceas; al 9-lea). Între cele 2 routere vom folosi **10.10.8/30**.

Sintaxă Router RANCONA (OSPF): RANCONA# configure terminal ----- (setare IP interfață Serial) RANCONA (config)# interface serial 0/0/0 RANCONA (config-if)# description Legatura cu LAN 10.10.10.8/30 RANCONA (config-if)# ip address 10.10.10.10.9 255.255.255.252 RANCONA (config-if)# no shutdown RANCONA (config-if)# exit ----- (OSPF) RANCONA (config)# router ospf 1 ---- (câte LAN-uri sunt) RANCONA (config)# network 192.168.10.160 0.0.0.31 area 0 // N.A. LAN şi Wildcard LAN RANCONA (config-router)# network 10.10.10.8 0.0.0.3 area 0 RANCONA (config-router)# copy running-config startup-config **Sintaxă Router RSERVER (OSPF)**: RSERVER (config)# interface serial 0/0/0 RSERVER (config-if)# description Legatura cu LAN 10.10.10.8/30 RSERVER (config-if)# ip address 10.10.10.10.10 255.255.255.252 RSERVER (config-if)# no shutdown RSERVER (config-if)# exit ----- (OSPF) RSERVER (config)# router ospf 1 ---- (câte LAN-uri sunt) RSERVER (config-router)# network 209.165.201.160 0.0.0.15 area 0 RSERVER (config-router)# network 10.10.10.8 0.0.0.3 area 0 RSERVER (config-router)# copy running-config startup-config

Şi testăm conexiunea cu ping şi ssh şi ar trebui să meargă.

```
Pinging 10.10.10.10 with 32 bytes of data:

Reply from 10.10.10.10: bytes=32 time=1ms TTL=254
Reply from 10.10.10.10: bytes=32 time=1ms TTL=254
Reply from 10.10.10.10: bytes=32 time=16ms TTL=254
Reply from 10.10.10.10: bytes=32 time=9ms TTL=254
Reply from 10.10.10.10: bytes=32 time=9ms TTL=254

Ping statistics for 10.10.10.10:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:


Minimum = 1ms, Maximum = 16ms, Average = 6ms

C:\>ping 209.165.201.174


Pinging 209.165.201.174 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 209.165.201.174: bytes=32 time=6ms TTL=126
Reply from 209.165.201.174: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 209.165.201.174: bytes=32 time=11ms TTL=126
Ping statistics for 209.165.201.174:
Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
```

Rezultat:



<u>Laboratorul 4 (25 Octombrie)</u>



Topologia pe care trebuie să o construim.

Sintaxă Switch (Suplimentar, la ce avem deja – Eu, personal, le-am pus după banner):

Switch# configure terminal

----- (înainte de setarea IP-urilor)

Switch (config)# logging host 209.165.201.126 // DNS

Switch (config)# service timestamps log datetime msec

Switch (config)# service timestamps debug datetime msec

Sintaxă Router (Suplimentar, la ce avem deja):

Router# configure terminal

------ (înainte de setarea IP-urilor – Eu, personal, le-am pus după banner)

Router (config)# logging host 209.165.201.126 // DNS

Router (config)# service timestamps log datetime msec

Router (config)# service timestamps debug datetime msec

------ (Rutare OSPF – La final, după setarea IP-urilor)

Router (config)# router ospf 1

Router (config)# network 192.168.10.0 0.0.0.31 area 0 // N.A. LAN; Wildcard

Router (config)# network 10.10.10.8 0.0.0.3 area 0 // N.A. LAN; Wildcard

Router (config)# area 0 authentication message-digest

!!! Dacă avem 2 echipamente de același fel (2 routere), cel din **stânga/jos** ia IP-ul cel mai **MIC**, iar cel din **dreapta/sus**, pe cel mai **MARE** IP.

!!! ATENȚIE: La porturile în care sunt conectate firele (Drăgan le vrea fix identic). Exemplu: PC are Gigabit0/0 și se conectează cu Switch-ul în Gigabit0/2; Switch-ul se conectează în Gigabit0/1 și Router-ul în Gigabit0/0.

Ordine de configurare: ramura Deva (PC, Switch, Router), ramura Dej (Router, Switch, Server) și ramura Dolj (Router, Switch, PC).


• Paşi Configurare PC:

End Devices \rightarrow **PC**:


Pas1: Nume HDEVA/HDOLJ (majuscule neapărat)

<u>Pas2</u>: Click pe PC; Power OFF; Scoatem placa de rețea; Punem placa <u>PT-HOST-NM-1CGE</u>, Power ON

<u>Pas3</u>: Desktop \rightarrow IP Configuration



<u>Pas4</u>: **Desktop** \rightarrow **Email**



Page 23 of 55

- Pași Configurare Switch SWDEVA/SWDEJ/SWDOLJ 2960 (Pașii Obișnuiți)
 - SWDEVA: 192.168.10.2SWDEJ: 209.165.201.66
 - o **SWDOLJ**: 172.32.16.2
- Pași Configurare Router RDEVA/RDEJ/RDOLJ 2911 (Pașii Obișnuiți)
 - o **RDEVA**:
 - Gigabit0/0: 192.168.10.1Serial0/0/0: 10.10.10.9
 - o **RDEJ**:
 - <u>Gigabit0/0</u>: 209.165.201.65
 <u>Serial0/0/0</u>: 10.10.10.10
 <u>Serial0/0/1</u>: 10.10.10.13
 - o **RDOLJ**:
 - Gigabit0/0: 172.32.16.1Serial0/0/1: 10.10.10.14
- <u>Paşi Configurare Server</u>:

Pas1: Nume **SERVER**

<u>Pas2</u>: Click pe PC; Power OFF; Scoatem placa de rețea; Punem placa **PT-HOST-NM-1CGE**, Power ON


<u>Pas3</u>: Desktop \rightarrow IP Configuration

IPv4 Address	209.165.201.126
Subnet Mask	255.255.255.192
Default Gateway	209.165.201.65
DNS Server	209.165.201.126


Pas4: **Desktop** → **Email**

Configure Mail								
User Information								
Your Name:	SERVER							
Email Address SERVER@SLA.RO								
Server Information								
Incoming Mail S	Server 209.165.201.126							
Outgoing Mail S	Server 209.165.201.126							
Logon Information	Logon Information							
User Name: SE	User Name: SERVER							
Password: •••••								


<u>Pas4.1</u>: **Services** \rightarrow **HTTP**



Pas4.2: **Services** \rightarrow **DNS**



Pas4.3: Services \rightarrow EMAIL



<u>Pas4.4</u>: **Services** \rightarrow **FTP**

(Username: HDEVA

Password: 123456

~ Selectăm toate cele 5 căsuțe cu drepturi ~


ADD

Username: **HDOLJ**

Password: 123456

~ Selectăm toate cele 5 căsuțe cu drepturi ~

ADD) !!!NU ADĂUGĂM SERVERUL



• Verificare (Şi din SERVER către HDEVA/HDOLJ):

<u>Pas1</u>: **PC** (HDEVA/HDOLJ) → Desktop → Web Browser (scriem sla.ro și o să avem autocomplete http://sla.ro; Go și vom obține Request Timeout. Acum scriem https://sla.ro și o să meargă bine.)



Pas2: PC (HDEVA/HDOLJ) \rightarrow Desktop \rightarrow Email \rightarrow Compose


(To: SERVER@SLA.RO

Subject: Test Conexiune

Mesaj: Test mail

SEND)

SERVER → **Desktop** → **Email** → **Receive** (Şi am primit mail-ul)




<u>Pas3</u>: PC (HDEVA/HDOLJ) \rightarrow Desktop \rightarrow Command Prompt

C:\> ftp 209.165.201.126 // DNS

Username: HDEVA/HDOLJ

Password: 123465

ftp> dir



(Alegem primul pachet: asa842-k8.bin)

ftp>get asa842-k8.bin //Descărcăm primul pachet

ftp>quit

```
32 : pt3000-i6q412-mz.121-22.EA4.bin
ftp>get asa842-k8.bin

Reading file asa842-k8.bin from 209.165.201.126:
File transfer in progress...

[Transfer complete - 5571584 bytes]

5571584 bytes copied in 20.441 secs (62453 bytes/sec)
ftp>quit

221- Service closing control connection.
C:\>
```

C:\>dir //Şi aici apare pachetul pe care l-am descărcat

<u>Laboratorul 6 (7 Noiembrie)</u>

(Laboratorul 5 e similar cu 6, doar că nu conținea Sniffer-ul. Nu am mai avut timp să scriu și la 5, dar fac totul frumos acum. Laboratorul 6 e similar cu ce am făcut până acum, dar s-a mai schimbat sintaxa și s-au mai adăugat elemente, așa că o să postez toată sintaxa cap-coadă.)




• <u>Paşi Configurare PC</u>:

End Devices \rightarrow PC:


Pas1: Nume HGEORGIA/HGHANA (majuscule neapărat)

<u>Pas2</u>: Click pe PC; Power OFF; Scoatem placa de rețea; Punem placa <u>PT-HOST-NM-1CGE</u>, Power ON

Pas3: Desktop \rightarrow IP Configuration



<u>Pas4</u>: **Desktop** \rightarrow **Email**



• Paşi Configurare Switch SWGEORGIA/SWGERMANIA/SWGHANA 2960:

Pas1: Nume SWGEORGIA/SWGERMANIA/SWGHANA

Pas2: IP-ul switch-ului: 192.168.100.2 / 209.165.205.162 / 192.168.110.2; S.M.: 255.255.255.0 / 255.255.255.254 / 255.255.255.0

<u>Pas3</u>: Introducem următoarea sintaxă din laptopul **SERVICE**, după ce ne conectăm la **SWGEORGIA/SWGERMANIA/SWGHANA**.

Sintaxă Switch (doar pentru SWGEORGIA, restul sunt similare):

```
Enter
SW> enable
SW# configure terminal
SW (config)# no ip domain-lookup
SW (config)# hostname SWGEORGIA
SW (config)# no cdp run
SW (config)# service password-encryption
SW (config)# enable secret ciscosecpa55
SW (config)# enable password ciscoenapa55
SW (config)# banner motd #Vineri, la 12.00, serverul va fi oprit!#
SW (config)# logging host 209.165.205.190
SW (config)# service timestamps log datetime msec
SW (config)# service timestamps debug datetime msec
----- (conexiune locală, prin cablul Consolă/Rollover)
SW (config)# line console 0
SW (config-line)# password ciscoconpa55
SW (config-line)# login
SW (config-line)# logging synchronous
SW (config-line)# exec-timeout 25 25
SW (config-line)# exit
----- (conexiune virtuală, de la distanță)
SW (config)# line vty 0 15
SW (config-line)# password ciscovtypa55
SW (config-line)# login
SW (config-line)# logging synchronous
SW (config-line)# exec-timeout 10 10
SW (config-line)# exit
```

```
----- (configurare NTP – nu mai avem nevoie de ceas din cauza asta)
SW (config)# ntp server 209.165.205.190
SW (config)# ntp authenticate
SW (config)# ntp trusted-key 1
SW (config)# ntp authentication-key 1 md5 NTPpa55
---- (configurare SSH)
SW (config)# ip domain name SLA.RO
SW (config)# username Admin01 privilege 15 secret Admin01pa55
SW (config)# line vty 0 15
SW (config-line)# transport input ssh
SW (config-line)# login local
SW (config-line)# exit
SW (config)# crypto key generate rsa → 2048 (scriem)
----- (configurare interfață VLAN)
SW (config)# interface vlan 1
SW (config-if)# description Legatura cu LAN 192.168.100.0/24
SW (config-if)# ip address 192.168.100.2 255.255.255.0
SW (config-if)# no shutdown
SW (config-if)# exit
----- (închidem interfețele nefolosite și setăm D.Gw.)
SW (config)# interface range fa 0/1-24
SW (config-if-range)# shutdown
SW (config-if-range)# exit
SW (config)# ip default-gateway 192.168.100.1
```

Paşi Configurare Router RGEORGIA/RGERMANIA/RGHANA 2911:

Pas1: Nume RGEORGIA/RGERMANIA/RGHANA

<u>Pas3</u>: Click pe router; Power OFF; Punem placa **HWIC-2T** (o punem în slot-ul cel mai din dreapta \rightarrow pentru a putea avea serial 0/0/0 și să putem lega mai multe routere între ele), Power ON

<u>Pas4</u>: Introducem următoarea sintaxă din laptopul **SERVICE**, după ce ne conectăm la **RGEORGIA/RGERMANIA/RGHANA**.

<u>Sintaxă Router</u> (doar pentru RGEORGIA, restul sunt similare): Enter R> enable R# configure terminal R (config)# no ip domain-lookup R (config)# hostname RGEORGIA R (config)# no cdp run R (config)# service password-encryption R (config)# security passwords min-length 10 R (config)# login block-for60 attempts 3 within 15 R (config)# enable secret ciscosecpa55 R (config)# enable password ciscoenapa55 R (config)# banner motd #Vineri, la 12.00, serverul va fi oprit!# !R (config)# banner login #Accesul persoanelor neautorizate complet interzis!# R (config)# logging host 209.165.205.190 R (config)# service timestamps log datetime msec R (config)# service timestamps debug datetime msec ----- (conexiune locală, prin cablul Consolă/Rollover) R (config)# line console 0 R (config-line)# password ciscoconpa55 R (config-line)# login R (config-line)# logging synchronous R (config-line)# exec-timeout 25 25 R (config-line)# exit ----- (conexiune virtuală, de la distanță) R (config)# line vty 0 15 R (config-line)# password ciscovtypa55 R (config-line)# login R (config-line)# logging synchronous R (config-line)# exec-timeout 10 10 R (config-line)# exit ----- (configurare NTP – nu mai avem nevoie de ceas din cauza asta) R (config)# ntp server 209.165.205.190

R (config)# ntp authenticate

```
R (config)# ntp trusted-key 1
R (config)# ntp authentication-key 1 md5 NTPpa55
R (config)# ntp update-calendar
----- (configurare SSH)
R (config)# ip domain name SLA.RO
R (config)# username Admin01 privilege 15 secret Admin01pa55
R (config)# line vty 0 15
R (config-line)# transport input ssh
R (config-line)# login local
R (config-line)# exit
R (config)# crypto key generate rsa \rightarrow 2048 (scriem)
---- (configurare interfațe)
R (config)# interface Gigabitethernet 0/0
R (config-if)# description Legatura cu LAN 192.168.100.0/24
R (config-if)# ip address 192.168.100.1 255.255.255.0
R (config-if)# no shutdown
R (config-if)# exit
R (config)# interface Gigabitethernet 0/1
R (config-if)# description Legatura cu 20.20.20/30
R (config-if)# ip address 20.20.20.21 255.255.252
R (config-if)# no shutdown
R (config-if)# exit
R (config)# interface Serial 0/0/0
R (config-if)# description Legatura cu 20.20.20.24/30
R (config-if)# ip address 20.20.20.25 255.255.255.252
R (config-if)# no shutdown
R (config-if)# exit
---- (rutare OSPF)
R (config)# router ospf 1
R (config-router)# network 192.168.100.0 0.0.0.255 area 0
R (config-router)# network 20.20.20.20 0.0.0.3 area 0
R (config-router)# network 20.20.20.24 0.0.0.3 area 0
R (config-router)# area 0 authentication message-digest
```

• <u>Paşi Configurare Server</u>:


Pas1: Nume SERVERGERMANIA

<u>Pas2</u>: Click pe PC; Power OFF; Scoatem placa de rețea; Punem placa **PT-HOST-NM-1CGE**, Power ON

<u>Pas3</u>: Desktop \rightarrow IP Configuration

ODHCP	Static
IPv4 Address	209.165.205.190
Subnet Mask	255.255.255.224
Default Gateway	209.165.205.161
DNS Server	209.165.205.190


Pas4: **Desktop** → **Email**




<u>Pas4.1</u>: Services \rightarrow HTTP



<u>Pas4.2</u>: Services \rightarrow DNS




<u>Pas4.3</u>: Services \rightarrow Syslog



Page **33** of **55**

Pas4.4: Services → AAA (La User Setup e tot WI-FI-GEORGIA. Asta m-a ținut 2 ore ca eroare 🙁)


La **User Setup**, puteți să puneți alt nume (Ex: WIFI1), dar atunci, mai jos, când creați profilele de utilizatori la laptopuri (pt conexiune wi-fi), trebuie să folosiți noul nume definit de voi.



<u>Pas4.5</u>: Services \rightarrow NTP (ne asigurăm că data și ceasul se potrivesc)



<u>Pas4.5</u>: Services \rightarrow Email (de adăugat și Lap1 și Lap2)



<u>Pas4.5</u>: Services \rightarrow FTP (de adăugat și Lap1 și Lap2)




Page 34 of 55

• Porturi și Legături (!!! Le vrea mereu așa):

- HGEORGIA/SERVERGERMANIA/HGHANA (GigabitEthernet0/0)
 SWGEORGIA/SWGERMANIA/SWGHANA (GigabitEthernet0/2)
- SWGEORGIA/SWGERMANIA/SWGHANA (GigabitEthernet0/1)
 RGEORGIA/RGERMANIA/RGHANA (GigabitEthernet0/0)
- o RGEORGIA (Serial0/0/0) RGERMANIA (Serial0/0/0)
- o RGERMANIA (Serial0/0/1) RGHANA (Serial0/0/1)
- o RGEORGIA (GigabitEthernet0/1) WI-FI-GEORGIA (Internet)

Rezultat:



(Recomandat este să facem toate testele în timp ce lucrăm la topologie. Testele sunt ping, ssh, ftp atunci când avem serverul, web browser și să vedem că http nu merge, dar https funcționează când avem serverul și email-urile)

• Pași Configurare WI-FI WRT300N (Part I):

Pas1: Nume WI-FI-GEORGIA

Pas2: Click pe WiFi \rightarrow GUI \rightarrow Setup \rightarrow Basic Setup

(Internet Connection type: Static IP


Internet IP Address: 20.20.20.22

Subnet Mask: 255.255.255.252

Default Gateway: 20.20.20.21

DNS: 209.165.205.190

Dăm scroll, dar avem grijă să nu se modifice valorile puse.




Router IP-IP Address: 192.168.15.1 //valoarea poate fi schimbată, dar pe asta ne-a dat-o el

Subnet Mask: 255.255.258.248

Start IP Address: 192.168.15.2 //după ce dăm save se va face modificarea din 0 în 15

Maximum number of Users: 5

Scroll, cu grijă să nu modificăm valorile, și Save Settings)



<u>Pas3</u>: GUI \rightarrow Wireless \rightarrow Basic Wireless Settings

(SSID: WI-FI-GEORGIA

Standard Channel: 6

Save Settings)



Page 36 of 55

<u>Pas4</u>: GUI \rightarrow Wireless \rightarrow Wireless Security

(Security Mode: WPA2 Enterprise

Radius Server: 209.165.205.190 //DNS

Shared Secret: RadiusPa55

Save Settings)

Wireless	Setup Basic Wireles	Wireless				ess etions	Wire Applications & Gaming Wireless MAC F	
Wireless Security	Dasic Wileles	3 Octorigs	Wireless	Security	Ouestiv	ELWOIK	VVIIGIO	SS WACT
	Security Mode:		WPA2 Enterprise				~	
	Encryption:				AES			
	RADIUS Server	: 209	. 1	65		205		. 190
	RADIUS Port:				1645			
	Shared Secret:				RadiusP	a55		
	Key Renewal:		3600				seconds	

• Paşi Configurare Lap1 şi Lap2 (Ambele trebuie configurate):

Pas1: Nume Lap1/Lap2 (Aparent, trebuie să configurăm și adresele de mail aici)

Pas2: POWER OFF. Scoatem placa de rețea și o punem pe WPC300N. POWER ON.

<u>Pas3</u>: Desktop \rightarrow PC Wireless \rightarrow Profiles

(New

Enter name for new profile: WI-FI-GEORGIA

Advanced Setup //coltul dreapta jos

Wireless Network Name: WI-FI-GEORGIA

DHCP: ON

Security: WPA2-Enterprise

Login Name: WI-FI-GEORGIA

Password: RadiusPa55

Next, Save, Connect to Network)

<u>Pas4</u>: Config → Wireless0 (şi copiem MAC Address)



• <u>Paşi Configurare WI-FI WRT300N (Part II)</u>:


<u>Pas1</u>: GUI \rightarrow Wireless \rightarrow Wireless MAC Filter

(Enabled


Permit PCs listed below to acces wireless network

MAC01: 00:01:63:67:C0:69 //punem adresa MAC de la un singur laptop, dar le configurăm pe ambele, ca să apară că unul e conectat și altul nu e

Save Settings)




Rezultat:




• Pasi Configurare Sniffer:

Pas1: Luăm Sniffer-ul din End Devices. Este ultimul.


Pas2: GUI → Edit Filters (și selectăm doar ARP, DNS, ICMP, OSPF, RIP. Mai sar filtrele. Dacă se întâmplă asta, dați clear și editați din nou filtrele.)



<u>Pas3</u>: Cu cablul Copper Cross-Over (negru, întretăiat) ne conectăm la GigabitEthernet0/2 la RGEORGIA/RGERMANIA. Și setăm IP-uri în GigabitEthernet0/2 în ambele rutere (10.10.10.8/30). Dăm un ping din HGEORGIA în 10.10.10.10. Apoi, în GUI, trebuie să primim trafic.



Putem să conectăm Sniffer la SWGEORGIA (FastEthernet0/1; trebuie să pornim interfața înainte → din laptop accesăm interface fa0/1 și no sh) și acum primim trafic în continuu.



<u>Laboratorul 7 (14 Noiembrie)</u>

În acest laborator, avem suplimentar DHCP-ul la server și sintaxă nouă pentru securizare switch-uri.

• Configurare DHCP Server:

Pas1: Services \rightarrow DHCP

(Interface: GigabitEthernet0 //de aia este important să avem Giga0/0 între Router și Switch

Service: **ON**

Pool Name: GEORGIA/GHANA

Default Gateway: 192.168.100.1/192.168.110.1


DNS Server: 209.165.205.190

Start IP Address: 192.168.100.13/192.168.110.13 //.<u>12 de la PC + 1</u>

Subnet Mask: 255.255.255.0

Maximum Number of Users: 242 // 32-24=8; 28=256; 256-2=254; 254-12=242

Add)



Pentru a funcționa, în **RGEORGIA** și **RGHANA**, pe interfața **Gigabit0/0**, trebuie să adăugăm următoarea comandă:

R (config)# interface Gigabitethernet 0/0


R (config-if)# ip helper-address 209.165.205.190

Ca să ne verificăm, în SWGEORGIA și SWGHANA activăm interfața Fa0/24:


SW (config)# interface fa0/24

SW (config-if)# no shutdown

...legăm un PC (acesta nu trebuie configurat) de switch și $\frac{\text{Desktop}}{\text{Desktop}} \rightarrow \frac{\text{IP Configuration}}{\text{IP address .13}}$.



În continuare, adăugăm un layer suplimentar de securitate pe switch-uri. Luăm 3 switch-uri SWACC, SWD și SWC și 3 PC-uri numite VLAN10, VLAN20 și VLAN30.



<u>PC-uri</u> (configurate cu *placă rețea*, *IP Config* și *Mail* – ca orice host normal; Le adăugăm și în **SERVER**, la *mail* și *ftp*):

- VLAN10: 192.168.10.0/24 (.12 pt PC; fa0/1 legat SWACC)
- VLAN20: 192.168.20.0/24 (.12 pt PC; fa0/8 legat SWACC)
- VLAN30: 192.168.30.0/24 (.12 pt PC; fa0/15 legat SWACC)

Switch-uri:

- VLAN 10 \rightarrow SLA: fa0/1-5
- VLAN 20 \rightarrow MASTER: fa0/8-13
- VLAN 30 \rightarrow FMI: fa0/15-19
- VLAN 45 → NULL: fa0/6-7, fa0/14
- VLAN 99 → MAN

Cele <u>3 switch-uri</u> le configurăm normal, dar nu punem nicio comandă care conține IP-uri. Şi, suplimentar, adăugăm:

SW (config)# vlan 10 SW (config-if)# exit

SW (config-if)# name SLA SW (config)# vlan 45

SW (config-if)# exit SW (config-if)# name NULL

SW (config)# vlan 20 SW (config-if)# exit

SW (config-if)# name MASTER SW (config)# vlan 99

SW (config-if)# exit SW (config-if)# name MAN

SW (config)# vlan 30 SW (config-if)# exi

SW (config-if)# name FMI

Apoi, pentru VLAN 10, 20, 30, 45 repetăm comenzile următoare (schimbăm doar numerele și interfețele) – !!!Doar pentru SWACC:

SW (config)# interface range fa0/1-5

SW (config-if-range)# switchport mode access

SW (config-if-range)# switchport access vlan 10

SW (config-if-range)# switchport port-security

SW (config-if-range)# switchport port-security maximum 2

SW (config-if-range)# switchport port-security mac-address sticky

SW (config-if-range)# switchport port-security violation shutdown

SW (config-if-range)# switchport port-security aging time 1

SW (config-if-range)# spanning-tree bpduguard enable

SW (config-if-range)# spanning-tree portfast

SW (config-if-range)# exit

Apoi, mai adăugăm următoarele linii de comandă – !!!pentru SWACC, SWD, SWC:

SW (config)# interface range fa0/20-24, g0/1-2

SW (config-if-range)# switchport mode trunk

SW (config-if-range)# switchport trunk native vlan 99

SW (config-if-range)# switchport trunk allowed vlan 10,20,30,99


SW (config-if-range)# exit

Pentru a ne verifica, putem să scriem (așa apare la SWACC):

SWC>show vlan VLAN Name Status Ports Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23 default active Fa0/24, Gig0/1, Gig0/2 10 SLA active Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/5 20 MASTER active Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11 Fa0/12, Fa0/13 30 active Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18 FMI Fa0/19 45 NULL Fa0/6, Fa0/7, Fa0/14 active 99 MAN active 1002 fddi-default active 1003 token-ring-default active 1004 fddinet-default active 1005 trnet-default active

<u>Laboratorul 8 (21 Noiembrie)</u>

Continuăm configurarea VLAN-urile de laboratorul trecut. Trebuie să obținem:



- Porturi și Legături (!!! Le vrea mereu așa):
 - RGEORGIA (GigabitEthernet0/2) SWC (GigabitEthernet0/2)
 - SWC (GigabitEthernet0/1) SWD (GigabitEthernet0/1)
 - SWD (GigabitEthernet0/2) SWACC (GigabitEthernet0/2)
 - o SWACC (Fa0/1) VLAN10 (GigabitEthernet0/0)
 - o SWACC (Fa0/8) VLAN20 (GigabitEthernet0/0)
 - o SWACC (Fa0/15) VLAN30 (GigabitEthernet0/0)

Explicație este logică: VLAN-urile se conectează în rang-urile definite de noi, mai sus. Adică VLAN10 ar putea să fie conectat oriunde între fa0/1 - 5, dar Drăgan le vrea pe primele, ca să avem ordine. Și conexiunea cu Gigabit este așa pentru că **RGEORGIA** mai are doar giga0/2 liber și încercăm să avem acea simetrie.

Ca să avem conectivitate, trebuie să adăugăm următoarele comenzi în **RGEORGIA**:

R (config)# interface Gigabitethernet 0/2.10

R (config-if)# description Legatura cu VLAN10

R (config-if)# encapsulation dot1Q 10

R (config-if)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0

R (config-if)# exit

R (config)# interface Gigabitethernet 0/2.20

R (config-if)# description Legatura cu VLAN20

R (config-if)# encapsulation dot1Q 20

R (config-if)# ip address 192.168.20.1 255.255.255.0

R (config-if)# exit

R (config)# interface Gigabitethernet 0/2.30

R (config-if)# description Legatura cu VLAN30

R (config-if)# encapsulation dot1Q 30

R (config-if)# ip address 192.168.30.1 255.255.255.0

R (config-if)# exit

R (config)# interface Gigabitethernet 0/2

R (config-if)# no shutdown

Şi, suplimentar, adăugăm în protocolul *OSPF* din router-ul **RGEORGIA** aceste 3 IP-uri de VLAN-uri. Acum putem face ping, trimite mail-uri și folosi ftp din cele 3 VLAN-uri.

Ca să vedem ce comenzi au fost introduse pe echipamente, putem folosi comanda: show run.

```
RGEORGIA>en
Password:
RGEORGIA#show run
Building configuration...

Current configuration : 2721 bytes
!
version 15.1
service timestamps log datetime msec
service timestamps debug datetime msec
service password-encryption
security passwords min-length 10
!
hostname RGEORGIA
!
login block-for 60 attempts 3 within 15
!
enable secret 5 $1$mERr$/RLeWf7h7xqihhg.u8p0V/
enable password 7 0822455D0A160019131B0D517F
!
```

În continuare, vom securiza interfețele *serial* din routere. Vom folosi următoarele comenzi:


R (config)# interface serial 0/0/0 //sau serial0/0/1, în funcție de ce router avem

R (config-if)# ip ospf authentication message-digest


R (config-if)# ip ospf message-digest-key 1 md5 MD5pa55

Dacă facem ping-uri, ar trebui să ne putem conecta de oriunde din rețea (dacă am lucrat corect).

Conectăm 3 PC-uri de test (nu schimbăm placa de rețea) la SWACC pe interfețele fa0/2, fa0/9, fa0/16 (ne asigurăm că sunt *UP*) și le setăm, în **IP Configuration**, doar *Ipv4*, *SM și D.Gw*.:



Din nou, dacă facem ping-uri și din aceste PC-uri de test, ar trebui să ne putem conecta oriunde din rețea (dacă am lucrat corect). Obținem:



Dacă am încerca să mai conectăm încă un PC de test la VLAN10, spre exemplu, nu am putea pentru că am pus opțiunea, mai sus, de SW (config-if-range)# switchport port-security maximum 2.

Ultimul obiectiv este să creăm un <u>ACL</u>, denumit 88, pe intrare, în RGEORGIA, care să nu permită PC-urile de teste, definite mai sus, să facă ssh. Introducem următoarele comenzi:

R (config)# access-list 88 deny host 192.168.10.20

R (config)# access-list 88 deny host 192.168.20.20

R (config)# access-list 88 deny host 192.168.30.20

R (config)# access-list 88 permit any


R (config-if)# line vty 0 15

R (config-line)# access-class 88 in

Dacă testăm, o să remarcăm că cele 3 PC-uri de test nu mai pot face ssh în 192.168.10.1, 192.168.20.1, 192.168.30.1, 192.168.100.1, 20.20.20.21 și 20.20.20.25, dar VLAN10/20/30 pot.


<u>Laboratorul 9 (28 Noiembrie)</u>

Luăm 3 PC-uri noi (**VLAN10-DHCP**, **VLAN20-DHCP**, **VLAN30-DHCP**) și încercăm să le conectăm la DHCP (PC-urile vor fi configurate similar cu **HGEORGIA/HGHANA**, aka placă de rețea, email, ftp, teste, etc...).




Pași:


- Luăm 3 PC-uri noi, le redenumim, le schimbăm placa de rețea (CGE) și le punem doar mail-ul;
- Legăm VLAN10-DHCP la SWACC prin Fa0/3, VLAN20-DHCP prin Fa0/10 și VLAN30-DHCP prin Fa0/17;
- În terminal SWACC, introducem comenzile: interface range fa0/3, fa0/10, fa0/17; no shutdown (pentru a activa interfețele);
- În **SERVERGERMANIA**, la **Services**, adăugăm la **EMAIL** și **FTP** cele 3 PC-uri și la **DHCP** cele 3 zone:



- În **RGEORGIA**, introducem următoarea sintaxă pentru fiecare interfață Giga0/2.10, Giga0/2.20, Giga0/2.30: interface giga0/2.10; ip helper-address 209.165.205.190;
- În cele 3 PC-uri, la *IP Config*, mutăm din *Static* în *DHCP* și ar trebui să primim noi IP-uri pentru dispozitivele noastre;
- Facem testele pentru PC-uri.



Încercăm să introducem un <u>ACL</u> pentru VLAN10-DHCP, care să nu permită ssh. Luăm un PC nou (TEST-DHCP) în *Ghana* și încercăm același lucru (acest PC nu trebuie configurat, schimbăm doar placa de rețea și punem IP-ul). Începem cu TEST-DHCP, pentru că este mai simplu:



În **RGHANA**, introducem următoarele comenzi:

R (config)# access-list 88 deny host 192.168.110.14

R (config)# access-list 88 permit any

R (config-if)# line vty 0 15

R (config-line)# access-class 88 in

Şi dacă încercăm să facem ssh -l Admin01 192.168.110.1 din acest PC, avem eroare.

Mai departe, pentru **VLAN10-DHCP** nu putem defini ACL-ul în mod similar, pentru că IP-ul se poate schimba rapid (avem DHCP). De aceea, trebuie să interzicem toată rețeaua și să lăsăm doar IP-urile care ne interesează. În **RGEORGIA**, introducem următoarele comenzi:

R (config)# no access-list 88 //stergem ACL-ul inițial

R (config-if)# line vty 0 15

R (config-line)# no access-class 88 in

R (config-line)# exit

R (config)# access-list 88 permit host 192.168.10.12

R (config)# access-list 88 deny 192.168.10.0 0.0.0.255

R (config-if)# line vty 0 15

R (config-line)# access-class 88 in

Acum, VLAN10 este singurul care poate folosi ssh.

În interfețele serial, introducem encapsularea ppp. Pentru RGEORGIA, introducem:

R (config)# interface s0/0/0

R (config-if)# encapsulation ppp


R (config-if)# ppp authentication chap

R (config-if)# username RGERMANIA secret 0123456789

În mod similar pentru **RGERMANIA** (doar că username-ul va fi **RGEORGIA**). Şi acelaşi lucru pentru interfața s0/0/1 (**RGERMANIA** și **RGHANA**).

Laboratorul 10 (5 Decembrie)

Realizăm o topologie nouă (ATENȚIE LA PAȘII DE CONFIGURARE – nu o să mai avem toți pașii de securitate):



PC-urile, serverul și switch-urile sunt configurate normal. Routerele le configurăm fără rutare OSPF și fără encapsulare ppp. Aici recomand să salvăm fișierul și să lucrăm pe o copie de acum încolo. (Verificări ca să meargă serviciile: ping, ssh, email, ftp, etc...; avem nevoie mai jos)

Realizăm <u>rutarea dinamică</u>, cu următoarele instrucțiuni:

RGEORGIA (config)# ip route 209.165.200.224 255.255.255.224 s0/0/0 //N.A. S.M. serialul de intrare RGEORGIA (config)# ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 s0/0/0

RGEORGIA (config)# ip route 10.2.2.0 255.255.255.252 s0/0/0

RGEORGIA (config)# ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 s0/0/0

!!!Nu luăm rețelele adiacente.

Pentru **RGHANA** este similar (tot 4 comenzi), dar pe s0/0/1. Iar pentru **RGERMANIA**:

RGERMANIA (config)# ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 s0/0/0

RGERMANIA (config)# ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 s0/0/1

Creăm ACL-uri:

Pe toate cele 3 routere introducem această sintaxă:

R (config)# access-list 10 permit host 192.168.3.12

R (config)# line vty 0 15

R (config-line)# access-class 10 in

Vom remarca că doar **HGHANA** poate să realizeze ssh pe cele 3 routere, iar celelalte 2 PC-uri nu au permisiunea.

Pe **RGEORGIA** creăm următorul ACL:

RGEORGIA (config)# access-list 120 permit udp any host 192.168.1.12 eq domain //orice cu excepția lui HGEORGIA pot accesa DNS-ul; pentru test, din HGEORGIA ping sla.ro și nu o să meargă

RGEORGIA (config)# access-list 120 permit tcp any host 192.168.1.12 eq smtp //MAIL

RGEORGIA (config)# access-list 120 permit tcp any host 192.168.1.12 eq ftp //FTP

RGEORGIA (config)# access-list 120 deny tcp any host 192.168.1.12 eq 443 //HTTPS


RGEORGIA (config)# access-list 120 permit tcp host 192.168.1.12 host 192.168.3.12 eq 22 //SSH

RGEORGIA (config)# interface s0/0/0

RGEORGIA (config-line)# ip access-group 120 in

<u>Laboratorul 11 (12 Decembrie)</u>

Realizăm o topologie nouă (ATENȚIE LA PAȘII DE CONFIGURARE – nu o să mai avem toți pașii de securitate):



PC-urile, serverul și switch-urile sunt configurate normal. Routerele le configurăm fără rutare OSPF și fără encapsulare ppp. Realizăm <u>rutarea statică</u>, cu următoarele instrucțiuni:

RDAISY (config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.1.1.2 //IP-ul router-ului vecin

RDUCK (config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.2.2.1

RDONALD (config)# ip route 192.168.1.0 255.255.255.128 10.1.1.1

RDONALD (config)# ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 10.2.2.2

RDONALD (config)# ip route 192.168.33.0 255.255.255.0 10.2.2.2

Facem testele (ping, ssh, mail, ftp, etc...) și trebuie să avem conectivitate în toată topologia.

Construim zonele de securitate:

RDUCK (config)# license boot module c2900 technology-package securityk9 \rightarrow YES (dăm de 2 ori comanda ca să apară acel meniu mare și să putem scrie YES) \rightarrow exit \rightarrow reload \rightarrow YES \rightarrow ENTER

RDUCK (config)# zone security INSIDE

RDUCK (config)# zone security CONFROOM

RDUCK (config)# zone security INTERNET

RDUCK (config)# class-map type inspect match-any INSIDE_PROTOCOLS


RDUCK (config)# match protocol tcp

```
RDUCK (config)# match protocol udp
RDUCK (config)# match protocol icmp
RDUCK (config)# exit
RDUCK (config)# class-map type inspect match-any CONFROOM PROTOCOLS
RDUCK (config)# match protocol http
RDUCK (config)# match protocol https
RDUCK (config)# match protocol dns
RDUCK (config)# exit
RDUCK (config)# policy-map type inspect INSIDE_TO_INTERNET
RDUCK (config)# class type inspect INSIDE_PROTOCOLS
RDUCK (config)# inspect \rightarrow exit \rightarrow exit
RDUCK (config)# policy-map type inspect CONFROOM_TO_INTERNET
RDUCK (config)# class type inspect CONFROOM_PROTOCOLS
RDUCK (config)# inspect \rightarrow exit \rightarrow exit
RDUCK (config)# zone-pair security INSIDE_TO_INTERNET source INSIDE destination INTERNET
RDUCK (config)# service-policy type inspect INSIDE_TO_INTERNET
RDUCK (config)# zone-pair security CONFROOM_TO_INTERNET source CONFROOM destination
INTERNET
RDUCK (config)# service-policy type inspect CONFROOM_TO_INTERNET
(RDUCK# show zone-pair security || show policy-map type inspect zone-pair sessions)
RDUCK (config)# interface giga0/0
RDUCK (config-if)# zone-member security INSIDE
RDUCK (config)# interface giga0/1
RDUCK (config-if)# zone-member security CONFROOM
RDUCK (config)# interface serial0/0/1
RDUCK (config-if)# zone-member security INTERNET
```

Facem testele (ping, ssh, mail, ftp, etc...) și o să avem că nu mai avem conectivitate (datorită regulilor definite de noi anterior):

- HDUCK1 → DA ping şi ssh în DAISY şi RDONALD / ftp DA / dns DA (ping sla.ro) / https NU / NU ping şi ssh în DUCK2 (switch şi PC) / mail în DAISY DA / mail în DUCK2 NU;
- HDUCK2 → NU ping şi ssh în DAISY şi RDONALD / ftp NU / dns NU / https DA / NU ping şi ssh în DUCK1 (switch şi PC) / mail NU;
- SERVERDAISY → NU ping și ssh la DUCK1 și DUCK2 (switch-uri și PC-uri) / dns DA / mail în HDUCK1 DA / mail în HDUCK2 NU;

<u>Laboratorul 12 (19 Decembrie)</u>



Realizăm o topologie nouă. PC-urile și switch-urile sunt configurate normal. **RISP** nu are absolut nicio configurare, punem doar IP-urile pe interfețe și atât (acesta nu e router manage-uit de noi; e din afara rețelei noastre). Pentru **RATENA** și **RARMENIA** scriem toate comenzile în afară de cele de rutare și cele de criptare.

Dacă încercăm să facem ping din **ATENA** în **ARMENIA**, nu putem. Pentru asta, vom crea <u>un tunel VPN</u> și, astfel, putem face ping, fără să trecem prin **RISP** (în acest router ping-ul nu va funcționa):

RATENA (config)# interface tunnel 0

RATENA (config-if)# ip address 172.16.31.13 255.255.252 // una dată de noi

RATENA (config-if)# tunnel source s0/0/0

RATENA (config-if)# tunnel destination 10.10.10.22

RATENA (config-if)# exit

RATENA (config)# router ospf 1

RATENA (config-router)# network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0

RATENA (config-router)# network 172.16.31.12 0.0.0.3 area 0

RATENA (config-router)# exit

RATENA (config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.10.10

RARMENIA (config)# interface tunnel 0

RARMENIA (config-if)# ip address 172.16.31.14 255.255.252 // una dată de noi

RARMENIA (config-if)# tunnel source s0/0/1

RARMENIA (config-if)# tunnel destination 10.10.10.9

RARMENIA (config-if)# exit

RARMENIA (config)# router ospf 1

RARMENIA (config-router)# network 192.168.20.240 0.0.0.15 area 0

RARMENIA (config-router)# network 172.16.31.12 0.0.0.3 area 0

RARMENIA (config-router)# exit

RATENA (config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.10.21

Dacă testăm, acum avem ping între Atena și Armenia (nu în RISP).

Pentru TEST, creăm un ACL care să nu îi permită să realizeze ssh în RATENA:

RATENA (config)# access-list 77 deny host 192.168.10.13 // IP-ul PC-ului "TEST"


RATENA (config)# access-list 77 permit any // fără linia aceasta, toate PC-urile nu vor putea face ssh în RATENA

RATENA (config)# line vty 0 15

RATENA (config-line)# access-class 77 in

Testăm și remarcăm faptul că nu putem face ssh din **TEST** în **RATENA**, dar putem din **HATENA**.

Următorul pas este să adăugăm încă un router **RISP2** (punem doar IP-urile pe interfețe și atât, similar cu **RISP**) între **RISP** și **RARMENIA** și să recreăm tunelul VPN:



Tot ce trebuie să facem este să adăugăm rutare ospf în RISP și RISP1:

RISP (config)# router ospf 1

RISP (config)# network 10.10.10.8 0.0.0.3 area 0

RISP (config)# network 10.10.10.16 0.0.0.3 area 0


RISP1 (config)# router ospf 1

RISP1 (config)# network 10.10.10.16 0.0.0.3 area 0

RISP1 (config)# network 10.10.10.20 0.0.0.3 area

<u>Laboratorul 13 (9 Ianuarie)</u>

Realizăm următoarea topologie (serverul să aibă toate serviciile, inclusiv DHCP – PC-urile de "TEST" nu trebuie configurate și sunt folosite doar pentru a demonstra că își iau IP-urile în mod dinamic, de la DHCP; routerele să aibă OSPF).



SAINT-NICK: 192.168.10.0/24 SAINT-NICK-SANTA: 10.10.10.0/30 SANTA: 192.168.20.0/24 SANTA-SAINT-NICHOLAS: 10.20.20.0/30 SAINT-NICHOLAS: 192.168.30.0/24

DNS: 192.168.20.254

Testăm serviciile. De reținut că avem conectivitate între **SAINT-NICK** și **SAINT-NICHOLAS** (funcționează ping-ul între ele).

Configurăm routerele RSAINT-NICK și RSAINT-NICHOLAS:

RSAINT-NICK (config)# license boot module c2900 technology-package securityk9 → YES (dăm de 2 ori comanda ca să apară acel meniu mare și să putem scrie YES) → exit → reload → YES → ENTER

RSAINT-NICK (config)# access-list 110 permit ip 192.168.10.0 0.0.0.255 192.168.30.0 0.0.0.255

RSAINT-NICK (config)# crypto isakmp policy 10

RSAINT-NICK (config)# encryption aes 256

RSAINT-NICK (config)# authentication pre-share

RSAINT-NICK (config)# group 5

RSAINT-NICK (config)# exit

RSAINT-NICK (config)# crypto isakmp key VPNpa55 address 10.20.20.2

RSAINT-NICK (config)# crypto ipsec transform-set VPN-SET esp-aes esp-sha-hmac

RSAINT-NICK (config)# crypto map VPN-MAP 10 ipsec-isakmp

RSAINT-NICK (config)# description VPN connection

RSAINT-NICK (config)# set peer 10.20.20.2

RSAINT-NICK (config)# set transform-set VPN-SET

RSAINT-NICK (config)# match address 110

RSAINT-NICK (config)# exit

RSAINT-NICK (config)# interface s0/0/0

RSAINT-NICK (config)# crypto map VPN-MAP

```
RSAINT-NICHOLAS (config)# license boot module c2900 technology-package securityk9 → YES (dăm de 2 ori comanda ca să apară acel meniu mare și să putem scrie YES) → exit → reload → YES → ENTER

RSAINT-NICHOLAS (config)# access-list 110 permit ip 192.168.30.0 0.0.0.255 192.168.10.0 0.0.0.255
```

RSAINT-NICHOLAS (config)# crypto isakmp policy 10

RSAINT-NICHOLAS (config)# encryption aes 256

RSAINT-NICHOLAS (config)# authentication pre-share

RSAINT-NICHOLAS (config)# group 5

RSAINT-NICHOLAS (config)# exit

RSAINT-NICHOLAS (config)# crypto isakmp key VPNpa55 address 10.10.10.1

RSAINT-NICHOLAS (config)# crypto ipsec transform-set VPN-SET esp-aes esp-sha-hmac

RSAINT-NICHOLAS (config)# crypto map VPN-MAP 10 ipsec-isakmp

RSAINT-NICHOLAS (config)# description VPN connection

RSAINT-NICHOLAS (config)# set peer 10.10.10.1

RSAINT-NICHOLAS (config)# set transform-set VPN-SET

RSAINT-NICHOLAS (config)# match address 110

RSAINT-NICHOLAS (config)# exit

RSAINT-NICHOLAS (config)# interface s0/0/0

RSAINT-NICHOLAS (config)# crypto map VPN-MAP

Ca să ne testăm că modificările au fost luate:

```
rassword:
RSAINT-NICK#show crypto ipsec sa
interface: Serial0/0/0
   Crypto map tag: VPN-MAP, local addr 10.10.10.1
  protected vrf: (none)
  local ident (addr/mask/prot/port): (192.168.10.0/255.255.255.0/0/0)
  remote ident (addr/mask/prot/port): (192.168.30.0/255.255.255.0/0/0)
  current peer 10.20.20.2 port 500
   PERMIT, flags={origin is acl,}
  #pkts encaps: 0, #pkts encrypt: 0, #pkts digest: 0
  #pkts decaps: 0, #pkts decrypt: 0, #pkts verify: 0
  #pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0
   #pkts not compressed: 0, #pkts compr. failed: 0
  #pkts not decompressed: 0, #pkts decompress failed: 0
   #send errors 0, #recv errors 0
    local crypto endpt.: 10.10.10.1, remote crypto endpt.:10.20.20.2
    path mtu 1500, ip mtu 1500, ip mtu idb Serial0/0/0
    current outbound spi: 0x0(0)
     inbound esp sas:
 --More--
```

Acum, dacă încercăm să facem ping între **SAINT-NICK** și **SAINT-NICHOLAS**, vom avea eroare.