


SELECT .. INTO



SELECT .. INTO

تستخدم لجلب صف واحد من جدول إلى متغيرات.
بمعنى استعمال SQL ووضع البيانات التي يتم ارجاعها في متغيرات يتم تعريفها مسبقا

الصيغة العامة

```
SELECT column1,column2...ColumnN | *  
INTO variable1, variable2,... variable N | Recod  
FROM table
```


مثال 1

EXAMPLE 1

Declare

```
id number:=:employee_id;  
i number(6);  
n varchar2(25);  
s number(8,2);
```

Begin

```
select employee_id,last_name,salary into i,n,s  
from employees  
where employee_id = id;
```

```
dbms_output.put_line('employee id is ' || i);  
dbms_output.put_line('his name is ' || n);  
dbms_output.put_line(', salary is ' || s);
```

End;

برنامج لطباعة رقم واسم وراتب
موظف
محدد، يقوم المستخدم بادخال رقمه.

عند استخدام جملة `select` داخل وحدة `pl/sql` فانه يجب استعمال `into`

المتغيرات يجب ان تكون من نفس نوع البيانات التي تم جلبها وبنفس الترتيب

Declare

```
id number:=:employee_id;  
i employees.employee_id%Type;  
n employees.last_name%type;  
s employees.salary%type;
```

Begin

```
select employee_id,last_name,salary into i,n,s  
from employees  
where employee_id = id;  
    if s < 10000 then  
        dbms_output.put_line('employee id is ' || i);  
        dbms_output.put_line('his name is ' || n);  
        dbms_output.put_line(', salary is ' || s);  
    else  
        dbms_output.put_line('employee salary  
grater than or equal to 10000');  
    end if;
```

```
end;
```

مثال 2 EXAMPLE 2

برنامج لطباعة رقم واسم وراتب موظف محدد، يقوم المستخدم بادخال رقمه، اذا كان راتبه اقل من 10000 وطباعة رسالة توضيح اذا كان راتبه اعلى من او يساوي 10000 (باستخدام)TYPE%

`%type`  تستخدم لتعريف متغير من نفس نوع بيانات عمود في جدول

`employees.salary%type`  تستخدم لتعريف متغير له نفس نوع بيانات العمود `salary` من الجدول `employees`

مثال 3

EXAMPLE 3

برنامج لطباعة اعلى و اقل راتب يتقاضاه موظف بالشركة

Declare

mx number;

mn number;

Begin

select max(salary), min(salary) into mx,mn

from employees;

dbms_output.put_line('max salary = ' || mx || ', min salary = ' || mn);

end;

مثال 4

EXAMPLE 4

برنامج يقوم بعرض الراتب الادنى والا على لوظيفة IT_PROG باستخدام (ROWTYPE)

Declare

```
job_rec jobs%rowtype;
```

Begin

```
select * into job_rec  
from jobs  
where upper(job_id) = 'IT_PROG';
```

```
dbms_output.put_line('programmer salary between  
' || job_rec.min_salary || ' and ' || job_rec.max_salary);  
end;
```

%rowtype تستخدم 
لتعريف سجل (Record)
من جميع أعمدة جدول

التعامل مع %ROWTYPE

`jobs%rowtype` 

استخدمناها لتعريف سجل من نفس بيانات جميع الاعمدة
لجدول `jobs`، كما هو موضح بالاسفل.

للوصل لاي قيمة نكتب اسم السجل ثم نقطة ثم اسم العمود
كما في الجدول

مثال: للوصول الى قيمة `max_salary` فاننا نكتب

`Job_rec.max_salary.`

job_rec

Job_id	Job_title	Min_salary	Max_salary
Varchar2(10)	VARCHAR2(35)	Number(6)	Number(6)

