操作系统的四个特征

并发

概念:指两个或多个事件在同一时间间隔内发生。这些事件宏观上是同时发生的,但微观上是交替发生的常考易混概念

并行:指两个或多个事件在同一时刻同时发生。

单核CPU:同一时刻只能执行一个程序,各个程序只能并发地执行

多核CPU:同一时刻可以同时执行多个程序,多个程序可以并行地执行

共享

共享:即资源共享,是指系统中的资源可供内存中多个并发执行的进程共同使用。

两种方式

互斥共享方式:系统中的某些资源,虽然可以提供给多个进程使用,但一个时间段内只允许一个进程访问该资源。同时共享方式:系统中的某些资源,允许一个时间段内由多个进程"同时"对它们进行访问

虚拟


虚拟:是指把一个物理上的实体变为若干个逻辑上的对应物。物理实体(前者)是实际存在的,而逻辑上对应物(后者)是用户感受到的。

异步

异步:在多道程序环境下,允许多个程序并发执行,但由于资源有限,进程的执行不是一贯到底的而是走走停停,以不可预知的速度向前推进,这就是进程的异步性。


操作系统的分类

1.批处理阶段--单道批处理系统



主要缺点:内存中仅能有一道程序运行,只有该程序运行结束之后才能调入下一道程序。CPU有大量的时间是在空闲等待I/0完成。资源利用率依然很低。

2.批处理系统--多道批处理系统



主要优点:多道程序并发执行,共享计算机资源。资源利用率大幅提升,CPU和其他资源更能保持"忙碌"状态,系统吞吐量增大,**主要缺点**:用户响应时间长,<mark>没有人机交互功能</mark>>(用户提交自己的作业之后就只能等待计算机处理完成,中间不能控制自己的作业执行。eq:无法调试程序/无法在程序运行过程中输入一些参数)

3.分时操作系统

分时操作系统:计算机以时间片为单位轮流为各个用户/作业服务,各个用户可通过终端与计算机进行交互主要 优点:用户请求可以被即时响应,解决了人机交互问题。允许多个用户同时使用一台计算机,并且用户对计算机 的操作相互独立,感受不到别人的存在。

作业服务一个时间片,不区分任务的紧急性 **主要缺点**:不能优先处理一些紧急任务。操作系统对各个用户/作业都是完全公平的,循环地为每个用户/

4.实时操作系统

在实时操作系统的控制下,计算机系统接收到外部信号后及时进行处理,并且要在严格的时限内处理完事件。 实时操作系统的主要特点是及时性和可靠性

- **硬实时系统:**必须在绝对严格的规定时间内完成处理
- **软实时系统:**能接受偶尔违反时间规定

操作系统的运行机制

内核程序

内核程序只能跑特权指令

运行内核程序时cpu处于内核态

应用程序

应用程序只能跑非特权指令

运行应用程序时cpu处于用户态

变态

CPU中PSW的数值代表着cpu当前的状态; 1是内核态, 0是用户态

内核态→用户态:执行一条特权指令--修改PSW的标志位为"用户态",这个动作意味着操作系统将主动让出CPU使用权

用户态→内核态:由"中断"引发,硬件自动完成变态过程,触发中断信号意味着操作系统将强行夺回CPU的使用权

中断和异常

中断的作用:让操作系统内核强行夺回CPU的控制权,使CPU从用户态变为内核态

分类

内中断 (异常)

陷阱、陷入,故障,终止

中断检查:内中断:CPU 在执行指令时会检查是否有异常发生

外中断 (中断)

时钟终端, I/O中断请求

中断检查:外中断:每个指令周期末尾,CPU都会检查是否有外中断信号需要处理

中断处理程序:每一种中断都对应一种中断处理程序,通过'中断向量表'实现

中断处理程序:每一种中断都对应一种中断处理程序,通过'中断向量表'实现

系统调用

"系统调用"是操作系统提供给应用程序(程序员/编程人员)使用的接口,可以理解为一种可供应用程序调用的特殊函数,应用程序可以通过系统调用来请求获得操作系统内核的服务

系统调用与库函数的区别:


- 1. 有的库函数是对系统调用的进一步封装
- 2. 有的库函数没有使用系统调用

什么功能要用系统调用实现?

凡是与共享资源有关的操作、箍直接影响到其他进程的操作,一定需要操作系统介入,就需要通过系统调用来 实现 传参

- 1. 设备管理
- 2. 文件管理
- 3. 进程控制
- 4. 进程通信
- 5. 内存管理

系统调用的过程



传递系统调用参数 → 执行陷入指令(<mark>用户态</mark>) → 执行相应的内请求核程序处理系统调用(<mark>核心态</mark>) → 返回 应用程序

注意: 1. 陷入指令是在用户态执行的,执行陷入指令之后立即引发一个内中断,使CPU进入核心态

2. 发出系统调用请求是在用户态,而对系统调用的相应处理在核心态下进行

传递系统调用参数→执行陷入指令(用户态>)→执行相应的内请求核程序处理系统调用(核心态>)→返回应用程序

进程

概念

程序时静态的

进程是动态的

进程的组成--PCB

当进程被创建时会分配一个唯一的不重复的PID

进程信息都被保存在一个<mark>数据结构PCB(ProcessControlBlock)中</mark>,即进程控制块操作系统需要对各个并发运行的 进程进行管理,但凡管理时所需要的信息,都会被放在PCB中

PCB是进程存在的唯一标志,当进程被创建时,操作系统为其创建PCB,当进程结束时,会回收其PCB。

在PCB中保存的信息:

1. 进程描述信息: PID、UID

2. 进程控制和管理信息:CPU、磁盘、网络流量使用情况统计.进程当前状态:就绪态/阻塞态/运行态.

3. 资源分配清淡: 正在使用哪些文件: 正在使用哪些内存区域: 正在使用哪些I/O设备

4. 处理机相关信息:如PSW、PC等等各种寄存器的值(用于实现进程切换

进程的组成--程序段、数据段

程序段:程序的代码

数据段:运行过程中产生的各种数据

程序段、数据段、PCB三部分组成了<mark>进程实体(进程映像</mark>)引入进程实体的概念后,可把进程定义为:进程是进程实体的运行过程,是系统进行资源分配和调度的一个独立单位。

进程是进程实体的运行过程, 是系统进行资源分配和调度的一个独立单位

• 一个进程被"调度",就是指操作系统决定让这个进程上CPU运行

PCB是进程存在的唯一标准

进程的特征

1. 动态性: 进程是程序的一次执行过程, 是动态地产生、变化和消亡的; 进程的最基本特征

2. 并发性: 内存中有多个进程实体, 各进程可并发执行

3. 独立性: 进程是能独立运行、独立获得资源、独立接受调度的基本单位

4. 异步性:各进程按各自独立的、不可预知的速度向前推进,操作系统要提供"进程同步机制"来解决异步

问题

5. 结构性:每个进程都会配置一个PCB。结构上看,进程由程序段、数据段、PCB组成

进程的状态

创建态 (新建态): 一个进程要被创建

就绪态

运行态: 正在处理机上运行


运行态->阻塞态(主动行为)

阻塞态(等待态): 因为等待某个事件而无法继续执行, 当等待的事件被运行之后就会变为就绪态

阻塞态->就绪态(被动行为)

注意:不能由阻塞态直接转换为运行态,也不能由就绪态直接转换为阻塞态>(因为进入阻塞态是进程主动请求的,必然需要进程在运行时才能发出这种请求)

终止态 (结束态): 运行结束时成为终止态



讲程的组织

链接方式:按招进程状态将PCB分为多个队列

索引方式: 创建索引表

进程控制

进程控制的主要功能是对系统中的所有进程实施有效的管理,它具有创建新进程、撤销已有进程、实现进程状态转换等功能。

原语控制

原语的执行具有原子性,即执行只能一气呵成,不允许被中断

可以用关中断指令和开中断指令这两个特权指令实现原子性

执行关中断指令后遇到中断指令不会中断,等执行完开中断指令后才会运行之前的中断

- 更新PCB中的信息
- 将PCB插入合适的队列
- 分配/回收资源

进程通信

共享存储

高级: 基于存储区的共享:操作系统在内存中划出一块共享存储区,数据的形式、存放位置都由通信进程控制,而不是操作系统。这种共享方式速度很快,是一种高级通信方式。

低级:基于数据结构的共享:比如共享空间里只能放一个长度为10的数组。这种共享方式速度慢、限制多,是一种低级通信方式

信息传递

直接通信方式

直接挂到接受进程的消息队列里

间接通信方式

消息先发到中间体

管道通信


- 1. 管道只能采用<mark>半双工通信(只能一方写一方读,不能同时写</mark>),某一时间段内只能实现单向的传输。如果要 实现双向同时通信,则需要设置两个管道。
- 2. 各进程要互斥地访问管道(由操作系统实现)
- 3. 当管道写满时,写进程将阻塞,直到读进程将管道中的数据取走,即可唤醒写进程。
- 4. 当管道读空时,读进程将阻塞,直到写进程往管道中写入数据,即可唤醒读进程。4
- 5. 管道中的数据一旦被读出,就彻底消失。因此,当多个进程读同一个管道时,可能会错乱。对此,通常有两种解决方案:①一个管道允许多个写进程,一个读进程(2014年408真题高教社官方答案);②允许有多个写进程,多个读进程,但系统会让各个读进程轮流从管道中读数据(Linux的方案)。

管道的实质是循环队列,只能顺序读取

线程

线程的概念

线程成为了程序执行流的最小单位



线程是一个基本的CPU执行单元,也是程序执行流的最小单位。引入线程之后,不仅是进程之间可以并发,进程内的各线程之间也可以并发,从而进一步提升了系统的并发度,使得一个进程内也可以并发处理各种任务(如QQ视频、文字聊天、传文件)

引入线程后,进程只作为除CPU之外的系统资源的分配单元(如打印机、内存地址空间等都是分配给进程的)。

线程的属性

- 线程是处理机调度的单位
- 多CPU计算机中,各个线程可占用不同的
- CPU每个线程都有一个线程ID、线程控制块(TCB)
- 线程也有就绪、阻塞、运行三种基本状态
- 线程几乎不拥有系统资源
- 同一进程的不同线程间共享进程的资源
- 由于共享内存地址空间,同一进程中的线程间通信甚至无需系统干预
- 同一进程中的线程切换,不会引起进程切换
- 不同进程中的线程切换,会引起进程切换切换
- 同进程内的线程,系统开销很小
- 切换进程,系统开销较大

线程的实现方式

用户级线程


优点:切换在用户空间即可完成,不需要切换到核心态态,线程管理的系统开销小,效率高

缺点:当一个用户级线程被阻塞后,整个进程都会被阻塞,并发度不高,多个线程不可在多核处理机上并行运

行

内核级线程


—对—



优点: 当一个线程被阻塞后, 其他线程不受影响, 并发能力强, 多线程可在多核处理机上并行执行


缺点:一个用户进程会占用多个内核级线程,线程切换由操作系统内核完成,需要切换到和心态,线程管理的成本高,开销大

多对一



优点: 用户级线程的切换在用户空间即可完成,不需要切换到核心态,线程管理的系统开销小,效率高 缺点: 当一个用户级线程被阻塞后,其他也会被阻塞,并发度不高,多个线程不可再多核处理机上并行运行 只有内核级线程才是处理机分配的单位


多对多



所有用户级线程都被阻塞时,这个进程才会被阻塞

解决了并发度不高的缺点,又克服了一对一模型中一个用户进程占用太多内核级线程,开销大的缺点

线程的状态与转换



TCB (线程控制块)

线程标识符 (TID)

程序计数器PCP:程序目前执行到哪里

其他寄存器: 线程运行的中间结果

堆栈指针:保存函数调用信息,局部变量

线程运行状态:运行/就绪/阻塞

优先级:线程调度,资源分配的参考

调度

按某种算法选择一个进程将处理机分配给它

三个层次

	要做什么	调度发生的 位置	发送频率	对进程状态的影响
高级调度 (作业调度)	按照某种规则,从后背队列中选择合适的作业将其调入内存,并为其创建进程	外存->内存 (面向作 业)	最 低	无->创建态->就绪态
中级调度 (内存调 度)	按照某种规则,从挂起队列中选择合适的进 程将其数据调回内存	外存->内存	中等	挂起态->就绪态(阻 塞挂起->阻塞态)

	要做什么	调度发生的 位置	发送频率	对进程状态的影响
初级调度 (进程调 度)	按照某种规则,从就绪队列中选择一个进程为其分配处理机	内存->cpu	最高	就绪态->运行态

进程调度的时机

主动放弃处理机

进程正常终止

运行过程中发生异常而终止

进程主动请求阻塞

被动放弃处理机

分给进程的时间片用完

有更紧急的事件需要处理

有更高优先级的进程进入就绪队列

不能进行进程调度的情况

在处理中断的过程中

进程在操作系统内核程序临界区中

在原语操作过程中

临界资源:一个时间段只允许一个进程使用的资源,各进程需要互斥地访问临界资源

临界区: 访问临界资源的那段代码

内核程序临界区一般是用来访问某种内核数据结构的,比如进程的就绪队列(由各就绪进程的PCB组成)

访问时会对该数据结构上锁,所以要让该进程迅速访问完该数据结构之后解锁,所以不能进行进程调度

进程调度的方式

非剥夺调度方式 (非抢占方式)

只允许进程主动放弃处理机

剥夺调度方式 (抢占方式)

允许处理机被动放弃

进程的切换与过程

"狭义的进程调度"与"进程切换"的区别:


狭义的进程调度指的是从就绪队列中选中一个要运行的进程。(这个进程可以是刚刚被暂停执行的进程,也可能是另一个进程,后一种情况就需要进程切换)

进程切换是指一个进程让出处理机,由另一个进程占用处理机的过程。

广义的进程调度包含了选择一个进程和进程切换两个步骤。 进程切换的过程主要完成了: 1.对原来运行进程各种数据的保存2.对新的进程各种数据的恢复(如:程序计数器、程序状态字、各种数据寄存器等处理机现场信息,这些信息一般保存在进程控制块)

注意:进程切换是有代价的,因此如果过于<mark>频繁</mark>的进行进程调度、切换,必然会使整个系统的效率<mark>降低</mark>使nn 系统大部分时间都花在了进程切换上,而真正用于执行进程的时间减少。

调度器/调度程序



②和③由调度程序引起,调度程序决定:

让谁运行? --调度算法

运行多长时间? --时间片大小

什么事件会触发调度程序?

- 创建新讲程
- 讲程退出
- 运行进程阻塞
- I/O中断发生

2025-01-13 操作系统.md

- 非抢占式调度策略, 只有运行进程阳塞或退出才触发调度程序工作
- 抢占式调度策略,每个时钟中断或k个时钟中断会触发调度程序工作

闲逛讲程

优先级最低

可以是0地址指令,占一个完整的指令周期

能耗低

调度算法的评价指标

CPU利用率

利用率=忙碌的事件/总时间

系统吞吐量

单位时间内完成作业的数量

系统吞吐量=总共完成了多少道作业/总共花的时间

周转时间

周转时间=作业完成时间-作业提交时间

平均周转时间=各作业周转时间之和/作业数

带劝周转时间=作业周转时间/作业实际运行的时间

带权周转时间 = 作业周转时间 = 作业完成时间 - 作业提交时间 作业实际运行的时间

作业实际运行的时间

各作业带权周转时间之和 平均带权周转时间 = 作业数

等待时间

等待时间=周转时间-运行时间

作业/进程处于等待处理机状态时间之和

响应时间

用户提交请求到首次产生相应所用的时间

调度算法

先来先服务 (FCFS)

算法思想	先到先服务		
算法规则	按照作业/进程到达的先后顺序进行服务		
用于作业/进程 调度	用于作业调度时,考虑的是哪个作业先到达后备队列,用于进程调度时,考虑的是哪个 进程先到达就绪队列		
是否可抢占	非抢占式算法		
优缺点	优点:公平,算法实现简单 缺点:对长作业有利,对短作业不利		
是否会导致饥 饿	不会		

短作业优先 (SJF)

算法思想	追求最少得平均等待时间,最少的平均周转时间,最少得平均平均带劝周转时间		
算法规则	服务时间最短的作业优先得到服务		
用于作业/进程调度	皆可,处理进程调度时称为: <mark>短进程优先算法(SPF)</mark>		
是否可抢占	SPF和SJF是非抢占式算法,但是也有抢占式的版本最短剩余时间优先算法 (SRTN)		
优缺点	优点:"最短的"平均等待时间,平均周转时间 缺点:对短作业有利,对长作业不利,出现饥饿现象		
是否会导致饥饿			

高响应比优先 (HRRN)

只有当前运行的进程主动放弃CPU时,才需要进行调度,调度时计算所有就绪进程的响应比,选响应比最高的 进程上处理机

响应比=等待时间+要求服务时间/要求服务时间

算法思想	综合考虑作业/进程的等待时间和要求服务时间
算法规则	在每次调度时先计算各个作业/进程的响应比,选择响应比最高的作业/进程为其服务
用于作业/进程 调度	皆可
是否可抢占	非抢占式
优缺点	综合考虑了等待时间和运行时间 等待时间相同时,服务时间短的优先 要求服务时间相同时,等待时间长的优先
是否会导致饥 饿	否

时间片轮转 (RR)

算法思想	公平地、轮流地为各个进程服务,让每个进程在一定时间间隔内都可以得到响应		
算法规则	按照各进程到达就绪队列的顺序,轮流让各个进程执行一个 <mark>时间片</mark> 。若进程未在一个时间内执 行完,则剥夺处理机,将进程重新放入到就绪队列尾重新排队		
用于作业/ 进程调度	用于进程调度,只有作业放入内存建立了相应的进程之后才能被分配处理机时间片		
是否可抢 占	抢占式		
优缺点	优点:公平;响应快,适用于分时操作系统 缺点:由于高频率的进程切换,因此有一定开销,不区分任务的紧急程度		
是否会导 致饥饿	否		

时间片太大

如果时间片太大,使得每个进程都可以在一个时间片内就完成,则时间片轮转调度算法退化为先来先服务调度算法,并且会增大进程响应时间。因此时间片不能太大。

时间片太小

另一方面,进程调度、切换是有时间代价的(保存、恢复运行环境),因此如果时间片太小,会导致进程切换过于频繁,系统会花大量的时间来处理进程切换,从而导致实际用于进程执行的时间比例减少。可见时间片也不能太小。

优先级调度算法

优先数越大, 优先级越高

算法思想	随着计算机的发展,特别是实时操作系统的出现,越来越多的应用场景需要根据任务的紧 急程度来决定处理顺序		
算法规则	每个作业/进程有各自的优先级,调度时选择优先级最高的作业/进程		
用于作业/进 程调度	既可用于作业调度,也可用于进程调度。甚至,还会用于在之后会学习的I/O调度中		
是否可抢占	都有,非抢占式只在进程主动放弃处理机时进行时调度。抢占式在··就绪队列变化时,检查 是否会发生抢占		
优缺点	优点:公平;响应快,适用于分时操作系统 缺点:由于高频率的进程切换,因此有一定开销,不区分任务的紧急程度		
是否会导致饥 饿	会		

多级反馈队列调度算法

2025-01-13 操作系统.md

多级反馈队列调度算法


例题: 各进程到达就绪队列的时间、需要的运行时间如下表所示。使用多级反馈队列调度算法,分析 进程运行的过程。

进程	到达时间	运行时间
P1	0	8
P2	1	4
Р3	5	1

 $P1(1) \longrightarrow P2(1) \longrightarrow P1(2)$

-> P2(1) -> P3(1) -> P2(2)

-> P1(4) -> P1(1)




设置多级就绪队列,各级队列优先级从高到低,时间片从小到大 新进程到达时先进入第1级队列,按FCFS原则排队等待被分配时间片。若用完时间片进程还 未结束,则进程进入下一级队列队尾。如果此时已经在最下级的队列,则重新放回最下级 队列队尾

只有第 k 级队列为空时,才会为 k+1 级队头的进程分配时间片 被抢占处理机的进程重新放回原队列队尾

多级队列调度算法

系统中按进程类型设置多个队列,进程创建成功后插入某个队列



队列之间可采取固定优先级,或时间片划分

固定优先级: 高优先级空时低优先级进程才能被调度

时间片划分: 如三个队列分配时间50%, 40%, 10%

各队列可采用不同的调度策略,如:系统进程队列采用优先级调度

交互式队列采用时间片轮转

批处理队列采用先来先服务

进程同步

并发性带来了异步性,有时需要通过进程同步解决这种异步问题,有的进程之间需要相互配合地完成工作,各进程的工作推进需要遵循一定的先后顺序。

进程互斥

对临界资源的访问,需要互斥进行,即同一时间段内只能允许一个进程访问该资源

四个部分

进入区:检查是否可进入临界区,若可进入,需要"上锁"**临界区**:访问临界资源的那段代码**退出区**:负责"解锁"**剩余区**:其余代码部分

遵循的原则

空闲让进: **临界区空闲时,应允许一个进程访问 **忙则等待: 临界区正在被访问时,其他试图访问的进程需要等待 **有限等待**: 要在有限时间内进入临界区,保证不会饥饿 **让权等待**: 进不了临界区的进程,要释放处理机,防止忙等

进程互斥的软件实现方法

单标志法

设置一个变量表示当前允许进入临界区的进程号,每个进程进入临界区的权限只能被另一个进程赋予

```
int turn = 0;
//p0进程:
while (turn != 0);
critical section;
turn = 1;
remainder section;
```

```
int turn = 0;
//p1进程:
while (turn != 1);
critical section;
turn = 0;
remainder section;
```

如果对方不使用, 临界区就会一直空闲

违背了**空闲让进**

双标志先检查

先检查后上锁

设置个数组标记各进程想进入临界区的意愿

```
bool flag[2];
flag[0] = false;
flag[1] = false;
//p0进程:
while (flag[1]);
flag[0]=true;
critical section;
flag[o]=false;
remainder section;
```

```
bool flag[2];
flag[0] = false;
flag[1] = false;
//p0进程:
while (flag[0]);
flag[1]=true;
critical section;
flag[1]=false;
remainder section;
```

检查和上锁不是一气呵成的,中间可能发生进程切换

违反忙则等待

双标志后检查

先上锁后检查

```
bool flag[2];
flag[0] = false;
flag[1] = false;
//p0进程:
flag[0]=true;
while (flag[1]);
critical section;
flag[o]=false;
remainder section;
```

```
bool flag[2];
flag[0] = false;
flag[1] = false;
//p1进程:
```

```
flag[0]=true;
while (flag[1]);
critical section;
flag[o]=false;
remainder section;
```

解决了忙则等待,但违背了空闲让进,有限等待

会因各进程都长期无法访问临界资源而产生饥饿现象

Peterson算法

```
bool flag[2];
int turn = 1;
flag[0] = false;
flag[1] = false;
//p0进程:
flag[0]=true;
turn = 1;
while (flag[1] && turn==1);
critical section;
flag[o]=false;
remainder section;
//p1进程
flag[1]=true;
turn = 0;
while (flag[0] && turn==0);
critical section;
flag[1]=false;
remainder section;
```

遵循了空闲让进、忙则等待、有限等待三个原则,但是依然未遵循让权等待的原则

进程互斥的硬件实现方法

中断屏蔽方法

利用"开/关中断指令"

优点: 简单高效

缺点:不适用于多处理机,只能用于内核进程,不适用于用户进程

TestAndSet (TS/TSL) 指令

TSL指令是用硬件实现的,执行的过程不允许被中断,只能一气呵成,

TSL指令把上锁和检查操作用硬件的方式变成了一气呵成的原子操作

优点:实现简单,无需像软件实现那样严格检查是否会有逻辑漏洞;适用于多处理环境

缺点:不满足让权等待,暂时无法讲入临界区的讲程会占用CPU并目循环执行TSL,从而导致忙等

Swap (Exchange/XCHG) 指令

优点: 实现简单, 无需像软件实现那样严格检查是否会有逻辑漏洞; 适用于多处理环境

缺点:不满足让权等待,暂时无法进入临界区的进程会占用CPU并且循环执行TSL,从而导致忙等

互斥锁

死锁

原因:

a. 竞争资源

系统中的资源可以分为两类:

可剥夺资源,是指某进程在获得这类资源后,该资源可以再被其他进程或系统剥夺,CPU和主存均属于可剥夺性资源;

另一类资源是不可剥夺资源,当系统把这类资源分配给某进程后,再不能强行收回,只能在进程用完后自行释放,如磁带机、打印机等。

产生死锁中的竞争资源之一指的是竞争不可剥夺资源(例如:系统中只有一台打印机,可供进程P1使用,假定P1已占用了打印机,若P2继续要求打印机打印将阻塞)

产生死锁中的竞争资源另外一种资源指的是竞争临时资源(临时资源包括硬件中断、信号、消息、缓冲区内的消息等),通常消息通信顺序进行不当,则会产生死锁

b. 进程间推进顺序非法

若P1保持了资源R1,P2保持了资源R2,系统处于不安全状态,因为这两个进程再向前推进,便可能发生死锁例如,当P1运行到P1:Request (R2)时,将因R2已被P2占用而阻塞;当P2运行到P2:Request (R1)时,也将因R1已被P1占用而阻塞,于是发生进程死锁

四个必要条件

互斥条件:进程要求对所分配的资源进行排它性控制,即在一段时间内某资源仅为一进程所占用。 请求和保持条件:当进程因请求资源而阻塞时,对已获得的资源保持不放。 不剥夺条件:进程已获得的资源在未使用完之前,不能剥夺,只能在使用完时由自己释放。 环路等待条件:在发生死锁时,必然存在一个进程--资源的环形链。