实验5 通过三层交换机实现VLAN间路由

【实验名称】

跨交换机实现VLAN。

【实验目的】

理解跨交换机之间VLAN的特点。使在同一VLAN里的计算机系统能跨交换机进行相互通信,而在不同VLAN里的计算机系统也能进行相互通信。


【技术原理】

Tag Vlan是基于交换机端口的另外一种类型,主要用于实现跨交换机的相同VLAN内主机之间可以直接访问,同时对于不同VLAN的主机进行隔离。Tag Vlan遵循了IEEE802.1q协议的标准。在利用配置了Tag vlan的接口进行数据传输时,需要在数据帧内添加4个字节的802.1q标签信息,用于标识该数据帧属于哪个VLAN,以便于对端交换机接收到数据帧后进行准确的过滤。

【实验设备】

S3760 (两台)、主机(3台)、直连线(4条)

【实验拓扑】



实验时,按照拓扑图进行网络的连接,注意主机和交换机连接的端口。

【实验步骤】

步骤1.在交换机SwitchA上创建Vlan 10,并将0/5端口划分到Vlan 10中。

SwitchA#configure terminal

SwitchA(config)# vlan 10 ! 创建VLAN 10 并进入其配置模式

SwitchA(config-vlan)#exit

SwitchA(config)#interface fastethernet0/5 ! 进入接口配置模式

SwitchA(config-if)#switchport access vlan 10 !将fastethernet 0/5端口加入vlan 10中

验证测试:验证已创建了Vlan 10,并将0/5端口已划分到Vlan 10中。

SwitchA#show vlan id 10!查看某一个VLAN的信息

VLAN Name Status Ports

10 sales STATIC Fa0/5

步骤2.在交换机switchA上创建Vlan 20,并将0/15端口划分到Vlan 20中。

SwitchA(config)# vlan 20 ! 创建VLAN 20 并进入其配置模式

SwitchA(config-vlan)# name technical ! 为 VLAN 命名

SwitchA(config-vlan)#exit

SwitchA(config)#interface fastethernet0/15 ! 进入接口配置模式

SwitchA(config-if)#switchport access vlan 20 ! 将fastethernet 0/15端口加入vlan 20中

验证测试:验证已创建了Vlan 20,并将0/15端口已划分到Vlan 20中。

SwitchA#show vlan id 20

VLAN Name Status Ports

20 technical STATIC Fa0/15

步骤3.把交换机SwitchA与交换机SwitchB相连的端口(假设为0/24端口)定义为tag vlan模式。

SwitchA(config)#interface fastethernet0/24 ! 进入接口配置模式

SwitchA(config-if)#**switchport mode trunk** ! 将fastethernet 0/24端口设为tag vlan模式

验证测试:验证fastethernet 0/24端口已被设置为tag vlan模式。

SwitchA#show interfaces fastEthernet0/24 switchport

Interface Switchport Mode Access Native Protected VLAN lists

Fa0/24 Enabled Trunk 1 1 Disabled All

交换机的Trunk接口默认情况下支持所有VLAN。

步骤4.在交换机SwitchB上创建Vlan 10,并将0/5端口划分到Vlan 10中。

SwitchB # configure terminal

SwitchB(config)# vlan 10 ! 创建VLAN 10 并进入其配置模式

SwitchB(config-vlan)# name sales ! 为VLAN命名

SwitchB(config-vlan)#exit

SwitchB(config)#interface fastethernet0/5 ! 进入接口配置模式

验证测试:验证已在SwitchB上创建了Vlan 10,并将0/5端口已划分到Vlan 10中。

SwitchB#show vlan id 10

VLAN Name Status Ports

10 sales STATIC Fa0/5

步骤5.把交换机SwitchB与交换机SwitchA相连的端口 (假设为0/24端口) 定义为tag vlan模式。

SwitchB(config)#interface fastethernet0/24 ! 进入接口配置模式

验证测试:验证fastethernet 0/24端口已被设置为tag vlan模式。

SwitchB#show interfaces fastEthernet 0/24 switchport

Interface Switchport Mode Access Native Protected VLAN lists

Fa0/24 Enabled Trunk 1 1 Disabled All

步骤6.把PC1, PC2, PC3分别配置IP地址和子网掩码为

PC1: 192.168.10.10 255.255.255.0

PC2: 192.168.20.20 255.255.255.0

PC3: 192.168.10.30 255.255.255.0

验证PC1与PC3能互相通信,但PC1与PC2不能互相通信。

禁用"校园网"网卡;

禁用"实验网"、启用"实验网";

C:\>ping 192.168.10.30!在PC1的命令行方式下验证能Ping通PC3

Pinging 192.168.10.30 with 32 bytes of data:

```
Reply from 192.168.10.30: bytes=32 time<10ms TTL=128
```

Reply from 192.168.10.30: bytes=32 time<10ms TTL=128

Reply from 192.168.10.30: bytes=32 time<10ms TTL=128

Reply from 192.168.10.30: bytes=32 time<10ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.10.30:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 192.168.10.30! 在PC2的命令行方式下验证不能Ping通PC3

Pinging 192.168.10.30 with 32 bytes of data:

Request timed out.

Request timed out.

Request timed out.

Request timed out.

Ping statistics for 192.168.10.30:

Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

步骤7.设置三层交换机实现不同VLAN间的通讯

把SwitchA配置成路由器的作用,给他配置不同Vlan接口的地址

switchA#config terminal

switchA(config)#int vlan 10

switchA(config-if)#ip address 192.168.10.254 255.255.255.0

switchA(config-if)#no shutdown

switchA(config-if)#exit

switchA(config)#int vlan 20

switchA(config-if)#ip address 192.168.20.254 255.255.255.0

switchA(config-if)#no shutdown

验证配置

switchA#show ip interface brief

Interface IP-Address(Pri) OK? Status

VLAN 10 192.168.10.254/24 YES UP

VLAN 20 192.168.20.254/24 YES UP

步骤8.验证连通性

把PC1, PC2, PC3分别配置IP地址和子网掩码为

PC1: 192.168.10.10 255.255.255.0 默认网关: 192.168.10.254

PC2: 192.168.20.20 255.255.255.0 默认网关: 192.168.20.254

PC3: 192.168.10.30 255.255.255.0 默认网关: 192.168.10.254

验证PC1与PC3能互相通信,但PC1与PC2此时可以相互通信了。 禁用"校园网"网卡;

禁用"实验网"、启用"实验网";

C:\>ping 192.168.10.30!在PC1的命令行方式下验证能Ping通PC3

Pinging 192.168.10.30 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.30: bytes=32 time<10ms TTL=128

```
Reply from 192.168.10.30: bytes=32 time<10ms TTL=128
   Reply from 192.168.10.30: bytes=32 time<10ms TTL=128
   Reply from 192.168.10.30: bytes=32 time<10ms TTL=128
   Ping statistics for 192.168.10.30:
   Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0\% loss),
   Approximate round trip times in milli-seconds:
   Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
C:\>ping 192.168.10.30! 在PC2的命令行方式下验证也能Ping通PC3
   Pinging 192.168.10.30 with 32 bytes of data:
   Reply from 192.168.10.30: bytes=32 time<10ms TTL=128
   Ping statistics for 192.168.10.30:
   Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0\% loss),
   Approximate round trip times in milli-seconds:
   Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
   Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
    【注意事项】
   1、两台交换机之间相连的端口应该设置为 tag vlan 模式。
   2、Trunk接口在默认情况下支持所有VLAN的传输。
    【参考命令】
   要查看VLAN信息,输入命令:
   07-S3760-1#show vlan
   要查看所有接口的信息列表, 可输入命令
   07-S3760-1#show interface switchport
   SwitchA#show running-config!显示交换机SwitchA的全部配置
   Building configuration...
   Current configuration: 284 bytes
   version 1.0
   hostname SwitchA
   vlan 1
   vlan 10!创建VLAN10
   name sales
   vlan 20!创建VLAN20
   name technical
   interface fastEthernet 0/5
   switchport access vlan 10!将F0/5加入VLAN10
   interface fastEthernet 0/15
```

```
switchport access vlan 20 !将F0/15加入VLAN20 !
interface fastEthernet 0/24
switchport mode trunk !将F0/24设为TRUNK,支持TAG VLAN !
interface VLAN 10
ip address 192.168.10.254 255.255.255.0 !
interface VLAN 20
ip address 192.168.20.254 255.255.255.0 End
```

【思考】

- 1. 试验用到了三层交换机的路由功能,为什么为VLAN配置好了IP地址之后不同的vlan(PC1和PC2)间就可以相互通信了?
- 2. 请使用show ip route命令查看三层交换机的路由表,并说明每一个条目代表什么。
- 3. 若要PC2和PC3相互通信(跨交换机的不同VLAN间通信),需要怎么进行配置?