# OSPF多区域

#### 【实验名称】

OSPF多区域基本配置。


#### 【实验目的】

掌握在路由器上配置OSPF多区域。

【实验目的】了解路由器、交换机OSPF配置方法

【实验环境】路由器2台,交换机2台 PC机2台

# 【实验拓扑】



#### **步骤0:**

- 1) 按拓扑图配置PC1、PC2的IP地址、子网掩码、网关,并测试它们的连通性
- 2) 在交换机和路由器,SW1,SW2,R1,R2上执行 show ip route,记录路由表值。

# 步骤1. 三层交换机SW1 基本配置

switch#configure terminal

switch(config)#hostname SW1

SW1(config)#vlan 10

SW1(config-vlan)#exit

SW1(config)#vlan 50

SW1(config-vlan)#exit

SW1(config)#interface GigabitEthernetO/1

SW1(config-if)#switchport access vlan 10

SW1(config-if)#exit

SW1(config)#interface GigabitEthernet0/5

SW1(config-if)#switchport access vlan 50

SW1(config-if)#exit

SW1(config)#interface vlan 10 ! 创建VLAN虚接口,并配置IP

SW1 (config-if) #ip address 192. 168. 1. 1 255. 255. 255. 0

SW1(config-if)#no shutdown

```
SW1(config-if)#exit
SW1(config)#interface vlan 50! 创建VLAN虚接口,并配置IP
SW1(config-if)#ip address 202.103.1.1 255.255.255.0
SW1(config-if)#no shutdown
SW1(config-if)#exit
SW1 (config) # int lo 1
SW1 (config-if)#ip add 1.1.1.1 255.255.255.0
SW1 (config-if)#end
步骤2. 路由器R1基本配置
R1# configure terminal
R1(config)#int GigabitEthernet 0/1
R1(config-if)#ip add 202.103.1.2 255.255.255.0
R1(config-if)#no shut
R1(config-if)#exit
R1(config)#int s2/0
R1 (config-if) #ip add 202. 103. 2. 1 255. 255. 255. 0
R1(config-if)#no shut
R1(config-if)#exit
R1 (config) #int lo 1
R1(config-if)#ip add 2. 2. 2. 2 255. 255. 255. 0
R1 (config-if)#end
R1#
步骤3. 路由器R2基本配置
R2# configure terminal
R2(config)#int GigabitEthernet 0/1
R2(config-if)#ip add 202.103.3.1 255.255.255.0
R2(config-if)#no shut
R2(config-if)#exit
R2(config)#int s2/0
R2(config-if)#ip add 202. 103. 2. 2 255. 255. 255. 0
R2(config-if)#no shut
R2(config-if)#exit
R2(config)#int lo 1
R2(config-if)#ip add 3.3.3.3 255.255.255.0
R2(config-if)#end
R2#
步骤4. 三层交换机SW2 基本配置
switch#configure terminal
switch(config)#hostname SW2
```

```
SW2(config)#vlan 10
SW2(config-vlan)#exit
SW2(config)#vlan 50
SW2(config-vlan)#exit
SW2(config)#interface GigabitEthernetO/1
SW2(config-if)#switchport access vlan 10
SW2(config-if)#exit
SW2(config)#interface GigabitEthernet0/5
SW2(config-if)#switchport access vlan 50
SW2(config-if)#exit
SW2(config)#interface vlan 10 ! 创建VLAN虚接口,并配置IP
SW2(config-if)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
SW2(config-if)#no shutdown
SW2(config-if)#exit
SW2(config)#interface vlan 50 ! 创建VLAN虚接口,并配置IP
SW2 (config-if) #ip address 202. 103. 3. 2 255. 255. 255. 0
SW2(config-if)#no shutdown
SW2(config-if)#exit
SW2(config) # int lo 1
SW2(config-if)#ip add 4.4.4.4 255.255.255.0
SW2(config-if)#end
步骤 5. 配置各设备 OSPF
1) 交换机 SW1
   SW1(config)# router ospf 1
   SW1(config-ospf)# network 1.1.1.0 0.0.0.255 area 1
   SW1(config-ospf)# network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 1
   SW1 (config-ospf) # network 202.103.1.0 0.0.0.255 area 1
2) 路由器 R1
   R1(config)# router ospf 2
   R1(config-ospf)#network 2.2.2.0 0.0.0.255 area 0
   R1(config-ospf)#network 202.103.1.0 0.0.0.255 area 1
   R1(config-ospf)#network 202.103.2.0 0.0.0.255 area 0
3) 路由器 R2
   R2(config)# router ospf 3
   R2(config-ospf)# network 3.3.3.0 0.0.0.255 area 0
   R2(config-ospf)#network 202.103.2.0 0.0.0.255 area 0
```

R2(config-ospf)#network 202.103.3.0 0.0.0.255 area 2

#### 4) 交换机 SW2

SW2(config)# router ospf 4

SW2(config-ospf)#network 4.4.4.0 0.0.0.255 area 2

SW2(config-ospf)#network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 2

SW2(config-ospf)#network 202.103.3.0 0.0.0.255 area 2

# 步骤 6. 实验验证

1) 查看路由表

Sw1# sh ip route

R1#sh ip route

R2#sh ip route

Sw2# sh ip route

分析路由器 R1 的路由表,表中有几个 O 条目?是如何产生的?

#### 2) 查看邻居表

SW1#show ip ospf nei

R1#show ip ospf nei

R2#show ip ospf nei

Sw2#show ip ospf nei

## 步骤 7. 测试连通性

- 1) PC1 ping PC2
- 2) PC2 ping PC1
- 3) Tracert PC1 或 PC2,分析执行结果
- 4) 捕获数据包,分析 OSPF 头部结构

# 【命令参考】

# show ip ospf database database-summary!显示OSPF LS数据库的信息汇总。

# show ip ospf database router!显示router LSA

# show ip ospf database network ! 显示network LSA

# show ip ospf interface [接口名] ! 显示OSPF的接口

# show ip ospf neighbor ! 显示OSPF的邻居