INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS – IE DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO – CIC

Disciplina: CIC 116394 – Organização e Arquitetura de Computadores – Turma C

Semestre: 1/2017

Professor: Marcelo Grandi Mandelli

TRABALHO 2 – SIMULADOR MIPS

OBJETIVOS

Compreender o funcionamento do processador MIPS;

Implementar um simulador de uma determinada ISA (Instruction Set Architecture);

ESPECIFICAÇÃO DO TRABALHO

Este trabalho consiste na implementação de um simulador da arquitetura MIPS em linguagem de alto nível (<u>obrigatoriamente C ou C++)</u>. O simulador deve implementar as funções de busca da instrução (*fetch()*), decodificação da instrução (*decode()*) e execução da instrução (*execute()*). O programa binário a ser executado deve ser gerado a partir do montador MARS, juntamento com os respectivos dados. O simulador deve ler arquivos binários contendo o segmento de código e o segmento de dados para sua memória e executá-lo.

Arquivos de entrada do simulador

O simulador deverá receber como entrada dois arquivos, em formato .bin, provenientes de um programa assembly: um contendo o segmento de código, contendo as instruções desse programa; e outro contendo o segmento de dados.

O simulador MARS deverá ser utilizado, necessariamente, para a obtenção do segmento de código e do segmento de dados do programa assembly. Para ilustrar o procedimento de obtenção desses segmentos, considere o programa a seguir.

```
.data
          .word 1, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19
primos:
size:
           .word 8
          .asciiz "Os oito primeiros numeros primos sao : "
msg:
          .ascii " "
space:
.text
     la $t0, primos
                           #carrega endereço inicial do array
     la $t1, size
                           #carrega endereço de size
     lw $t1, 0($t1)
                          #carrega size em t1
     li $v0, 4
                           #imprime mensagem inicial
     la $a0, msg
     syscall
loop: beq $t1, $zero, exit #se processou todo o array, encerra
     li $v0, 1
                          #serviço de impressão de inteiros
     lw $a0, 0($t0)
                          #inteiro a ser exibido
```

```
syscall
li $v0, 4  #imprime separador
la $a0, space
syscall
addi $t0, $t0, 4  #incrementa indice array
addi $t1, $t1, -1  #decrementa contador
j loop  #novo loop
exit: li $v0, 10
syscall
```

Esse programa deve ser montado utilizando o simulador MARS. Para isso, primeiro deve-se configurar o MARS através da opção:

Settings → Memory Configuration, opção Compact, Text at Address 0

Ao montar o programa (opção Run → Assemble ou F3), o MARS exibe na aba Execute os segmentos de texto (Text Segment) e dados (Data Segment), apresentados abaixo.

○ O Text Segment							
Bkpt	Address	Code Basic	Source				
	0×000000000	0x20082000 addi \$8,\$0,0x2000	8:	la \$t0, primos	#carrega endere?o inicial do array		
	0x00000004	0x20092020 addi \$9,\$0,0x2020	9:	la \$t1, size	#carrega endere?o de size		
	0x00000008	0x8d290000 lw \$9,0x0000 \$9)	10:	lw \$t1, 0:\$t1)	#carrega size em t1		
	0x0000000c	0x24020004 addiu \$2,\$0,0x0004	11:	li \$v0, 4	#imprime mensagem inicial		
	0x00000010	0x20042024 addi \$4,\$0,0x2024	12:	la \$a0, msg			
	0x00000014	0x0000000c syscall	13:	syscall			
	0x00000018	0x11200009 beq \$9,\$0,0x0009	15: loop:	beq \$t1, \$zero, exit	#se processou todo o array, encerra		
	0x0000001c	0x24020001 addiu \$2,\$0,0x0001	16:	li \$v0, 1	#servi?o de impress?o de inteiros		
	0x00000020	0x8d040000 lw \$4,0x0000 \$8)	17:	lw \$a0, 0:\$t0)	#inteiro a ser exibido		
	0x00000024	0x0000000c syscall	18:	syscall			
	0x00000028	0x24020004 addiu \$2,\$0,0x0004	19:	li \$v0, 4	#imprime separador		
	0x0000002c	0x2004204c addi \$4,\$0,0x204c	20:	la \$a0, space			
	0x00000030	0x0000000c syscall	21:	syscall			
	0x00000034	0x21080004 addi \$8,\$8,0x0004	22:	addi \$t0, \$t0, 4	#incrementa indice array		
	0x00000038	0x2129ffff addi \$9,\$9,0xffff	23:	addi \$t1, \$t1, -1	#decrementa contador		
	0x0000003c	0x08000006 j 0x00000018	24:	j loop	#novo loop		
	0×00000040	0x2402000a addiu \$2,\$0,0x000a	25: exit:	li \$v0, 10			
	0x00000044	0x0000000c syscall	26:	syscall			

Address	Value (+0)	Value (+4)	Value (+8)	Value (+c)	Value (+10)	Value (+14)	Value (+18)	Value (+1c)
0x00002000	0x00000001	0x00000003	0x00000005	0x00000007	0x0000000b	0x0000000d	0x00000011	0x00000013
0x00002020	0x00000008	0x6f20734f	0x206f7469	0x6d697270	0x6f726965	0x756e2073	0x6f72656d	0x7270207
0x00002040	0x736f6d69	0x6f617320	0x00203a20	0x00000020	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x0000000
0x00002060	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x0000000
0×00002080	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x0000000
0x000020a0	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x0000000
0x000020c0	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x0000000
0x000020e0	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x0000000
0x00002100	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x0000000
0x00002120	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x0000000
0×00002140	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x0000000
		0x000020	00 (.data) ‡	Hexadecimal Ad	dresses 🗹 Hexac	lecimal Values	ASCII	

O segmento de código (*Text Segment*) desse programa começa no endereço 0x00000000 de memória e se encerra no endereço 0x00000044, que contém a instrução *syscall*. O segmento de dados (*Data Segment*) começa na posição 0x00002000 e termina na posição 0x000204c.

A obtenção do segmento de código e do segmento de dados desse programa é efetuada através da opção:

File -> Dump Memory...

Para o salvamento do segmento de código selecione:

Memory segment: .text (0x00000000 - 0x00000044)

Dump Format: binary

Clique em *Dump To File...* e salve o arquivo com extensão **.bin**. Sugestão, salve como <programa>_text.bin.

Para o salvamento do segmento de dados selecione:

Memory segment: .data (0x00002000 - 0x0000204c)

Dump Format: binary

Clique em *Dump To File...* e salve o arquivo com extensão **.bin.** Sugestão, salve como <programa> data.bin.

Memória do simulador

A memória do simulador deve ser modelada como um arranjo de inteiros de 32 bits:

```
#define MEM_SIZE 4096
int32_t mem[MEM_SIZE];
```

Ou seja, a memória é um arranjo de 4KWords, ou 16KBytes.

A memória será endereçada byte a byte.

O segmento de código e o segmento de dados contidos nos arquivos **.bin** de entrada devem ser lidos para a memória do simulador. O segmento de código deve começar na posição *0x00000000* da memória, enquanto o segmento de dados deve começar na posição *0x00002000*.

Registradores

O simulador deve conter os 32 registradores do MIPS, mais os registradores *pc*, *ri*, *hi* e *lo*. Todos registradores serão declarados como variáveis globais. Os 32 registradores do MIPS, mais os registradores *hi* e *lo* serão do tipo *int* (*int32_t*). Já os registradores *pc* e *ri* podem ser do tipo *unsigned int* (*uint32_t*), visto que não armazenam dados, apenas instruções.

Função void fetch()

Essa função lê uma instrução da memória e coloca-a em *ri*, atualizando o *pc* para apontar para a próxima instrução (soma 4).

Função void decode()

Essa função deve extrair todos os campos da instrução:

- opcode: código da operação
- rs: índice do primeiro registrador fonte
- rt: índice do segundo registrador fonte
- rd: índice do registrador destino, que recebe o resultado da operação
- shamt: quantidade de deslocamento em instruções shift e rotate
- funct: código auxiliar para determinar a instrução a ser executada
- k16: constante de 16 bits, valor imediato em instruções tipo I
- k26: constante de 26 bits, para instruções tipo J

Os campos da instrução devem ser definidos como variáveis globais.

Função void execute()

Essa função executa a instrução que foi lida pela função fetch() e decodificada por decode().

Função void step()

Essa executa uma instrução do MIPS: step() => fetch(), decode(), execute()

Função void run()

Essa função executa o programa até encontrar uma chamada de sistema para encerramento, ou até o *pc* ultrapassar o limite do segmento de código (2k *words*).

Função void dump_mem(int start, int end, char format)

Essa função imprime o conteúdo da memória a partir do endereço *start* até o endereço *end*. O formato pode ser em hexa ('h') ou decimal ('d'). A memória deve ser impressa em palavras de 32 bits, de acordo com o formato abaixo, onde o lado esquerdo apresenta o endereço da memória e o lado direito mostra o valor contido nesse endereço.

```
MEMORY

0x00000000 = 0x00004000

0x00000004 = 0x0000ef00

0x00000008 = 0x0000ffff

0x00000000c = 0xf0caf0fa
```

Função void dump_reg(char format)

Essa função imprime o conteúdo dos registradores do MIPS, incluindo o banco de registradores e os registradores *pc*, *hi* e *lo*. O formato pode ser em hexa ('h') ou decimal ('d'). Os registradores devem ser impressos como mostrado abaixo:

```
REGISTERS
$zero = 0x00000000
at = 0x00000000
$v0 = 0x00000000
v1 = 0x00000000
$a0 = 0x00000000
$a1 = 0x00022000
a2 = 0x00000000
$a3 = 0x00000000
$t0 = 0x00000000
$t1 = 0x00000000
$t2 = 0x00003000
$t3 = 0x00000000
$t4 = 0x00000000
$t5 = 0x00046000
$t6 = 0x00000000
$t7 = 0x000a0000
$s0 = 0x00000000
$s1 = 0x00000e00
$s2 = 0x00000000
$s3 = 0x00000000
$s4 = 0x00000000
$s5 = 0x00000000
$s6 = 0x00000000
$s7 = 0x00000000
$t8 = 0x00000000
$t9 = 0x00000000
$k0 = 0x00000000
$k1 = 0x00000000
p = 0x00000000
$sp = 0x00000000
$fp = 0x00000000
ra = 0x00000000
PC = 0 \times 00001004
HI = 0x00000000
LO = 0x00000000
```

Instruções a serem implementadas:

Tipo-F	R geral	Tipo-l Lógico-Aritméticas	Desvios, Jumps e Syscall	Load e Stores	
ADD	SLT	ADDI	J	LB	
SUB	SLL ANDI		JAL	LBU	
DIV	SRL	ORI	JR	LH	
MULT	SRA	XORI	BEQ	LHU	
AND	MFHI	SLTI	BGTZ	LW	
OR	MFLO	SLTIU	BLEZ	SB	
NOR	XOR	ADDIU	BNE	SH	
				SW	
	_			LUI	

Syscall: implementar as chamadas para (ver help do MARS)

- ▶imprimir inteiro
- ▶imprimir string
- ▶encerrar programa

Execução do simulador

O simulador deve ser executado via linha de comandos. Dessa forma, a execução do simulador será feita através de :

./<executável do simulador> <parâmetros>

O simulador contará com 3 parâmetros:

- parâmetro 1: caminho do arquivo contendo o segmento de código do programa em assembly em formato .bin. Exemplo: /home/mips_simulator/tests/primos_text.bin
- parâmetro 2: caminho do arquivo contendo o segmento de dados do programa em assembly em formato .bin. Exemplo: /home/mips_simulator/tests/primos_data.bin
- parâmetro 3: esse parâmetro aceita dois valores:
 - p : se o parâmetro 3 for igual a "p", o simulador abrirá uma interface com o usuário. A interface com usuário deverá conter um cardápio de funções e servir como um guia de ajuda de como utilizar cada função. O usuário poderá utilizar as seguintes funções: step(), run(), dump_mem(int start, int end, char format), dump_reg(char format) e exit() (para encerrar o simulador). Caso o usuário selecione uma função com parâmetros, estes devem ser pedidos ao usuário.
 - o f : se o parâmetro 3 for igual a "f", o simulador deverá executar todo o programa assembly (função run()) e gerar dois arquivos: reg.txt, contendo o valor de todos os registradores em formato hexadecimal (função dump_reg(h)); e mem.txt, contendo o valor de toda a memória em formato hexadecimal (função dump_mem(0, 4095, h)). Os arquivos reg.txt e mem.txt serão gerados para a pasta corrente de chamada do simulador. Depois de gerar esses arquivos, o simulador encerra a execução.

Por exemplo, ao executar o comando:

./<executável do simulador> primos text.bin primos data.bin f

o simulador executará todo o programa assembly composto pelo segmento de código contido no arquivo "primos_text.bin" e segmento de dados contido no arquivo "primos_data.bin. Depois, gerará os arquivos reg.txt e mem.txt na pasta corrente ao qual foi chamado o simulador. E por fim encerrará a execução.

Agora, se o usuário executar o comando:

./<executável_do_simulador> primos_text.bin primos_data.bin p

o simulador mostrará uma inteface de usuário, como demonstrado abaixo:

- · Defina o número função desejada:
 - 1. step

<Descrição da função / Modo de usar>

- 2 run
 - <Descrição da função / Modo de usar>
- 3. dump mem
 - <Descrição da função / Modo de usar>
- 4. dump_reg
 - <Descrição da função / Modo de usar>
- 5 evit

Verificação do Simulador

- 1. Construa um programa para testar cada uma das instruções acima. Não precisa fazer nenhuma função específica, apenas verificar se cada instrução executa ok.
- 2. Para verificar o funcionamento do simulador, monte os programas exemplos fornecidos junto ao trabalho (números primos e fibonacci). Para cada programa exemplo:
 - a. Salve o código e dados nos arquivos indicados.
 - b. Leia os arquivos para a memória.
 - c. Execute o programa.
 - d. Utilize as funções dump mem e dump reg para mostrar os conteúdos
 - e. Verifique o funcionamento de cada instrução do simulador

GRUPOS

O trabalho deverá ser realizado em grupos de 2 ou 3 alunos.

ENTREGA

Deverá ser entregue:

- um relatório, contendo
 - explicação do código implementado, incluindo descrição das funções implementadas. Além disso explicar como compilar e executar o código implementado (compilador / sistema operacional)

- O testes e resultados, demonstrando o funcionamento do simulador implementado
- o código fonte do simulador, em linguagem C ou C++

Entregar um arquivo compactado em formato .zip no moodle (aprender.unb.br) até às 23h55 do dia 08/05/2017

O nome do arquivo deve conter as matrículas dos integrantes do grupo:

matriculaaluno1_matriculaaluno2_matriculaaluno3.zip

Será descontado 2 pontos por dia de atraso na entrega do trabalho.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Funcionamento do simulador - 80% da nota

- I Testes Simples de Instruções 20% da nota
 - I.I Instruções Tipo-R geral 2% da nota
 - I.II Instruções Tipo-I Lógico-Aritméticas 3% da nota
 - I.III Instruções de Loads e Stores 5% da nota
 - I.IV Instruções de Desvios, Jumps e Syscall 10% da nota
- II Testes com Programas prontos (Fibonacci, primos e outros 45% da nota
 - II.I Teste dos primos 10% da nota
 - II.II Teste de Fibonacci 20% da nota
 - II.III Outros 15% da nota
- III Testes de Dumps (memória e registradores) 10% da nota
 - III.I Memória 5% da nota
 - III.II Registradores 5% da nota
- IV Execução do simulador (interface com usuário/geração arquivos) 5% da nota

Relatório - 20% da nota

- I Explicação do código 10% da nota
- II Testes e resultados 10% da nota

Esta especificação pode ser atualizada para se efetuar correções de texto ou alterações para se deixar mais claro o que está sendo pedido.

Caso a especificação sofrer uma atualização, os alunos serão informados via moodle (aprender.unb.br).

Última atualização: 18/04/2017 às 13:00