Введение

Алгоритм svdlapack представляет собой обёртку над подпрограммами библиотеки LAPACK для вычисления сингулярного разложения матрицы (SVD).

Библиотека LAPACK предоставляет высокоэффективные реализации алгоритмов линейной алгебры, оптимизированные для современных вычислительных архитектур. В проекте SLEPc (Scalable Library for Eigenvalue Problem Computations) реализован интерфейс к этим алгоритмам, позволяющий эффективно вычислять сингулярные разложения как плотных, так и разреженных матриц.

Алгоритм вычисления SVD

Алгоритм svdlapack использует подпрограммы LAPACK для вычисления SVD плотных матриц. Основные этапы алгоритма следующие:

1. Приведение матрицы к двухдиагональной форме

Первым шагом является приведение исходной матрицы A к двухдиагональной форме B с помощью ортогональных преобразований (отражений Хаусхолдера). Это записывается как:

$$A = Q_L B Q_R^{\mathsf{T}},$$

где:

- Q_L ортогональная матрица размера $m \times m$.
- Q_R ортогональная матрица размера $n \times n$.
- B двухдиагональная матрица размера $m \times n$, которая имеет ненулевые элементы только на главной диагонали и первой поддиагонали (для $m \ge n$) или наддиагонали (для m < n):

$$B = \begin{pmatrix} d_1 & e_1 & & & \\ & d_2 & e_2 & & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & d_{n-1} & e_{n-1} \\ & & & & d_n \end{pmatrix}.$$

Преобразование к двухдиагональная форме существенно сокращает вычислительную сложность последующих шагов, поскольку операции теперь выполняются над матрицей с простой структурой.

2. Вычисление SVD двухдиагональной матрицы

Для двухдиагональной матрицы B сингулярные значения и векторы вычисляются с использованием итеративных алгоритмов, специально адаптированных для такой структуры. Основные методы включают:

• QR-алгоритм для двухдиагональных матриц: Этот алгоритм применяет последовательность ортогональных преобразований для диагонализации двухдиагональной матрицы. Поскольку B имеет простую структуру, каждое итеративное преобразование может быть выполнено эффективно.

- Алгоритм Кобылыша—Рейша (Divide and Conquer): Этот метод разбивает матрицу на подматрицы меньшего размера, решает задачу для них и затем объединяет решения.
- Метод обобщённых квадратов (Golub–Kahan): Используется для вычисления сингулярных значений и векторов путём решения последовательности линейных систем.

В результате этого шага получаются диагональная матрица Σ с сингулярными значениями и ортогональные матрицы U_B и V_B , содержащие сингулярные векторы bidiagonal матрицы B:

$$B = U_B \Sigma V_B^{\top}.$$

Нужно обратить внимание, что код не содержит явной реализации конкретных алгоритмов, таких как QR-алгоритм для двухдиагональных матриц, Алгоритм Кобылы-ша-Рейша и метод Голуба-Кахана. Вместо этого, при вызове функции DSSolve через объект DS, LAPACK самостоятельно выбирает наиболее эффективный алгоритм для данной задачи.

3. Обратное преобразование сингулярных векторов

После вычисления SVD двухдиагональной матрицы B необходимо преобразовать полученные сингулярные векторы обратно к исходной матрице A:

$$U = Q_L U_B,$$
$$V = Q_R V_B.$$

Это достигается умножением сингулярных векторов U_B и V_B на ортогональные матрицы Q_L и Q_R , которые были получены на первом шаге. Поскольку Q_L и Q_R являются ортогональными, это преобразование не влияет на ортогональность сингулярных векторов.

Обобщённое сингулярное разложение (GSVD)

Обобщённое сингулярное разложение используется для пар матриц A и B размера $m \times n$ и $p \times n$ соответственно. Цель GSVD состоит в нахождении матриц U, V и X, удовлетворяющих:

$$A = U\Sigma_A X^\top, B = V\Sigma_B X^\top,$$

где:

- U ортогональная матрица размера $m \times m$.
- V ортогональная матрица размера $p \times p$.
- X обратимая матрица размера $n \times n$.
- Σ_A и Σ_B диагональные матрицы размера $m \times n$ и $p \times n$ соответственно, удовлетворяющие условию:

$$\Sigma_A^{\top} \Sigma_A + \Sigma_B^{\top} \Sigma_B = I_n.$$

В GSVD сингулярные значения характеризуют относительные вклады матриц A и B в общее решение. Этот метод особенно полезен в задачах, где необходимо учитывать влияние двух различных систем или наборов данных.

Гармоническое сингулярное разложение (HSVD)

Гармоническое сингулярное разложение применяется в задачах, где матрица A связана с метрикой, заданной положительно определённой матрицей Ω . Цель HSVD — найти разложение:

$$A = U\Sigma V^{\top},$$

при условии, что:

• Векторы U ортонормированы относительно метрики Ω :

$$U^{\top}\Omega U = I_p,$$

где I_p — единичная матрица размера $p \times p$.

 \bullet Векторы V ортонормированы в стандартном смысле:

$$V^{\top}V = I_p$$
.

При этом сингулярные значения σ_i и векторы u_i, v_i удовлетворяют следующим соотношениям:

$$Av_i = \sigma_i \Omega u_i,$$

$$A^{\top} \Omega u_i = \sigma_i v_i.$$

HSVD находит применение в задачах, где необходимо учитывать весовые коэффициенты или корреляции между элементами данных, например, во взвешенном методе наименьших квадратов или в обработке сигналов.

4. Имплементация

В этой секции рассмотрим, как алгоритм вычисления сингулярного разложения, описанный ранее, реализован в коде файла svdlapack.c из библиотеки SLEPc. Этот файл представляет собой обёртку над подпрограммами LAPACK для вычисления SVD, GSVD и HSVD.

Основные функции, реализующие алгоритм:

- SVDSetUp_LAPACK
- SVDSolve_LAPACK
- SVDSolve_LAPACK_GSVD
- SVDSolve_LAPACK_HSVD
- SVDSetDSType_LAPACK
- SVDCreate_LAPACK

4.1 Функция SVDSetUp_LAPACK

Эта функция отвечает за инициализацию и настройку объекта SVD для использования методов LAPACK. Основные действия функции:

1. Получение размеров матриц:

- ullet Получение размеров исходной матрицы A с помощью MatGetSize.
- Если вычисляется обобщённое SVD (GSVD), то также получаются размеры матрицы B.

2. Установка параметров:

- Установка параметра ncv, который определяет количество сингулярных значений для вычисления.
- Для стандартного SVD ncv устанавливается равным N (числу столбцов матрицы A).
- Для GSVD ncv устанавливается как минимальное из M, N и P, где P число строк матрицы B.

3. Выделение памяти:

• Выделение памяти для хранения сингулярных векторов и значений с помощью SVDAllocateSolution.

4. Инициализация DS:

• Инициализация объекта DS (Direct Solver), который будет использоваться для решения задачи SVD с помощью LAPACK.

5. Проверка параметров:

• Проверка на неподдерживаемые функции и установка необходимых флагов.

Ниже приведён код функции SVDSetUp_LAPACK:

```
static PetscErrorCode SVDSetUp_LAPACK(SVD svd)
2 {
    PetscInt
                   M, N, P=0;
    PetscFunctionBegin;
    PetscCall(MatGetSize(svd->A,&M,&N));
   if (!svd->isgeneralized) svd->ncv = N;
    else {
     PetscCall(MatGetSize(svd->OPb,&P,NULL));
9
      svd->ncv = PetscMin(M,PetscMin(N,P));
10
11
   if (svd->mpd!=PETSC_DETERMINE) PetscCall(PetscInfo(svd, "Warning: parameter
12
      mpd ignored\n"));
    SVDCheckUnsupported(svd,SVD_FEATURE_STOPPING);
13
    if (svd->max_it==PETSC_DETERMINE) svd->max_it = 1;
14
    svd->leftbasis = PETSC_TRUE;
   PetscCall(SVDAllocateSolution(svd,0));
   PetscCall(DSAllocate(svd->ds,PetscMax(N,PetscMax(M,P))));
17
   PetscFunctionReturn(PETSC_SUCCESS);
19 }
```

Листинг 1: Функция SVDSetUp_LAPACK

Для работы этой функции необходимо подключить следующие заголовочные файлы:

```
#include <slepc/private/svdimpl.h>
#include <slepcblaslapack.h>
```

Листинг 2: Подключаемые заголовочные файлы

4.2 Функция SVDSolve_LAPACK

Эта функция реализует основной алгоритм вычисления SVD для плотных матриц:

1. Сбор матрицы на одном процессе:

ullet Используется функция MatCreateRedundantMatrix для создания копии распределённой матрицы A на одном процессе.

2. Конвертация матрицы:

• Полученная матрица преобразуется в формат MATSEQDENSE с помощью MatConvert.

3. Настройка объекта DS:

- \bullet Матрица A копируется в объект ds с помощью DSGetMat и MatCopy.
- Устанавливается состояние объекта ds как DS_STATE_RAW.

4. Решение задачи SVD:

ullet Вызывается функция DSSolve, которая вычисляет сингулярные значения и векторы матрицы A.

5. Сортировка результатов:

• Функция DSSort сортирует полученные сингулярные значения и векторы.

6. Копирование результатов:

• Сингулярные значения и векторы извлекаются из объекта ds и копируются в соответствующие структуры объекта svd.

Код функции SVDSolve_LAPACK представлен ниже:

```
static PetscErrorCode SVDSolve_LAPACK(SVD svd)
2 {
    PetscInt
                       M, N, n, i, j, k, ld, lowu, lowv, highu, highv;
    Mat
                       A, Ar, mat;
    Vec
                       u,v;
    PetscScalar
                       *pU,*pV,*pu,*pv,*w;
    PetscFunctionBegin;
8
    PetscCall(DSGetLeadingDimension(svd->ds,&ld));
9
   PetscCall (MatCreateRedundantMatrix (svd -> OP, 0, PETSC_COMM_SELF,
     MAT_INITIAL_MATRIX,&Ar));
    PetscCall(MatConvert(Ar, MATSEQDENSE, MAT_INITIAL_MATRIX, &mat));
11
    PetscCall(MatDestroy(&Ar));
12
    PetscCall(MatGetSize(mat,&M,&N));
    PetscCall(DSSetDimensions(svd->ds,M,0,0));
14
    PetscCall(DSSVDSetDimensions(svd->ds,N));
15
   PetscCall(DSGetMat(svd->ds,DS_MAT_A,&A));
PetscCall(MatCopy(mat,A,SAME_NONZERO_PATTERN));
```

```
PetscCall(DSRestoreMat(svd->ds,DS_MAT_A,&A));
    PetscCall(DSSetState(svd->ds,DS_STATE_RAW));
19
20
    n = PetscMin(M,N);
21
    PetscCall(PetscMalloc1(n,&w));
22
    PetscCall(DSSolve(svd->ds,w,NULL));
    PetscCall(DSSort(svd->ds,w,NULL,NULL,NULL,NULL));
24
    PetscCall(DSSynchronize(svd->ds,w,NULL));
25
    /* copy singular vectors */
    PetscCall(DSGetArray(svd->ds,DS_MAT_U,&pU));
28
    PetscCall(DSGetArray(svd->ds,DS_MAT_V,&pV));
29
    for (i=0;i<n;i++) {</pre>
      if (svd->which == SVD_SMALLEST) k = n - i - 1;
31
      else k = i;
32
      svd->sigma[k] = PetscRealPart(w[i]);
33
      PetscCall(BVGetColumn(svd->U,k,&u));
      PetscCall(BVGetColumn(svd->V,k,&v));
35
      PetscCall(VecGetOwnershipRange(u,&lowu,&highu));
36
      PetscCall(VecGetOwnershipRange(v,&lowv,&highv));
37
      PetscCall(VecGetArray(u,&pu));
      PetscCall(VecGetArray(v,&pv));
39
      if (M>=N) {
40
        for (j=lowu;j<highu;j++) pu[j-lowu] = pU[i*ld+j];</pre>
41
42
        for (j=lowv;j<highv;j++) pv[j-lowv] = pV[i*ld+j];</pre>
      } else {
43
        for (j=lowu;j<highu;j++) pu[j-lowu] = pV[i*ld+j];</pre>
44
        for (j=lowv;j<highv;j++) pv[j-lowv] = pU[i*ld+j];</pre>
45
      PetscCall(VecRestoreArray(u,&pu));
47
      PetscCall(VecRestoreArray(v,&pv));
      PetscCall(BVRestoreColumn(svd->U,k,&u));
      PetscCall(BVRestoreColumn(svd->V,k,&v));
50
51
    PetscCall(DSRestoreArray(svd->ds,DS_MAT_U,&pU));
    PetscCall(DSRestoreArray(svd->ds,DS_MAT_V,&pV));
53
    svd -> nconv = n;
55
               = 1;
    svd->its
56
    svd->reason = SVD_CONVERGED_TOL;
57
    PetscCall(MatDestroy(&mat));
59
    PetscCall(PetscFree(w));
60
    PetscFunctionReturn(PETSC_SUCCESS);
```

Листинг 3: Функция SVDSolve_LAPACK

4.3 Функция SVDSolve_LAPACK_GSVD

Эта функция отвечает за вычисление обобщённого сингулярного разложения (GSVD):

1. Сбор матриц *A* и *B*:

ullet Матрицы A и B собираются на одном процессе и преобразуются в формат MATSEQDENSE.

2. Настройка объекта DS:

ullet Матрицы A и B устанавливаются в объект ds с помощью DSGetMat.

• Устанавливается состояние объекта ds как DS_STATE_RAW.

3. Решение задачи GSVD:

• Вызывается функция DSSolve, которая вычисляет обобщённые сингулярные значения и векторы.

4. Копирование результатов:

• Полученные сингулярные значения и векторы копируются в объект svd.

Код функции SVDSolve_LAPACK_GSVD:

```
static PetscErrorCode SVDSolve_LAPACK_GSVD(SVD svd)
2 {
                       nsv,m,n,p,i,j,mlocal,plocal,ld,lowx,lowu,lowv,highx;
    PetscInt
3
                       Ar, A, Ads, Br, B, Bds;
    Mat
    Vec
                       uv,x;
6
    PetscScalar
                       *U, *V, *X, *px, *puv, *w;
    PetscFunctionBegin;
8
    PetscCall(DSGetLeadingDimension(svd->ds,&ld));
9
    PetscCall(MatCreateRedundantMatrix(svd->OP,0,PETSC_COMM_SELF,
10
     MAT_INITIAL_MATRIX,&Ar));
    PetscCall(MatConvert(Ar, MATSEQDENSE, MAT_INITIAL_MATRIX, &A));
11
    PetscCall(MatDestroy(&Ar));
12
    PetscCall(MatCreateRedundantMatrix(svd->OPb,0,PETSC_COMM_SELF,
13
     MAT_INITIAL_MATRIX,&Br));
    PetscCall(MatConvert(Br,MATSEQDENSE,MAT_INITIAL_MATRIX,&B));
14
    PetscCall(MatDestroy(&Br));
    PetscCall(MatGetSize(A,&m,&n));
16
    PetscCall(MatGetLocalSize(svd->OP,&mlocal,NULL));
17
    PetscCall(MatGetLocalSize(svd->OPb,&plocal,NULL));
19
    PetscCall(MatGetSize(B,&p,NULL));
    PetscCall(DSSetDimensions(svd->ds,m,0,0));
20
    PetscCall(DSGSVDSetDimensions(svd->ds,n,p));
21
    PetscCall(DSGetMat(svd->ds,DS_MAT_A,&Ads));
22
    PetscCall(MatCopy(A,Ads,SAME_NONZERO_PATTERN));
23
    PetscCall(DSRestoreMat(svd->ds,DS_MAT_A,&Ads));
24
    PetscCall(DSGetMat(svd->ds,DS_MAT_B,&Bds));
25
    PetscCall(MatCopy(B,Bds,SAME_NONZERO_PATTERN));
26
    PetscCall(DSRestoreMat(svd->ds,DS_MAT_B,&Bds));
27
    PetscCall(DSSetState(svd->ds,DS_STATE_RAW));
28
29
    nsv = PetscMin(n,PetscMin(p,m));
30
    PetscCall(PetscMalloc1(nsv,&w));
31
    PetscCall(DSSolve(svd->ds,w,NULL));
32
    PetscCall(DSSort(svd->ds,w,NULL,NULL,NULL,NULL));
33
    PetscCall(DSSynchronize(svd->ds,w,NULL));
    PetscCall(DSGetDimensions(svd->ds,NULL,NULL,NULL,&nsv));
35
36
    /* copy singular vectors */
37
    PetscCall(MatGetOwnershipRange(svd->OP,&lowu,NULL));
    PetscCall(MatGetOwnershipRange(svd->OPb,&lowv,NULL));
39
    PetscCall(DSGetArray(svd->ds,DS_MAT_X,&X));
40
    PetscCall(DSGetArray(svd->ds,DS_MAT_U,&U));
41
    PetscCall(DSGetArray(svd->ds,DS_MAT_V,&V));
42
    for (j=0;j<nsv;j++) {</pre>
43
      svd->sigma[j] = PetscRealPart(w[j]);
44
      PetscCall(BVGetColumn(svd->V,j,&x));
45
      PetscCall(VecGetOwnershipRange(x,&lowx,&highx));
46
```

```
PetscCall(VecGetArrayWrite(x,&px));
      for (i=lowx;i<highx;i++) px[i-lowx] = X[i+j*ld];</pre>
48
      PetscCall(VecRestoreArrayWrite(x,&px));
49
      PetscCall(BVRestoreColumn(svd->V,j,&x));
50
      PetscCall(BVGetColumn(svd->U,j,&uv));
      PetscCall(VecGetArrayWrite(uv,&puv));
      for (i=0;i<mlocal;i++) puv[i] = U[i+lowu+j*ld];</pre>
53
      for (i=0;i<plocal;i++) puv[i+mlocal] = V[i+lowv+j*ld];</pre>
54
      PetscCall(VecRestoreArrayWrite(uv,&puv));
      PetscCall(BVRestoreColumn(svd->U,j,&uv));
57
    PetscCall(DSRestoreArray(svd->ds,DS_MAT_X,&X));
58
    PetscCall(DSRestoreArray(svd->ds,DS_MAT_U,&U));
    PetscCall(DSRestoreArray(svd->ds,DS_MAT_V,&V));
60
61
    svd->nconv = nsv;
62
    svd->its = 1;
63
    svd->reason = SVD_CONVERGED_TOL;
65
   PetscCall(MatDestroy(&A));
66
    PetscCall(MatDestroy(&B));
    PetscCall(PetscFree(w));
68
    PetscFunctionReturn(PETSC_SUCCESS);
69
70 }
```

Листинг 4: Функция SVDSolve_LAPACK_GSVD

4.4 Функция SVDSolve_LAPACK_HSVD

Эта функция реализует гармоническое сингулярное разложение (HSVD):

1. Сбор матрицы A:

• Матрица А собирается и конвертируется в последовательный формат.

2. Установка весов Ω :

ullet Вектор весов ω устанавливается в объекте ds с помощью DSGetMatAndColumn.

3. Решение задачи HSVD:

• Вызывается функция DSSolve, учитывающая метрику Ω .

4. Копирование результатов:

• Результаты копируются в объект svd, сохраняется информация о знаках сингулярных значений.

Код функции SVDSolve_LAPACK_HSVD:

```
PetscCall(DSGetLeadingDimension(svd->ds,&ld));
    PetscCall(MatCreateRedundantMatrix(svd->OP,0,PETSC_COMM_SELF,
11
     MAT_INITIAL_MATRIX,&Ar));
    PetscCall(MatConvert(Ar, MATSEQDENSE, MAT_INITIAL_MATRIX, &mat));
12
    PetscCall(MatDestroy(&Ar));
13
    PetscCall(MatGetSize(mat,&M,&N));
14
    PetscCall(DSSetDimensions(svd->ds,M,0,0));
15
    PetscCall(DSHSVDSetDimensions(svd->ds,N));
16
    PetscCall(DSGetMat(svd->ds,DS_MAT_A,&A));
17
    PetscCall(MatCopy(mat,A,SAME_NONZERO_PATTERN));
18
    PetscCall(DSRestoreMat(svd->ds,DS_MAT_A,&A));
19
    PetscCall(DSGetMatAndColumn(svd->ds,DS_MAT_D,0,&D,&vomega));
20
    PetscCall(VecCopy(svd->omega, vomega));
21
    PetscCall(DSRestoreMatAndColumn(svd->ds,DS_MAT_D,0,&D,&vomega));
22
    PetscCall(DSSetState(svd->ds,DS_STATE_RAW));
23
24
    n = PetscMin(M,N);
    PetscCall(PetscMalloc1(n,&w));
    PetscCall(DSSolve(svd->ds,w,NULL));
27
    PetscCall(DSSort(svd->ds,w,NULL,NULL,NULL,NULL));
28
    PetscCall(DSSynchronize(svd->ds,w,NULL));
29
30
    /* copy singular vectors */
    PetscCall(DSGetArrayReal(svd->ds,DS_MAT_D,&pD));
    PetscCall(DSGetArray(svd->ds,DS_MAT_U,&pU));
    PetscCall(DSGetArray(svd->ds,DS_MAT_V,&pV));
34
    for (i=0;i<n;i++) {</pre>
35
      if (svd->which == SVD_SMALLEST) k = n - i - 1;
36
      else k = i;
      svd->sigma[k] = PetscRealPart(w[i]);
38
      svd->sign[k] = pD[i];
39
      PetscCall(BVGetColumn(svd->U,k,&u));
      PetscCall(BVGetColumn(svd->V,k,&v));
41
      PetscCall(VecGetOwnershipRange(u,&lowu,&highu));
42
      PetscCall(VecGetOwnershipRange(v,&lowv,&highv));
43
      PetscCall(VecGetArray(u,&pu));
44
      PetscCall(VecGetArray(v,&pv));
45
      if (M>=N) {
46
        for (j=lowu;j<highu;j++) pu[j-lowu] = pU[i*ld+j];</pre>
47
        for (j=lowv;j<highv;j++) pv[j-lowv] = pV[i*ld+j];</pre>
      } else {
49
        for (j=lowu; j<highu; j++) pu[j-lowu] = pV[i*ld+j];</pre>
50
        for (j=lowv;j<highv;j++) pv[j-lowv] = pU[i*ld+j];</pre>
      }
      PetscCall(VecRestoreArray(u,&pu));
53
      PetscCall(VecRestoreArray(v,&pv));
54
      PetscCall(BVRestoreColumn(svd->U,k,&u));
      PetscCall(BVRestoreColumn(svd->V,k,&v));
    PetscCall(DSRestoreArrayReal(svd->ds,DS_MAT_D,&pD));
58
    PetscCall(DSRestoreArray(svd->ds,DS_MAT_U,&pU));
59
    PetscCall(DSRestoreArray(svd->ds,DS_MAT_V,&pV));
60
61
    svd - > nconv = n:
62
    svd->its
                 = 1;
63
    svd->reason = SVD_CONVERGED_TOL;
65
    PetscCall(MatDestroy(&mat));
66
    PetscCall(PetscFree(w));
67
    PetscFunctionReturn(PETSC_SUCCESS);
```

69 }

Листинг 5: Функция SVDSolve_LAPACK_HSVD

4.5 Функция SVDSetDSType_LAPACK

Эта функция устанавливает тип объекта DS в зависимости от решаемой задачи (SVD, GSVD, HSVD). Код функции:

```
static PetscErrorCode SVDSetDSType_LAPACK(SVD svd)
{
    PetscFunctionBegin;
    if (svd->isgeneralized) PetscCall(DSSetType(svd->ds,DSGSVD));
    else if (svd->ishyperbolic) PetscCall(DSSetType(svd->ds,DSHSVD));
    else PetscCall(DSSetType(svd->ds,DSSVD));
    PetscFunctionReturn(PETSC_SUCCESS);
}
```

Листинг 6: Функция SVDSetDSType_LAPACK

4.6 Функция SVDCreate_LAPACK

Эта функция создаёт контекст для использования метода LAPACK в SVD. Код функции:

```
1 SLEPC_EXTERN PetscErrorCode SVDCreate_LAPACK(SVD svd)
   PetscFunctionBegin;
   svd->ops->setup
                           = SVDSetUp_LAPACK;
4
   svd->ops->setfromoptions = SVDSetFromOptions_LAPACK;
                           = SVDSolve_LAPACK;
   svd->ops->solve
   svd->ops->destroy
                           = SVDDestroy_LAPACK;
   svd->ops->reset
                           = SVDReset_LAPACK;
                           = SVDView_LAPACK;
   svd->ops->view
9
                        = SVDSetDSType_LAPACK;
   svd->ops->setdstype
   PetscFunctionReturn(PETSC_SUCCESS);
11
12 }
```

Листинг 7: Функция SVDCreate_LAPACK

4.7 Приведение матрицы к двухдиагональной форме в коде

Важным шагом алгоритма вычисления SVD является приведение исходной матрицы A к двухдиагональной форме B. В коде файла svdlapack.c этот процесс реализован через вызовы подпрограмм LAPACK внутри объекта DS (Direct Solver).

В функции SVDSolve_LAPACK происходит следующее:

1. Подготовка матрицы:

- ullet Матрица A собирается на одном процессе с помощью MatCreateRedundantMatrix.
- Конвертация матрицы в формат MATSEQDENSE с помощью MatConvert.
- Полученная матрица устанавливается в объекте DS с помощью DSGetMat.

2. Инициализация объекта DS:

• Тип объекта устанавливается как DSSVD через функцию DSSetType(svd->ds, DSSVD).

3. Вызов функции DSSolve:

• Функция DSSolve вызывает соответствующие подпрограммы LAPACK для вычисления SVD.

4. Выбор алгоритма LAPACK:

- В зависимости от размеров матрицы и настроек, DSSolve может вызвать следующие подпрограммы:
 - ?GESVD (например, DGESVD): Стандартная подпрограмма для вычисления SVD, использующая последовательную редукцию к двухдиагональной форме
 - ?GESDD (например, DGESDD): Подпрограмма, реализующая метод разделения и завоевания (Divide and Conquer).
- Здесь символ ? заменяется на соответствующий префикс типа данных: s, d, c или z.

5. Редукция к двухдиагональной форме:

- Подпрограммы ?GESVD и ?GESDD внутри себя приводят матрицу A к двухдиагональной форме B с помощью ортогональных преобразований.
- Редукция выполняется с использованием подпрограммы ?GEBRD (например, DGEBRD), которая применяет отражения Хаусхолдера.
- Результат редукции представляется в виде:

$$A = Q_L B Q_R^{\mathsf{T}},$$

где Q_L и Q_R — ортогональные матрицы, а B — двухдиагональная матрица.

6. Вычисление SVD двухдиагональной матрицы:

- Для двухдиагональной матрицы B используются специализированные подпрограммы LAPACK, соответствующие трём основным методам:
 - QR-алгоритм для двухдиагональных матриц:
 - * Реализован в подпрограмме ?BDSQR.
 - * Использует последовательность вращений Гивенса для диагонализации B

– Алгоритм разделения и завоевания (Divide and Conquer):

- * Реализован в подпрограмме ?BDSDC.
- * Разбивает B на подматрицы меньшего размера, вычисляет SVD для них и объединяет результаты.

– Метод обобщённых квадратов (Golub–Kahan):

- * Хотя LAPACK не предоставляет прямой реализации метода Голуба–Кахана для SVD двухдиагональной матрицы, аналогичные идеи используются в алгоритмах, оптимизированных для вычисления сингулярных значений и векторов.
- Выбор конкретной подпрограммы может зависеть от настроек и оптимизации LAPACK на данной системе.

7. Обратное преобразование сингулярных векторов:

• После получения сингулярных векторов U_B и V_B для матрицы B, необходимо преобразовать их к сингулярным вектором исходной матрицы A:

$$U = Q_L U_B, \quad V = Q_R V_B.$$

• Это преобразование выполняется внутри подпрограмм LAPACK, используя накопленные ортогональные преобразования.

8. Копирование результатов:

• После завершения работы DSSolve сингулярные значения σ_i и векторы U, V извлекаются из объекта DS и копируются в соответствующие структуры объекта svd.

В коде функции SVDSolve_LAPACK (листинг 3) можно увидеть вызов DSSolve, который внутри себя выполняет описанные шаги по редукции матрицы и вычислению SVD.

4.8 Структуры данных и их значение

- SVD: Главная структура, представляющая объект сингулярного разложения. Хранит информацию о матрицах A, B, параметрах алгоритма и результатах вычислений.
- DS: Структура Direct Solver, используется для решения плотных матричных задач с помощью LAPACK.
- Mat: Структура для представления матриц в PETSc/SLEPc.
- Vec: Структура для представления векторов. Используется для хранения сингулярных векторов.
- ВУ: Блок векторов, представляет собой набор векторов для эффективных операций.

4.9 Важные функции и их ссылки на документацию

- MatCreateRedundantMatrix: Создаёт копию распределённой матрицы на одном процессе. [Документация]
- MatConvert: Конвертирует матрицу в другой формат. [Документация]
- DSSolve: Решает задачу собственных значений или SVD. [Документация]
- DSSort: Сортирует вычисленные значения. [Документация]
- DSSynchronize: Синхронизирует данные между процессами. [Документация]
- BVGetColumn и BVRestoreColumn: Доступ к столбцу блок-вектора. [Документация]
- VecGetArray и VecRestoreArray: Доступ к внутреннему массиву вектора. [Документация]

Реализация

```
1
     SLEPc - Scalable Library for Eigenvalue Problem Computations
     Copyright (c) 2002-, Universitat Politecnica de Valencia, Spain
4
5
6
     Этот файл является частью SLEPc.
     SLEPc распространяется по лицензии BSD с 2 пунктами (см. LICENSE).
8
9 */
11 /*
    Этот файл реализует обертку над подпрограммами LAPACK для вычисления SVD
12
13 */
14
#include <slepc/private/svdimpl.h>
16 #include <slepcblaslapack.h>
18 /* Функция для настройки SVD с использованием LAPACK */
19 static PetscErrorCode SVDSetUp_LAPACK(SVD svd)
20 {
                  M,N,P=0;
21
   PetscInt
22
   PetscFunctionBegin;
23
   PetscCall(MatGetSize(svd->A,&M,&N)); /* Получаем размеры матрицы А */
24
                                          /* Если это не обобщунное SVD */
26
   if (!svd->isgeneralized)
     svd - > ncv = N;
                                           /* Устанавливаем псу равным числу ст
    олбцов N */
    else {
     PetscCall(MatGetSize(svd->OPb,&P,NULL)); /* Получаем число строк матриц
29
     ы В для GSVD */
     svd->ncv = PetscMin(M,PetscMin(N,P)); /* ncv = min(M, N, P) */
31
32
    if (svd->mpd!=PETSC_DETERMINE)
                                          /* Если параметр mpd задан */
33
     PetscCall(PetscInfo(svd,"Warning: parameter mpd ignored\n")); /* Предуп
     реждаем, что mpd игнорируется */
35
    SVDCheckUnsupported(svd,SVD_FEATURE_STOPPING); /* Проверяем на неподдержи
36
    ваемые функции */
37
    if (svd->max_it==PETSC_DETERMINE) /* Если max_it не задан */
38
     svd->max_it = 1;
                                           /* Устанавливаем max_it = 1 */
39
    svd->leftbasis = PETSC_TRUE;
                                          /* Устанавливаем флаг использования
41
    левых сингулярных векторов */
42
43
    PetscCall(SVDAllocateSolution(svd,0)); /* Выделяем память для решения */
44
    PetscCall(DSAllocate(svd->ds,PetscMax(N,PetscMax(M,P)))); /* Выделяем пам
45
    ять для объекта DS */
46
    PetscFunctionReturn(PETSC_SUCCESS); /* Завершаем функцию успешно */
47
48 }
50 /* Функция для решения SVD с использованием LAPACK */
```

```
51 static PetscErrorCode SVDSolve_LAPACK(SVD svd)
52 {
    PetscInt
                      M,N,n,i,j,k,ld,lowu,lowv,highu,highv;
53
    Mat
                      A, Ar, mat;
54
    Vec
                      u,v;
55
    PetscScalar
                      *pU,*pV,*pu,*pv,*w;
57
    PetscFunctionBegin;
58
    PetscCall(DSGetLeadingDimension(svd->ds,&ld)); /* Получаем ведущую размер
59
     ность для DS */
60
    /* Cоздаем копию матрицы OP на одном процессе */
61
    PetscCall(MatCreateRedundantMatrix(svd->OP,O,PETSC_COMM_SELF,
    MAT_INITIAL_MATRIX,&Ar));
    PetscCall(MatConvert(Ar, MATSEQDENSE, MAT_INITIAL_MATRIX, &mat)); /* KOHBEPT
63
    ируем в последовательный плотный формат */
    PetscCall(MatDestroy(&Ar)); /* Уничтожаем промежуточную матрицу */
64
    PetscCall(MatGetSize(mat,&M,&N)); /* Получаем размеры матрицы mat */
66
67
    PetscCall(DSSetDimensions(svd->ds,M,0,0));
                                                  /* Устанавливаем размеры DS
    PetscCall(DSSVDSetDimensions(svd->ds,N)); /* Устанавливаем размерность
69
      для SVD в DS */
    PetscCall(DSGetMat(svd->ds,DS_MAT_A,&A)); /* Получаем матрицу A из DS
71
    PetscCall(MatCopy(mat,A,SAME_NONZERO_PATTERN)); /* Копируем содержимое
72
    mat B A */
    PetscCall(DSRestoreMat(svd->ds,DS_MAT_A,&A));
                                                     /* Возвращаем матрицу А в
73
      DS */
74
    PetscCall(DSSetState(svd->ds,DS_STATE_RAW));
75
                                                     /* Устанавливаем состояни
     e DS kak RAW */
76
    n = PetscMin(M,N);
                                                     /* n = min(M, N) */
77
78
    PetscCall(PetscMalloc1(n,&w));
                                                      /* Выделяем память для мас
79
     сива сингулярных значений w */
80
    PetscCall(DSSolve(svd->ds,w,NULL));
                                                     /* Вычисляем сингулярные з
81
     начения и векторы */
    PetscCall(DSSort(svd->ds,w,NULL,NULL,NULL,NULL)); /* Сортируем сингулярны
82
    е значения */
    PetscCall(DSSynchronize(svd->ds,w,NULL));
                                                   /* Синхронизируем данные м
83
    ежду процессами */
84
    /* Копируем сингулярные векторы */
    PetscCall(DSGetArray(svd->ds,DS_MAT_U,&pU));
                                                     /* Получаем массив с левым
86
     и сингулярными векторами */
    PetscCall(DSGetArray(svd->ds,DS_MAT_V,&pV));
                                                     /* Получаем массив с правы
87
     ми сингулярными векторами */
88
    for (i=0;i<n;i++) {</pre>
89
     if (svd->which == SVD_SMALLEST)
                                                     /* Определяем порядок сохр
90
     анения сингулярных значений */
        k = n - i - 1;
91
      else
92
        k = i;
93
```

```
svd->sigma[k] = PetscRealPart(w[i]);
                                                     /* Сохраняем сингулярное з
      начение */
96
      PetscCall(BVGetColumn(svd->U,k,&u));
                                                      /* Получаем к-й столбец из
97
       блока векторов U */
      PetscCall(BVGetColumn(svd->V,k,&v));
                                                     /* Получаем к-й столбец из
       блока векторов V */
99
      PetscCall(VecGetOwnershipRange(u,&lowu,&highu)); /* Получаем диапазон и
100
      ндексов для вектора и */
      PetscCall(VecGetOwnershipRange(v,&lowv,&highv)); /* Получаем диапазон и
      ндексов для вектора v */
      PetscCall(VecGetArray(u,&pu));
                                                     /* Получаем указатель на д
103
      анные вектора и */
      PetscCall(VecGetArray(v,&pv));
                                                     /* Получаем указатель на д
104
      анные вектора v */
      if (M>=N) {
106
        /* Если число строк больше или равно числу столбцов */
        for (j=lowu; j<highu; j++) pu[j-lowu] = pU[i*ld+j]; /* Копируем данные
      из pU в pu */
        for (j=lowv;j<highv;j++) pv[j-lowv] = pV[i*ld+j]; /* Копируем данные
109
      из рV в рv */
      } else {
         /* Если число столбцов больше числа строк */
111
        for (j=lowu;j<highu;j++) pu[j-lowu] = pV[i*ld+j]; /* Копируем данные
112
      из pV в pu */
        for (j=lowv; j<highv; j++) pv[j-lowv] = pU[i*ld+j]; /* Копируем данные
      из pU в pv */
      }
114
115
116
      PetscCall(VecRestoreArray(u,&pu));
                                                     /* Возвращаем доступ к дан
     ным вектора и */
      PetscCall(VecRestoreArray(v,&pv));
                                                      /* Возвращаем доступ к дан
117
     ным вектора v */
118
      PetscCall(BVRestoreColumn(svd->U,k,&u));
                                                     /* Возвращаем столбец и в
119
      блок векторов U */
      PetscCall(BVRestoreColumn(svd->V,k,&v)); /* Возвращаем столбец v в
      блок векторов V */
    PetscCall(DSRestoreArray(svd->ds,DS_MAT_U,&pU)); /* Возвращаем массив pU
123
     в DS */
    PetscCall(DSRestoreArray(svd->ds,DS_MAT_V,&pV)); /* Возвращаем массив pV
124
     B DS */
    svd->nconv = n;
                                                       /* Устанавливаем число на
126
     йденных сингулярных значений */
    svd->its
                                                       /* Устанавливаем число ит
               = 1;
127
     ераций (1, так как метод прямой) */
    svd->reason = SVD_CONVERGED_TOL;
                                                       /* Устанавливаем причину
128
     завершения */
129
    PetscCall(MatDestroy(&mat));
                                                       /* Уничтожаем матрицу mat
    PetscCall(PetscFree(w));
                                                       /* Освобождаем память, вы
131
     деленную под w */
132
```

```
/* Завершаем функцию успе
    PetscFunctionReturn(PETSC_SUCCESS);
      шно */
134
135
136 /* Функция для решения обобщенного SVD с использованием LAPACK */
137 static PetscErrorCode SVDSolve_LAPACK_GSVD(SVD svd)
138 {
    PetscInt
                       nsv,m,n,p,i,j,mlocal,plocal,ld,lowx,lowu,lowv,highx;
139
                       Ar, A, Ads, Br, B, Bds;
    Mat
140
    Vec
                       uv,x;
    PetscScalar
                       *U, *V, *X, *px, *puv, *w;
142
143
    PetscFunctionBegin;
144
    PetscCall(DSGetLeadingDimension(svd->ds,&ld));
                                                          /* Получаем ведущую ра
145
     змерность DS */
146
    /* Создачм копию матрицы ОР на одном процессе */
147
    PetscCall(MatCreateRedundantMatrix(svd->OP,0,PETSC_COMM_SELF,
148
     MAT_INITIAL_MATRIX,&Ar));
    PetscCall(MatConvert(Ar, MATSEQDENSE, MAT_INITIAL_MATRIX,&A));
                                                                       /* Конверт
149
     ируем в последовательный плотный формат */
    PetscCall(MatDestroy(&Ar));
                                                                        /* Уничтож
150
      аем промежуточную матрицу */
     /* Создаем копию матрицы OPb на одном процессе */
    PetscCall(MatCreateRedundantMatrix(svd->OPb,O,PETSC_COMM_SELF,
153
      MAT_INITIAL_MATRIX,&Br));
    PetscCall(MatConvert(Br,MATSEQDENSE,MAT_INITIAL_MATRIX,&B));
                                                                       /* Конверт
154
     ируем в последовательный плотный формат */
    PetscCall(MatDestroy(&Br));
                                                                       /* Уничтож
155
     аем промежуточную матрицу */
157
    PetscCall(MatGetSize(A,&m,&n));
                                                        /* Получаем размеры матри
     цы А */
    PetscCall(MatGetLocalSize(svd->OP,&mlocal,NULL)); /* Получаем локальный р
158
     азмер матрицы OP */
    PetscCall(MatGetLocalSize(svd->OPb,&plocal,NULL)); /* Получаем локальный р
      азмер матрицы OPb */
    PetscCall(MatGetSize(B,&p,NULL));
                                                        /* Получаем размер матриц
160
     ы В */
161
    PetscCall(DSSetDimensions(svd->ds,m,0,0));
                                                        /* Устанавливаем размеры
162
     DS */
    PetscCall(DSGSVDSetDimensions(svd->ds,n,p));
                                                        /* Устанавливаем размеры
163
     для GSVD в DS */
164
    PetscCall(DSGetMat(svd->ds,DS_MAT_A,&Ads));
                                                       /* Получаем матрицу А из
165
     DS */
    PetscCall(MatCopy(A, Ads, SAME_NONZERO_PATTERN)); /* Копируем A в Ads */
166
    PetscCall(DSRestoreMat(svd->ds,DS_MAT_A,&Ads));
                                                      /* Возвращаем Ads в DS */
167
168
    PetscCall(DSGetMat(svd->ds,DS_MAT_B,&Bds));
                                                        /* Получаем матрицу В из
    PetscCall(MatCopy(B, Bds, SAME_NONZERO_PATTERN)); /* Копируем В в Bds */
170
    PetscCall(DSRestoreMat(svd->ds,DS_MAT_B,&Bds));
                                                      /* Возвращаем Bds в DS */
    PetscCall(DSSetState(svd->ds,DS_STATE_RAW));
                                                        /* Устанавливаем состояни
173
     e DS kak RAW */
174
175
    nsv = PetscMin(n,PetscMin(p,m));
                                                        /* nsv = min(n, p, m) */
```

```
176
    PetscCall(PetscMalloc1(nsv,&w));
                                                       /* Выделяем память для ма
177
      ссива сингулярных значений w */
178
    PetscCall(DSSolve(svd->ds,w,NULL));
                                                       /* Вычисляем сингулярные
179
     значения и векторы */
    PetscCall(DSSort(svd->ds,w,NULL,NULL,NULL,NULL));/* Сортируем сингулярные
180
     значения */
    PetscCall(DSSynchronize(svd->ds,w,NULL)); /* Синхронизируем данные
     между процессами */
    PetscCall(DSGetDimensions(svd->ds, NULL, NULL, NULL, &nsv)); /* Получаем обнов
182
     лчнное значение nsv */
183
    /* Копируем сингулярные векторы */
184
    PetscCall(MatGetOwnershipRange(svd->OP,&lowu,NULL));
                                                             /* Получаем диапаз
185
     он индексов для матрицы OP */
    PetscCall(MatGetOwnershipRange(svd->OPb,&lowv,NULL));
                                                              /* Получаем диапаз
     он индексов для матрицы OPb */
187
    PetscCall(DSGetArray(svd->ds,DS_MAT_X,&X));
                                                              /* Получаем массив
188
      X из DS */
    PetscCall(DSGetArray(svd->ds,DS_MAT_U,&U));
                                                              /* Получаем массив
189
       U из DS */
    PetscCall(DSGetArray(svd->ds,DS_MAT_V,&V));
                                                              /* Получаем массив
      V из DS */
191
    for (j=0;j<nsv;j++) {</pre>
192
      svd->sigma[j] = PetscRealPart(w[j]);
                                                               /* Сохраняем сингу
193
     лярное значение */
194
      PetscCall(BVGetColumn(svd->V,j,&x));
                                                              /* Получаем ј-й ст
195
     олбец из блока векторов V */
196
      PetscCall(VecGetOwnershipRange(x,&lowx,&highx));
                                                              /* Получаем диапаз
     он индексов для вектора х */
      PetscCall(VecGetArrayWrite(x,&px));
                                                              /* Получаем указат
197
      ель на данные вектора х */
      for (i=lowx;i<highx;i++) px[i-lowx] = X[i+j*ld];</pre>
                                                             /* Копируем данные
198
      из X в рх */
      PetscCall(VecRestoreArrayWrite(x,&px));
                                                              /* Возвращаем дост
199
      уп к данным вектора х */
      PetscCall(BVRestoreColumn(svd->V,j,&x));
                                                               /* Возвращаем стол
200
      бец х в блок векторов V */
201
      PetscCall(BVGetColumn(svd->U,j,&uv));
                                                               /* Получаем ј-й ст
      олбец из блока векторов U */
      PetscCall(VecGetArrayWrite(uv,&puv));
                                                              /* Получаем указат
203
      ель на данные вектора uv */
      for (i=0;i<mlocal;i++) puv[i] = U[i+lowu+j*ld];</pre>
                                                              /* Копируем данные
205
      из U в риv для матрицы A */
      for (i=0;i<plocal;i++) puv[i+mlocal] = V[i+lowv+j*ld];/* Копируем данные
206
      из V в риv для матрицы В */
207
      PetscCall(VecRestoreArrayWrite(uv,&puv));
                                                             /* Возвращаем дост
208
      уп к данным вектора uv */
      PetscCall(BVRestoreColumn(svd->U,j,&uv));
                                                              /* Возвращаем стол
      бец uv в блок векторов U */
210
211
    PetscCall(DSRestoreArray(svd->ds,DS_MAT_X,&X)); /* Возвращаем масс
```

```
ив X в DS */
                                                               /* Возвращаем масс
    PetscCall(DSRestoreArray(svd->ds,DS_MAT_U,&U));
213
     ив U в DS */
    PetscCall(DSRestoreArray(svd->ds,DS_MAT_V,&V));
                                                               /* Возвращаем масс
214
     ив V в DS */
                                                                /* Устанавливаем ч
    svd->nconv = nsv;
216
     исло найденных сингулярных значений */
                = 1;
                                                                /* Устанавливаем ч
    svd->its
217
     исло итераций (1, так как метод прямой) */
    svd->reason = SVD_CONVERGED_TOL;
                                                                /* Устанавливаем п
218
     ричину завершения */
219
    PetscCall(MatDestroy(&A));
                                                                /* Уничтожаем матр
220
     ицу А */
    PetscCall(MatDestroy(&B));
                                                                /* Уничтожаем матр
221
     ицу В */
222
    PetscCall(PetscFree(w));
                                                                /* Освобождаем пам
     ять, выделенную под w */
223
    PetscFunctionReturn(PETSC_SUCCESS);
                                                                /* Завершаем функц
     ию успешно */
225 }
  /* Функция для решения гармонического SVD с использованием LAPACK */
228 static PetscErrorCode SVDSolve_LAPACK_HSVD(SVD svd)
229 {
    PetscInt
                       M,N,n,i,j,k,ld,lowu,lowv,highu,highv;
230
    Mat
                       A, Ar, mat, D;
231
                       u, v, vomega;
232
    PetscScalar
                        *pU,*pV,*pu,*pv,*w;
233
    PetscReal
234
                        *pD;
    PetscFunctionBegin;
236
    PetscCall(DSGetLeadingDimension(svd->ds,&ld));
                                                              /* Получаем ведущу
237
     ю размерность DS */
    /* Cоздачм копию матрицы OP на одном процессе */
239
    PetscCall(MatCreateRedundantMatrix(svd->OP,0,PETSC_COMM_SELF,
240
      MAT_INITIAL_MATRIX,&Ar));
    PetscCall(MatConvert(Ar, MATSEQDENSE, MAT_INITIAL_MATRIX, &mat)); /* Kohbept
     ируем в последовательный плотный формат */
                                                                            /* Уни
    PetscCall(MatDestroy(&Ar));
242
     чтожаем промежуточную матрицу */
243
                                                                   /* Получаем раз
    PetscCall(MatGetSize(mat,&M,&N));
244
     меры матрицы mat */
245
    PetscCall(DSSetDimensions(svd->ds,M,0,0));
                                                                   /* Устанавливае
246
     м размеры DS */
    PetscCall(DSHSVDSetDimensions(svd->ds,N));
                                                                   /* Устанавливае
247
     м размеры для HSVD в DS */
248
    PetscCall(DSGetMat(svd->ds,DS_MAT_A,&A));
                                                                  /* Получаем мат
249
     рицу A из DS */
    PetscCall(MatCopy(mat,A,SAME_NONZERO_PATTERN));
                                                                  /* Копируем mat
    PetscCall(DSRestoreMat(svd->ds,DS_MAT_A,&A));
                                                                   /* Возвращаем А
251
       в DS */
252
```

```
/* Устанавливаем вектор весов оmega */
    PetscCall(DSGetMatAndColumn(svd->ds,DS_MAT_D,0,&D,&vomega)); /* Получаем м
      атрицу D и столбец vomega из DS */
    PetscCall(VecCopy(svd->omega, vomega));
                                                                     /* Копируем в
255
      ектор весов омеда в vomega */
    PetscCall(DSRestoreMatAndColumn(svd->ds,DS_MAT_D,0,&D,&vomega)); /* Возвра
      щаем D и vomega в DS */
257
    PetscCall(DSSetState(svd->ds,DS_STATE_RAW));
                                                                    /* Устанавлива
258
      ем состояние DS как RAW */
259
    n = PetscMin(M,N);
                                                                    /* n = min(M,
260
     N) */
261
    PetscCall(PetscMalloc1(n,&w));
                                                                    /* Выделяем па
262
     мять для массива сингулярных значений w */
263
    PetscCall(DSSolve(svd->ds,w,NULL));
                                                                    /* Вычисляем с
     ингулярные значения и векторы */
    PetscCall(DSSort(svd->ds,w,NULL,NULL,NULL,NULL));
                                                                    /* Сортируем с
265
     ингулярные значения */
    PetscCall(DSSynchronize(svd->ds,w,NULL));
                                                                    /* Синхронизир
266
      уем данные между процессами */
267
     /* Копируем сингулярные векторы и знаки */
    PetscCall(DSGetArrayReal(svd->ds,DS_MAT_D,&pD));
                                                                    /* Получаем ма
      ссив знаков из DS */
    PetscCall(DSGetArray(svd->ds,DS_MAT_U,&pU));
                                                                    /* Получаем ма
270
     ссив U из DS */
    PetscCall(DSGetArray(svd->ds,DS_MAT_V,&pV));
                                                                    /* Получаем ма
271
     ссив V из DS */
272
    for (i=0;i<n;i++) {</pre>
      if (svd->which == SVD_SMALLEST)
                                                                    /* Определяем
274
      порядок сохранения сингулярных значений */
        k = n - i - 1;
275
       else
        k = i;
277
278
      svd->sigma[k] = PetscRealPart(w[i]);
                                                                    /* Сохраняем с
      ингулярное значение */
      svd->sign[k] = pD[i];
                                                                    /* Сохраняем з
280
      нак сингулярного значения */
      PetscCall(BVGetColumn(svd->U,k,&u));
                                                                    /* Получаем k-
      й столбец из блока векторов U */
                                                                    /* Получаем k-
      PetscCall(BVGetColumn(svd->V,k,&v));
283
      й столбец из блока векторов V */
284
      PetscCall(VecGetOwnershipRange(u,&lowu,&highu));
                                                                   /* Получаем ди
285
      апазон индексов для вектора и */
      PetscCall(VecGetOwnershipRange(v,&lowv,&highv));
                                                                    /* Получаем ди
      апазон индексов для вектора v */
287
      PetscCall(VecGetArray(u,&pu));
                                                                    /* Получаем ук
288
      азатель на данные вектора и */
      PetscCall(VecGetArray(v,&pv));
                                                                    /* Получаем ук
289
      азатель на данные вектора v */
290
      if (M>=N) {
```

```
/* Если число строк больше или равно числу столбцов */
292
         for (j=lowu;j<highu;j++) pu[j-lowu] = pU[i*ld+j];</pre>
                                                                    /* Копируем да
      нные из pU в pu */
        for (j=lowv;j<highv;j++) pv[j-lowv] = pV[i*ld+j];</pre>
                                                                    /* Копируем да
294
      нные из pV в pv */
      } else {
         /* Если число столбцов больше числа строк */
296
         for (j=lowu; j<highu; j++) pu[j-lowu] = pV[i*ld+j];</pre>
                                                                    /* Копируем да
297
      нные из pV в pu */
         for (j=lowv;j<highv;j++) pv[j-lowv] = pU[i*ld+j];</pre>
                                                                    /* Копируем да
      нные из pU в pv */
299
      PetscCall(VecRestoreArray(u,&pu));
                                                                    /* Возвращаем
301
      доступ к данным вектора и */
      PetscCall(VecRestoreArray(v,&pv));
                                                                    /* Возвращаем
302
      доступ к данным вектора v */
      PetscCall(BVRestoreColumn(svd->U,k,&u));
                                                                    /* Возвращаем
304
      столбец и в блок векторов U */
      PetscCall(BVRestoreColumn(svd->V,k,&v));
                                                                    /* Возвращаем
      столбец v в блок векторов V */
306
307
    PetscCall(DSRestoreArrayReal(svd->ds,DS_MAT_D,&pD));
                                                                    /* Возвращаем
     массив pD в DS */
    PetscCall(DSRestoreArray(svd->ds,DS_MAT_U,&pU));
                                                                    /* Возвращаем
309
     массив pU в DS */
    PetscCall(DSRestoreArray(svd->ds,DS_MAT_V,&pV));
                                                                    /* Возвращаем
     массив pV в DS */
311
                                                                    /* Устанавлива
    svd->nconv = n;
312
     ем число найденных сингулярных значений */
                                                                    /* Устанавлива
    svd->its
               = 1;
313
     ем число итераций (1, так как метод прямой) */
                                                                    /* Устанавлива
    svd->reason = SVD_CONVERGED_TOL;
314
     ем причину завершения */
315
    PetscCall(MatDestroy(&mat));
                                                                    /* Уничтожаем
316
     матрицу mat */
    PetscCall(PetscFree(w));
                                                                    /* Освобождаем
317
       память, выделенную под w */
318
    PetscFunctionReturn(PETSC_SUCCESS);
                                                                    /* Завершаем ф
      ункцию успешно */
320 }
322 /* Функция для установки типа объекта DS в зависимости от задачи */
static PetscErrorCode SVDSetDSType_LAPACK(SVD svd)
324 {
    PetscFunctionBegin;
325
    PetscCall(DSSetType(svd->ds,svd->OPb?DSGSVD:svd->omega?DSHSVD:DSSVD));
       Устанавливаем тип DS */
    PetscFunctionReturn(PETSC_SUCCESS);
                                                                                 /*
327
       Завершаем функцию успешно */
328 }
330 /* Функция для создания контекста SVD с использованием LAPACK */
331 SLEPC_EXTERN PetscErrorCode SVDCreate_LAPACK(SVD svd)
```

```
PetscFunctionBegin;
                                                    /* Устанавливаем функцию на
    svd->ops->setup
                        = SVDSetUp_LAPACK;
     стройки */
    svd->ops->solve
                       = SVDSolve_LAPACK;
                                                    /* Устанавливаем функцию ре
335
     шения стандартного SVD */
                       = SVDSolve_LAPACK_GSVD;
    svd->ops->solveg
                                                    /* Устанавливаем функцию ре
336
     шения обобщчнного SVD */
                       = SVDSolve_LAPACK_HSVD;
    svd->ops->solveh
                                                    /* Устанавливаем функцию ре
337
     шения гармонического SVD */
    svd->ops->setdstype = SVDSetDSType_LAPACK;
                                                    /* Устанавливаем функцию ус
     тановки типа DS */
    PetscFunctionReturn(PETSC_SUCCESS);
                                                    /* Завершаем функцию успешн
339
340 }
```

Листинг 8: Реализация с пояснениями построчно

5. References

- 1. **LAPACK Users' Guide**, Third Edition, E. Anderson et al., SIAM, Philadelphia, PA, 1999. [Разделы, касающиеся вычисления SVD]
- 2. SLEPc Documentation: Официальная документация библиотеки SLEPc. Доступна по адресу: https://slepc.upv.es/documentation/
 - Раздел DS Module: Подробное описание модуля Direct Solver.
 - Paздел BV Module: Документация по блок-векторам.
- 3. PETSc Documentation: Документация по библиотеке PETSc. Доступна по адресу: https://petsc.org/release/docs/
 - Разделы по структурам Mat и Vec.
- 4. Golub, G. H., Van Loan, C. F., *Matrix Computations*, 3rd ed., Johns Hopkins University Press, 1996. [Глава 8: Singular Value Decomposition]
- 5. Исходный код файла svdlapack.c: Доступен в репозитории SLEPc по адресу: https://gitlab.com/slepc/slepc/-/blob/master/src/svd/impls/lapack/svdlapack.c