
BGP reflektory ciest a konfederácie



Úlohy:

- 1. Ubezpečte sa, že sú zariadenia čisté, prípadne ich vyčistite. Nakonfigurujte zariadeniam hostname a zapojte ich podľa zobrazenej topológie.
- 2. Nakonfigurujte zariadeniam nasledovné IP adresy:
 - Siete medzi smerovačmi budú mať adresy XY.XY.XY.0 /30, kde X je menšie číslo smerovača a Y väčšie. Smerovaču RX prideľte prvú IP adresu a smerovaču RY druhú IP adresu z danej siete.
 - Loop 0 rozhrania budú mať IP adresy X.X.X.X /32, kde X je číslo smerovača.
 - Loop 1 rozhrania budú simulovať sieť X0.X0.X0.0 /24, kde X je číslo smerovača.
- 3. Pomocou ping overte komunikáciu medzi priamo pripojenými zariadeniami.
- 4. Na smerovačoch nakonfigurujte smerovací protokol BGP (AS 100). Susedstvo medzi všetkými smerovačmi vytvárajte pomocou Router ID (Loop 0). Dostupnosť Router ID zabezpečte pomocou OSPF.
- 5. Cez BGP oznamujte Loop 1 siete a skontrolujte, či sa korektne prešírili v sieti. Koľko iBGP susedstiev je na to potrebných?
- 6. Na smerovačoch R2, R3, R4 odstráňte všetkých susedov okrem R1, ktorý bude slúžiť ako reflektor ciest. Na R1 nastavte každého suseda ako "route-reflector-client".
- 7. Skontrolujte, či sa aj v tomto prípade prešírili všetky oznamované prefixy (Loop 1 siete). Koľko susedstiev nám teraz stačí?
- 8. Vymažte zo smerovačov proces BGP AS 100. Na R1 a R2 nakonfigurujte BGP AS 101, na R3 a R4 BGP AS 102. Nakonfigurujte číslo konfederácie 100 (navonok sa budú tváriť ako AS 100). Nakonfigurujte chýbajúce číslo AS ako spoločníka konfederácie (confederation peer). Vytvorte BGP susedstvo s priamo pripojenými smerovačmi a oznamujte Loop1 siete.
- 9. Skontrolujte prešírenie prefixov a spočítajte množstvo potrebných susedstiev. Na R4 zobrazte detailné informácie o prefixe 10.10.10.0 v BGP databáze a všimnite si údaje o konfederácii.

Doplnkové úlohy:

10. K smerovaču R4 pripojte ďalší smerovač R5, ktorý bude v BGP AS 200. Vytvorte eBGP susedstvo medzi nimi (pre R5 sa R4 tvári akoby bol v AS 100 – zohľadnite v konfigurácii). Na smerovači R5 skontrolujte, ako vyzerajú naučené prefixy. Nakonfigurujte rozhranie Loop 1 podľa úlohy 2 a ohlasujte jeho sieť v BGP. Skontrolujte na R1, ako vyzerá AS_PATH tohto prefixu.

Command summary

```
!nastavenie BGP suseda ako klienta reflektora ciest
Router(config-router)# neighbor <ip-address> route-reflector-client
  !konfigurácia BGP konfederácie
Router(config)# router bgp <sub-as-num>
Router(config-router)# bgp confederation identifier <as-num>
Router(config-router)# bgp confederation peer <peer-sub-as-num>
  !konfigurácia BGP suseda v rámci konfederácie
Router(config-router)# neighbor <ip-address> remote-as <sub-as-num>
  !konfigurácia BGP suseda mimo konfederácie
Router(config-router)# neighbor <ip-address> remote-as <as-num>
```