
Opakovanie



Úlohy

- 1. Prepojte zariadenia podľa topológie na obrázku. Overte, či na nich nie je uložená konfigurácia, prípadne ju vymažte a zariadenia reštartujte.
- 2. Nakonfigurujte zariadeniam zodpovedajúce pomenovanie, heslá do konzoly a privilegovaného režimu a nakonfigurujte vzdialený prístup na prepínače cez telnet a na smerovače cez SSH.
- 3. Deaktivujte preklad domén a synchronizujte logovanie. Rozhraniam smerovačov nastavte výstižný opis, ktorý bude informovať kam je rozhranie pripojené.
- 4. Nakonfigurujte VLAN na prepínačoch (režim portov, príslušnosť do VLAN). Nezabudnite na VLAN 3, ktorá bude slúžiť na komunikáciu medzi smerovačmi.
- 5. Nastavte zariadeniam IP adresy a overte funkčnosť liniek. Podľa pridelenej IP adresy na každom prepínači rozhodnite, pre ktorú VLAN je potrebné vytvoriť SVI. Nezabudnite nastaviť predvolenú bránu aj na prepínačoch.
- Zabezpečte, aby bol prepínač S1 vždy zvolený ako RSTP (Rapid STP) root bridge (pre všetky VLAN siete). Tiež zabezpečte, aby RSTP ošetril slučku medzi prepínačmi odstavením linky medzi S1 a S3.
- 7. Na smerovači R2 nakonfigurujte statickú predvolenú cestu smerujúcu do "Internetu". Sieť Loop 0 neohlasujte žiadnym dynamickým smerovacím protokolom v ďalších úlohách. Namiesto toho zabezpečte konektivitu do internetu prostredníctvom ohlasovania predvolenej cesty v RIPv2 a OSPF.
- 8. Nakonfigurujte postupne RIPv2, OSPF a eBGP smerovanie pre všetky podsiete (okrem Loop 0). Vhodným spôsobom modifikujte časovače smerovacieho protokolu OSPF na sériovej linke medzi R1 a R2 a zapnite autentifikáciu OSPF správ. Zabezpečte, aby bol R2 zvolený ako DR. Po každej zmene skontrolujte zmenu obsahu smerovacích tabuliek. Zabezpečte ohlasovanie správnych masiek podsietí.
- 9. Na overenie konfigurácie a identifikovanie prípadného problému použite vhodné monitorovacie príkazy (show, debug), ping alebo traceroute.