
Border Gateway Protocol (BGP)



Úlohy:

- 1. Ubezpečte sa, že sú zariadenia čisté, prípadne ich vyčistite. Nakonfigurujte zariadeniam hostname a zapojte ich podľa zobrazenej topológie.
- 2. Nakonfigurujte zariadeniam IP adresy, clock rate na sériových linkách a zapnite rozhrania.
 - Fyzické lokálne siete (smerom k PC) budú mať adresy X0.X0.X0.0 /24, kde X je číslo smerovača. Smerovaču prideľte prvú IP adresu z danej siete a počítaču desiatu (nezabudnite nakonfigurovať default dateway).
 - Loopback rozhrania budú mať IP adresy X.X.X.X /32, kde X je opäť číslo smerovača.
 - Siete medzi smerovačmi budú mať adresy XY.XY.XY.0 /30, kde X je menšie číslo smerovača a Y väčšie. Redundantná linka medzi R1 a R2 bude sieť 12.12.12.252 /30. Smerovaču RX prideľte prvú IP adresu a smerovaču RY druhú IP adresu z danej siete.
- 3. Pomocou ping overte komunikáciu medzi priamo pripojenými zariadeniami.
- 4. V nasledujúcich bodoch konfigurujte smerovací protokol BGP tak, že R1 a R2 budú v AS 100 a R3 bude v AS 200. Adresy nakonfigurovaných Loop 0 rozhraní budú slúžiť ako Router ID.
- 5. Nakonfigurujte iBGP susedstvo medzi R1 a R2. Na smerovačoch nastavte BGP suseda pomocou obidvoch jeho adries priamo pripojených liniek. Overte konfiguráciu zobrazením BGP susedov, resp. sumarizovaných informácií. Je susedstvo nadviazané? Prečo boli vytvorené až dve susedstvá?
- 6. Zabezpečte, aby sa vytvorilo iba jedno BGP susedstvo medzi R1 a R2, ale obe linky zostali používané BGP protokolom. Odstráňte preto konfiguráciu susedov z bodu 5 a nastavte BGP suseda pomocou jeho Router ID. Pomocou ping overte, či viete komunikovať s Router ID suseda.
- 7. Pomocou OSPF zabezpečte, aby sa R1 a R2 vedeli dostať k BGP susedovi (jeho Router ID) a overte nadviazanie BGP susedstva. Bolo susedstvo nadviazané?
- 8. Nastavte, aby sa susedovi posielali BGP aktualizácie z IP lokálneho Loop 0 rozhrania.
- 9. Nakonfigurujte eBGP susedstvo s R3 pomocou IP adresy z priamo pripojenej siete. Bolo susedstvo úspešne nadviazané? Overte. Všimnite si zmeny v zobrazení BGP susedov (typ linky, TTL).
- 10. Cez príkaz network zahrňte PC siete do BGP smerovania. Zobrazte smerovacie tabuľky a BGP databázu. Porovnajte zobrazenie interných a externých sietí. V zobrazení sumarizovaných BGP informácií zistite počet prefixov prijatých na určitom rozhraní.
- 11. Pomocou konfigurácie BGP na R1 zabezpečte, aby sa R3 naučil predvolenú cestu cez R1.
- 12. Pomocou zmeny atribútu local-preference (aspoň na 101) na R1 zabezpečte, aby premávka z AS 100 do PC3 siete bola smerovaná cez R1. Tento atribút upravíte pomocou smerovacej mapy.
- 13. Overte zobrazením smerovacej tabuľky na R2, príp. zobrazením BGP databázy. Kde je problém? Prečo nie je cesta s vyšším local-preference označená ako najlepšia? Všimnite si next-hop.
- 14. Na R1 nastavte, aby eBGP informácie posielal smerovaču R2 so svojou ip adresou ako next-hop.
- 15. Overte konfiguráciu podľa úlohy 13. Pomocou traceroute overte korektné preposielanie komunikácie medzi PC2 a PC3.
- 16. Podobne zabezpečte spiatočnú komunikáciu (z AS 200 do PC2 siete) zvýšením hodnoty atribútu weight na R3 a overte.
- 17. Pomocou úpravy BGP atribútu MED (metric v smerovacej mape) na R1 a R2 zabezpečte (na R2 musí byť nižší ako na R1), aby komunikácia z AS 200 do PC1 siete išla cez R2. Overte.

Doplnkové úlohy:

18. Nakonfigurujte eBGP susedstvo (úloha 9) pomocou Router ID. Bude potrebné zabezpečiť dostupnosť Router ID suseda (napr. pomocou statickej cesty, NIE defaultnej), nastaviť zdroj aktualizácií na Loop 0 rozhranie a zvýšiť pre suseda parameter ebgp-multihop aspoň na 2.

Command summary

```
!konfigurácia BGP protokolu
Router(config) # router bgp <as-num>
Router(config-router)# bgp router-id <ip-address>
Router(config-router)# neighbor <ip-address> remote-as <as-num>
  !preposielanie ebgp informácií so svojou adresou ako next-hop
Router(config-router)# neighbor <ip-address> next-hop-self
  !nastavenie zdrojovej IP v aktualizáciách
Router(config-router)# neighbor <ip-address> update-source <interface>
  !aplikácia smerovacej mapy na informácie od/pre suseda
Router(config-router) # neighbor <ip-address> route-map <name> [in | out]
  !nastavenie TTL pre ebgp susedsvo
Router(config-router)# neighbor <ip-address> ebgp-multihop <num>
  !deaktivácia suseda
Router(config-router) # neighbor <ip-address> shutdown
Router(config-router)# no neighbor <ip-address> shutdown
  !ohlasovanie predvolenej cesty (default route)
Router(config-router)# neighbor <ip-address> default-originate
  !ohlasovanie ciest v smerovacích informáciách
Router(config-router)# network <network-ip-address> mask <subnet-mask>
Router(config-router) # redistribute {connected | static | rip | eigrp <as-num> | ospf
cprocess-id>} [metric <num>] [route-map <name>]
  !reset BGP
Router# clear ip bgp [<ip-address>|<as-num>|*] [soft] [in|out]
  !verifikácia BGP
Router# show ip bgp neighbors
Router# show ip bgp summary
Router# show ip bgp [<network>/<mask>]
Router# show ip bgp rib-failure
Router# debug ip bgp
Router# debug ip bgp [<ip-address>] updates
  !modifikácia BGP atribútov pomocou smerovacej mapy
Router(config-route-map) # set local-preference <value>
Router(config-route-map) # set weight <value>
```

Router(config-route-map) # set metric <med-value>