

คู่มือการใช้งาน

ระบบ Petmore Magic Sale

ระบบจดออเดอร์ ตรวจของเบิก คืนสินค้า และงานคลังสินค้า
สำหรับงานขายหน้างาน

ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2569

สารบัญ

1. บทนำ 3
    1.1 ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ 3
    1.2 อุปกรณ์และช่องทางการเข้าใช้งาน 3
    1.3 ลำดับการปฏิบัติงานโดยรวม 4
2. ตำแหน่งผู้ใช้และสิทธิ์การใช้งาน 4
3. การเข้าสู่ระบบและเมนูหลัก 5
    3.1 การเข้าสู่ระบบ 5
    3.2 เมนูหลัก 6
4. การจดออเดอร์ 8
    4.1 ขั้นตอนการจดออเดอร์สำหรับผู้เบิกสินค้า 8
    4.2 การเลือกสินค้า 8
    4.3 ตะกร้าและการยืนยันออเดอร์ 9
    4.4 ใบออเดอร์และการพิมพ์ 11
5. การตรวจของเบิก 13
    5.1 หลักการทำงาน 13
    5.2 ขั้นตอนการตรวจ 13
    5.3 กรณีพิเศษระหว่างการตรวจ 14
    5.4 การป้องกันการตรวจซ้อน 15
6. การคืนสินค้า 16
7. งานคลังสินค้า 18
    7.1 การรับสินค้า 18
    7.2 การย้าย Location 20
    7.3 การดูสต็อก 21
    7.4 การพิมพ์ป้าย Location 22
8. งานของผู้ดูแลระบบ 23
    8.1 การจัดการผู้ใช้ 23
    8.2 การส่งออกรายงาน Excel 24
    8.3 การดูแลเครื่องที่ใช้รันระบบ 25
9. ปัญหาที่พบบ่อยและแนวทางแก้ไข 25

1. บทนำ

1.1 ความเป็นมาและวัตถุประสงค์

ระบบ Petmore Magic Sale เป็นระบบสำหรับบันทึกงานขายหน้างานของร้านอาหารสัตว์ ครอบคลุมตั้งแต่การจดออเดอร์ของบริษัทคู่ค้าประจำบูธ การตรวจสินค้าที่ผู้เบิกสินค้านำออกจากคลัง และการบันทึกสินค้าที่ส่งคืนหลังการขาย นอกจากงานขายแล้ว ระบบยังมีส่วนงานคลังสินค้าสำหรับรับสินค้าเข้า ย้ายตำแหน่งจัดเก็บ ตรวจดูยอดคงเหลือ และพิมพ์ป้ายตำแหน่งจัดเก็บ (Location)

ข้อมูลที่บันทึกในระบบทั้งหมดจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลกลางชุดเดียว ผู้ใช้ทุกเครื่องจึงเห็นข้อมูลชุดเดียวกัน ส่วนข้อมูลสินค้า บาร์โค้ด และรายชื่อบริษัทคู่ค้า ระบบดึงมาจากระบบของบริษัททุก 15 นาทีในลักษณะอ่านอย่างเดียว และไม่ได้แก้ไขข้อมูลใดในระบบของบริษัท

คู่มือฉบับนี้อธิบายการทำงานของแต่ละฟังก์ชัน สิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้แต่ละตำแหน่ง และขั้นตอนที่ผู้ใช้ต้องปฏิบัติบนหน้าจอ ภาพประกอบทั้งหมดถ่ายจากระบบที่ใช้ข้อมูลตัวอย่าง ชื่อผู้ใช้และเลขเอกสารในภาพจึงไม่ใช่ข้อมูลจริง

1.2 อุปกรณ์และช่องทางการเข้าใช้งาน

ระบบทำงานผ่านเว็บเบราว์เซอร์ ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติม ผู้ใช้เข้าใช้งานได้จากอุปกรณ์ 3 ประเภท ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 อุปกรณ์และที่อยู่สำหรับเข้าใช้งานระบบ

อุปกรณ์	ที่อยู่สำหรับเข้าใช้งาน	ข้อสังเกต
เครื่อง Handheld (มีหัวสแกนในตัว)	http://192.168.10.39	ต้องเชื่อมต่อ Wi-Fi ของบริษัท กดปุ่มหัวสแกนเพื่อสแกนบาร์โค้ดได้ทันที
โทรศัพท์มือถือ	https://petmore-magicsale.newgenman.com	ใช้ได้ทั้งในและนอกบริษัท การสแกนด้วยกล้องใช้ได้เฉพาะที่อยู่ที่ขึ้นต้นด้วย https
คอมพิวเตอร์	ใช้ได้ทั้งสองที่อยู่	เหมาะสำหรับพิมพ์ใบออเดอร์ ใบคืนสินค้า ป้าย Location จัดการผู้ใช้ และส่งออก Excel

บนโทรศัพท์มือถือ ผู้ใช้สามารถเพิ่มระบบไว้ที่หน้าจอหลักได้ โดยเปิดที่อยู่แบบ https แล้วเลือกเมนูของเบราว์เซอร์ “เพิ่มลงในหน้าจอหลัก” หลังจากนั้นจะเปิดระบบได้จากไอคอน Petmore Magic Sale เช่นเดียวกับแอปพลิเคชันทั่วไป

1.3 ลำดับการปฏิบัติงานโดยรวม

การขายหน้างานหนึ่งรอบประกอบด้วยขั้นตอนตามตารางที่ 2 แต่ละขั้นตอนมีผู้รับผิดชอบและเมนูที่ใช้แตกต่างกัน เอกสารที่ระบบออกให้มีเลขกำกับในรูปแบบ อักษรย่อ-ปี-ลำดับ เช่น SO-2026-000001 โดยปีเป็นปีคริสต์ศักราช

ตารางที่ 2 ลำดับการปฏิบัติงานขายหน้างาน

ลำดับ	ขั้นตอน	ผู้รับผิดชอบ	เมนูที่ใช้	เอกสารที่ได้
1	จดออเดอร์ตามที่บริษัทคู่ค้าสั่ง	ผู้เบิกสินค้า (Sup)	ออเดอร์สินค้า	ใบออเดอร์ SO
2	พิมพ์ใบออเดอร์ แล้วหยิบสินค้าตามใบ	ผู้เบิกสินค้า (Sup)	ออเดอร์สินค้า	ใบออเดอร์ฉบับพิมพ์ (ใบจัดสินค้า)
3	ตรวจสินค้าที่เบิกเทียบกับออเดอร์ก่อนส่งมอบ	แอดมิน	ตรวจของเบิก	ผลตรวจ CK
4	รับคืนสินค้าที่เบิกเกินหรือขายไม่หมด	แอดมิน	คืนสินค้า	ใบคืน RT
5	สรุปยอดหลังการขาย	ผู้ดูแลระบบ	ส่งออก Excel	ไฟล์ Excel

2. ตำแหน่งผู้ใช้และสิทธิ์การใช้งาน

ระบบกำหนดตำแหน่งผู้ใช้ไว้ 3 ตำแหน่ง ได้แก่ ผู้ดูแลระบบ แอดมิน และผู้เบิกสินค้า (Sup) ตำแหน่งเป็นเพียงค่าตั้งต้นของสิทธิ์ ผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่มหรือลดสิทธิ์ของผู้ใช้เป็นรายบุคคลได้ในหน้าจัดการผู้ใช้ และหน้าเมนูหลักจะแสดงเฉพาะเมนูที่ผู้ใช้มีสิทธิ์ใช้งาน

ผู้ดูแลระบบมีสิทธิ์ใช้งานทุกฟังก์ชัน รวมถึงการจัดการบัญชีผู้ใช้และการส่งออกรายงาน Excel แอดมินมีหน้าที่ตรวจสินค้าที่ผู้เบิกนำออกจากคลัง บันทึกการคืนสินค้า และปฏิบัติงานคลัง แอดมินดูออเดอร์ของผู้ใช้ทุกคนได้ แต่จดออเดอร์ จัดการผู้ใช้ และส่งออก Excel ไม่ได้ ส่วนผู้เบิกสินค้าหรือ Sup มีหน้าที่จดออเดอร์และเบิกสินค้าตามออเดอร์ โดยเห็นเฉพาะออเดอร์ที่ตนเองเป็นผู้จด สิทธิ์ตั้งต้นของแต่ละตำแหน่งแสดงในตารางที่ 3

ตารางที่ 3 สิทธิ์ตั้งต้นของแต่ละตำแหน่ง

ฟังก์ชัน	ผู้ดูแลระบบ	แอดมิน	ผู้เบิกสินค้า (Sup)
จดออเดอร์	ได้	ไม่ได้	ได้
ดูออเดอร์ย้อนหลังและพิมพ์ใบออเดอร์	ทุกออเดอร์	ทุกออเดอร์	เฉพาะออเดอร์ของตนเอง
ตรวจของเบิก	ได้	ได้	ไม่ได้


ฟังก์ชัน	ผู้ดูแลระบบ	แอดมิน	ผู้เบิกสินค้า (Sup)
คืนสินค้า	ได้	ได้	ไม่ได้
รับสินค้า	ได้	ได้	ไม่ได้
ย้าย Location	ได้	ได้	ไม่ได้
ดูสต็อก	ได้	ได้	ไม่ได้
พิมพ์ป้าย Location	ได้	ได้	ไม่ได้
จัดการผู้ใช้	ได้	ไม่ได้	ไม่ได้
ส่งออก Excel	ได้	ไม่ได้	ไม่ได้

3. การเข้าสู่ระบบและเมนูหลัก

3.1 การเข้าสู่ระบบ

หน้าเข้าสู่ระบบออกแบบในลักษณะบัตรพนักงาน ดังภาพที่ 1 ผู้ใช้กรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่ได้รับจากผู้ดูแลระบบ แล้วกดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” การเข้าสู่ระบบหนึ่งครั้งใช้งานได้ 24 ชั่วโมง เมื่อครบกำหนดระบบจะกลับมาที่หน้านี้เพื่อให้เข้าสู่ระบบใหม่


เพื่อป้องกันการเดารหัสผ่าน หากกรอกรหัสผ่านผิด 5 ครั้ง ชื่อผู้ใช้นั้นจะถูกพักการเข้าสู่ระบบเป็นเวลา 15 นาที ผู้ใช้ที่ใช้อุปกรณ์ร่วมกับผู้อื่นควรกด “ออกจากระบบ” ทุกครั้งหลังเลิกใช้งาน บนคอมพิวเตอร์ปุ่มนี้อยู่มุมขวาบนของหน้าจอ ส่วนบนโทรศัพท์มือถืออยู่ในเมนูที่เปิดจากปุ่มสามขีดมุมขวาบน




ภาพที่ 1 หน้าเข้าสู่ระบบ

3.2 เมนูหลัก

หลังเข้าสู่ระบบ ระบบจะแสดงหน้าเมนูหลัก ประกอบด้วยส่วนทักทายด้านบนและการ์ดเมนูที่แบ่งเป็นกลุ่มงานขายหน้างาน งานคลัง และตั้งค่าระบบ ผู้ใช้แต่ละตำแหน่งจะเห็นการ์ดเมนูต่างกันตามสิทธิ์ ดังภาพที่ 2 และภาพที่ 3 สำหรับผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ตรวจของเบิกหรือคืนสินค้า ส่วนทักทายจะมีปุ่มสรุปงานค้าง เช่น “รอตรวจของ 4 ออเดอร์” และ “ใบคืนทั้งหมด” เมื่อกดปุ่มเหล่านี้ระบบจะเปิดหน้าที่เกี่ยวข้องให้ทันที



ภาพที่ 2 หน้าเมนูหลักของผู้เบิกสินค้า (ซ้าย) และแอดมิน (ขวา) บนโทรศัพท์มือถือ



ภาพที่ 3 หน้าเมนูหลักของผู้ดูแลระบบบนคอมพิวเตอร์

4. การจดออเดอร์

เมนู “ออเดอร์สินค้า” ใช้สำหรับจดรายการสินค้าที่บริษัทคู่ค้าแต่ละบูธต้องการ หน้าจอแบ่งเป็นแท็บ “เลือกสินค้า” “ตะกร้า” และ “ย้อนหลัง” และมีแถบลำดับขั้น 1 ถึง 3 บอกว่าผู้ใช้อยู่ที่ขั้นเลือกสินค้า ตะกร้า หรือยืนยัน ออเดอร์บันทึกเฉพาะรายการสินค้าและจำนวน ไม่มีราคา และยังไม่ตัดยอดสต็อกในคลัง

4.1 ขั้นตอนการจดออเดอร์สำหรับผู้เบิกสินค้า

ผู้เบิกสินค้าจดออเดอร์และเตรียมเบิกสินค้าตามขั้นตอนต่อไปนี้


1. เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีของตนเอง แล้วแตะการ์ด “ออเดอร์สินค้า” ในหน้าเมนูหลัก
2. ที่แท็บ “เลือกสินค้า” สแกนบาร์โค้ดสินค้าในช่องค้นหา หรือพิมพ์ชื่อ รหัส หรือยี่ห้อสินค้า แล้วแตะสินค้าที่ต้องการ
3. ในหน้ารายละเอียดสินค้า แตะเลือกบาร์โค้ดหรือขนาดที่จะสั่ง ระบุจำนวน แล้วกด “เพิ่มลงตะกร้า” ทำซ้ำจนครบทุกรายการ
4. แตะแท็บ “ตะกร้า” ตรวจรายการและจำนวน ปรับจำนวนด้วยปุ่ม – หรือ + หรือกดรูปถังขยะเพื่อลบรายการ แล้วกด “ถัดไป: ยืนยันออเดอร์”
5. ในช่อง “ผู้สั่ง” เลือกบูธหมายเลข 1 ถึง 23 ตรวจวันที่รับออเดอร์ และกรอกเบอร์ติดต่อหรือหมายเหตุหากมี
6. กด “บันทึกออเดอร์” ระบบจะออกเลขออเดอร์ในรูปแบบ SO-ปี-ลำดับ และแสดงใบออเดอร์
7. กด “พิมพ์ออเดอร์” แล้วนำใบออเดอร์ไปหยิบสินค้า เมื่อหยิบครบให้นำสินค้าพร้อมใบออเดอร์ไปให้แอดมินตรวจ
8. เมื่อแอดมินตรวจแล้ว ผลการตรวจจะแสดงเป็นป้ายสถานะของออเดอร์ในแท็บ “ย้อนหลัง” หากสินค้าเหลือจากการขาย ให้นำไปคืนกับแอดมินพร้อมใบออเดอร์

4.2 การเลือกสินค้า

ช่องค้นหาบนแท็บ “เลือกสินค้า” รับได้ทั้งการสแกนบาร์โค้ดด้วยหัวสแกน การกดปุ่มกล้องสีเหลืองเพื่อสแกนด้วยกล้องโทรศัพท์ และการพิมพ์ชื่อสินค้า รหัสสินค้า หรือยี่ห้อ การค้นหาไม่คำนึงถึงการเว้นวรรค เมื่อสแกนบาร์โค้ดที่ตรงกับสินค้า ระบบจะเปิดหน้ารายละเอียดของสินค้านั้นทันทีและล้างช่องค้นหาให้พร้อมสแกนรายการถัดไป

ปุ่ม “กรองตามบริษัท” ใช้จำกัดรายการให้เหลือเฉพาะสินค้าของบริษัทที่เลือก และบริษัทที่เลือกจะถูกใช้เป็นผู้สั่งตั้งต้นในขั้นยืนยัน ช่อง “ทุกหมวด” ใช้เลือกหมวดใหญ่และชนิดสินค้า กรณีที่สินค้ายังไม่มีในทะเบียน ผู้ใช้กดปุ่ม “กรอกสินค้าเอง” แล้วระบุชื่อสินค้า หน่วย และจำนวนเอง

หน้ารายละเอียดสินค้าแสดงบาร์โค้ดทุกขนาดบรรจุของสินค้านั้นภายใต้หัวข้อ “เลือกบาร์โค้ดที่จะสั่ง” เช่น PC หรือ PACK x 8 ดังภาพที่ 4 ชื่อหน่วยเป็นไปตามทะเบียนสินค้าของบริษัท หากรายการใดสั่งรวมครบ 12 ชิ้นขึ้นไปและสินค้านั้นมีรหัสเรทส่ง ระบบจะเปลี่ยนเป็นรหัสเรทส่ง (บาร์โค้ดที่ขึ้นต้นด้วยอักษร L) ให้เองตอนบันทึก ผู้ใช้ไม่ต้องเลือกเอง ทั้งนี้สินค้าแคมเปญคละ (KK) จะไม่แสดงในหน้านี้และสั่งไม่ได้




ภาพที่ 4 หน้าเลือกสินค้า (ซ้าย) และหน้ารายละเอียดสินค้าพร้อมบาร์โค้ดแต่ละขนาด (ขวา)

4.3 ตะกร้าและการยืนยันออเดอร์


แท็บ “ตะกร้า” แสดงรายการที่เลือกไว้ทั้งหมด ผู้ใช้ปรับจำนวนด้วยปุ่ม – และ + หรือกดรูปถังขยะเพื่อลบรายการ ออเดอร์หนึ่งใบมีได้ไม่เกิน 50 รายการ เมื่อตรวจรายการเรียบร้อยแล้วให้กด “ถัดไป: ยืนยันออเดอร์”

ในหน้ายืนยันออเดอร์ ช่อง “ผู้สั่ง” เป็นช่องบังคับ ผู้ใช้เลือกได้เฉพาะบูธที่ร่วมงานหมายเลข 1 ถึง 23 บนโทรศัพท์มือถือช่องนี้เป็นเมนูเลือก “เลือกบูธ 1–23” ส่วนบนคอมพิวเตอร์จะแสดงรายการบูธพร้อมชื่อบริษัทเป็นสองคอลัมน์ ดังภาพที่ 6 เมื่อเลือกแล้วระบบจะแสดงหมายเลขบูธ ชื่อบริษัท และรหัสบริษัท ดังภาพที่ 5 หากเลือกผิดให้กด “เปลี่ยนผู้สั่ง” ช่องอื่นในหน้านี้ได้แก่ เบอร์ติดต่อ วันที่รับออเดอร์ และหมายเหตุ ซึ่งมีเพียงวันที่รับออเดอร์ที่เป็นช่องบังคับ และระบบกำหนดเป็นวันปัจจุบันไว้ให้

เมื่อกด “บันทึกออเดอร์” ระบบจะออกเลขออเดอร์ในรูปแบบ SO-ปี-ลำดับ หากสัญญาณอินเทอร์เน็ตขัดข้องระหว่างบันทึกและผู้ใช้กดบันทึกซ้ำ ระบบจะไม่สร้างออเดอร์ซ้ำ



ภาพที่ 5 หน้าตะกร้า (ซ้าย) และหน้ายืนยันออเดอร์หลังเลือกบูธ (ขวา) บนโทรศัพท์มือถือ




ภาพที่ 6 รายการบูธในหน้ายืนยันออเดอร์บนคอมพิวเตอร์

4.4 ใบออเดอร์และการพิมพ์

หลังบันทึก ระบบจะแสดงใบออเดอร์พร้อมบาร์โค้ดของเลขออเดอร์ ดังภาพที่ 7 (ซ้าย) บาร์โค้ดนี้ใช้สแกนเพื่อเปิดออเดอร์ในหน้าตรวจของเบิก หน้าคืนสินค้า และช่องค้นหาออเดอร์ย้อนหลัง ผู้ใช้กด “พิมพ์ออเดอร์” เพื่อพิมพ์ใบออเดอร์ หรือกด “จดออเดอร์ใหม่” เพื่อเริ่มออเดอร์ถัดไป

ใบออเดอร์ฉบับพิมพ์ใช้เป็นใบจัดสินค้า พิมพ์เป็นขาวดำ ดังภาพที่ 8 ตารางในใบประกอบด้วยรหัสสินค้า ซึ่งแสดงเป็นบาร์โค้ดของขนาดที่สั่ง ชื่อสินค้า หน่วย จำนวน และช่องว่าง “จำนวนที่จัดได้” สำหรับเขียนจำนวนที่หยิบได้จริง รายการเรียงตามรหัสสินค้า (SKU_CODE) เพื่อให้สินค้าชนิดเดียวกันอยู่ติดกัน ท้ายใบมีช่องลงชื่อผู้จัดสินค้า ผู้ตรวจสอบสินค้า และผู้รับสินค้า

แท็บ “ย้อนหลัง” แสดงออเดอร์ที่บันทึกแล้วพร้อมป้ายสถานะการตรวจ ได้แก่ รอตรวจ ตรวจแล้ว ครบ ตรวจแล้ว ไม่ตรงออเดอร์ และของไม่พอ ให้ตามที่มี ผู้ใช้ค้นหาได้ด้วยชื่อผู้สั่ง เบอร์ติดต่อ หรือเลขออเดอร์ หรือกดปุ่มกล้องเพื่อสแกนบาร์โค้ดบนใบออเดอร์ เมื่อแตะออเดอร์จะเปิดใบออเดอร์ขึ้นมาให้ดูหรือพิมพ์ใหม่ได้



ภาพที่ 7 ใบออเดอร์หลังบันทึก (ซ้าย) และรายการออเดอร์ย้อนหลัง (ขวา)



ภาพที่ 8 ใบออเดอร์ฉบับพิมพ์ (ใบจัดสินค้า)

5. การตรวจของเบิก

5.1 หลักการทำงาน


เมนู “ตรวจของเบิก” ใช้ในขั้นตอนที่ผู้เบิกสินค้านำสินค้าที่เบิกมาส่งมอบ แอดมินสแกนบาร์โค้ดของสินค้าทีละชิ้น ระบบจะนับจำนวนและเปรียบเทียบกับออเดอร์ทันทีว่าแต่ละรายการครบ ขาด หรือเกิน ยอดที่ควรได้อ้างอิงจากออเดอร์ที่บันทึกไว้ในระบบเท่านั้น

การตรวจกำหนดให้ใช้การสแกนเป็นหลัก ปุ่ม – ใช้ได้ตลอดเพื่อแก้การสแกนเกิน แต่การเพิ่มจำนวนด้วยปุ่ม + หรือการพิมพ์จำนวนเองทำได้หลังจากกด “สแกนไม่ได้ นับเอง” และเลือกเหตุผลแล้วเท่านั้น รายการที่นับเองจะถูกระบุไว้ในผลตรวจ

บาร์โค้ดที่ต่างกันแต่เป็นขนาดบรรจุเดียวกันจะนับรวมเป็นรายการเดียว หากสแกนสินค้าชนิดเดียวกันแต่ต่างขนาด เช่น ออเดอร์สั่ง 1 ลังแต่ผู้เบิกนำมาเป็นโหล ระบบจะนับรวมให้และเปรียบเทียบเป็นจำนวนชิ้น ส่วนสินค้าที่ไม่อยู่ในออเดอร์จะแสดงแยกเป็นรายการ “ของที่ไม่ตรงกับออเดอร์” ชื่อผู้ตรวจในผลตรวจคือชื่อบัญชีที่เข้าสู่ระบบ ระบบใส่ให้โดยอัตโนมัติ

5.2 ขั้นตอนการตรวจ

1. เปิดเมนู “ตรวจของเบิก” หน้ารายการจะแสดงออเดอร์แยกตามแท็บ “รอตรวจ” “ไม่ตรงออเดอร์” “ผ่านแล้ว” และ “ทั้งหมด” รายการรีเฟรชเองทุก 20 วินาที และเมื่อมีออเดอร์ใหม่จะขึ้นแถบแจ้งว่ามีออเดอร์ใหม่
2. สแกนบาร์โค้ดบนใบออเดอร์ หรือพิมพ์เลขออเดอร์หรือชื่อผู้สั่งแล้วกด Enter หรือแตะออเดอร์จากรายการ
3. สแกนสินค้าที่ผู้เบิกนำมาทีละชิ้น รายการที่ยังไม่ครบจะอยู่ด้านบน รายการที่ครบแล้วจะย้ายไปอยู่ในกลุ่ม “ครบแล้ว” และดาวของรายการนั้นบนแผงด้านบนจะเปลี่ยนเป็นสีทอง
4. กรอกหมายเหตุหากมี แล้วกดปุ่มบันทึกผลตรวจ กรณีครบทุกรายการปุ่มจะแสดงเป็น “บันทึกผลตรวจ: ครบ” กรณีไม่ครบระบบจะให้ยืนยันอีกครั้งก่อนบันทึก
5. ระบบออกเลขผลตรวจในรูปแบบ CK-ปี-ลำดับ จากนั้นกด “ตรวจออเดอร์อื่น” เพื่อตรวจออเดอร์ถัดไป หากผลไม่ครบและผู้เบิกนำสินค้ามาเพิ่มภายหลัง ให้กด “ตรวจออเดอร์นี้ใหม่” ระบบจะใช้ผลตรวจครั้งล่าสุดเป็นสถานะของออเดอร์



ภาพที่ 9 หน้ารายการออเดอร์ที่จะตรวจ (ซ้าย) และหน้าระหว่างสแกนตรวจ (ขวา)

5.3 กรณีพิเศษระหว่างการตรวจ

ตารางที่ 4 สรุปวิธีปฏิบัติในกรณีที่พบบ่อยระหว่างการตรวจ

ตารางที่ 4 วิธีปฏิบัติในกรณีพิเศษระหว่างการตรวจของเบิก


กรณี	วิธีปฏิบัติ
สแกนเกินจำนวน	กดปุ่ม – ที่รายการนั้นเพื่อลดจำนวน
สแกนบาร์โค้ดไม่ได้	กด “สแกนไม่ได้ นับเอง” แล้วเลือกเหตุผล ได้แก่ บาร์โค้ดเสีย/อ่านไม่ออก ไม่มีบาร์โค้ดบนสินค้า ของจำนวนมาก นับรวมทีเดียว หรือสแกนเนอร์/กล้องใช้ไม่ได้ จากนั้นจึงกด + หรือพิมพ์จำนวนได้ หากยกเลิกการนับเอง ระบบจะล้างยอดของรายการนั้นเพื่อให้สแกนใหม่
ผู้เบิกนำสินค้าขนาดอื่นมาแทน	สแกนบาร์โค้ดของขนาดที่นำมาได้ตามปกติ ระบบนับรวมเข้ารายการเดิมและเทียบเป็นจำนวนชิ้น
สินค้าไม่อยู่ในออเดอร์	ระบบแจ้งว่าไม่อยู่ในออเดอร์และแยกเป็นรายการสีแดง ให้แยกสินค้านั้นออกจากชุดที่ส่งมอบ

กรณี	วิธีปฏิบัติ
สินค้าในคลังไม่พอ	หากมีเพียงรายการที่ขาด โดยไม่มีรายการเกินหรือสินค้านอกออเดอร์ ให้กด “ของไม่พอ ยืนยันให้ตามที่มี” ผลตรวจจะมีสถานะของไม่พอ ให้ตามที่มี และนับอยู่ในแท็บ “ผ่านแล้ว”
ขาดหรือเกิน และต้องให้ผู้เบิกแก้ไข	กด “บันทึกผล: ไม่ตรงออเดอร์” ออเดอร์จะอยู่ในแท็บ “ไม่ตรงออเดอร์” เพื่อรอตรวจใหม่

5.4 การป้องกันการตรวจซ้อน

ระบบอนุญาตให้ตรวจออเดอร์หนึ่งใบได้ครั้งละหนึ่งคน เมื่อแอดมินเปิดออเดอร์เพื่อตรวจ ระบบจะจองออเดอร์นั้นไว้ และหน้ารายการของแอดมินคนอื่นจะแสดงป้าย “กำลังตรวจ” ตามด้วยชื่อผู้ตรวจ หากแอดมินคนอื่นเปิดออเดอร์เดียวกัน จะพบข้อความ “มีคนกำลังตรวจออเดอร์นี้อยู่ ตรวจทับกันไม่ได้” และไม่สามารถสแกนได้ ดังภาพที่ 10 (ซ้าย)

การจองจะถูกยกเลิกเมื่อผู้ตรวจบันทึกผล กด “เปลี่ยนออเดอร์” ออกจากหน้าตรวจ หรือปิดหน้าเว็บ หากอุปกรณ์ของผู้ตรวจขาดการติดต่อเกิน 5 นาที การจองจะถูกยกเลิกเอง ในกรณีที่ผู้ตรวจคนเดิมไม่อยู่แล้ว แอดมินคนใหม่สามารถกด “รับช่วงต่อ” แล้วกดยืนยัน ระบบจะบันทึกประวัติการรับช่วงไว้ และอุปกรณ์ของผู้ตรวจคนเดิมจะบันทึกผลตรวจออเดอร์นั้นไม่ได้อีก



ภาพที่ 10 หน้าที่แสดงเมื่อมีผู้อื่นกำลังตรวจออเดอร์ (ซ้าย) และหน้าผลการตรวจ (ขวา)

6. การคืนสินค้า


เมนู “คืนสินค้า” ใช้บันทึกสินค้าที่ผู้เบิกนำกลับมาคืน แบ่งเป็น 2 แบบ แบบแรกคือคืนจากออเดอร์ ใช้กับสินค้าที่เบิกเกินหรือขายไม่หมด แบบที่สองคือใบคืนอิสระ ใช้เมื่อปิดงานอีเวนต์หรือคืนสินค้าที่ไม่ได้ผูกกับออเดอร์ใด แต่ละรายการแยกจำนวนเป็นของดี (FG) และของเสียหาย (DM)

การคืนจากออเดอร์ ระบบจะแสดงยอดเบิกของแต่ละรายการ ซึ่งใช้จำนวนจากผลตรวจครั้งล่าสุด หากออเดอร์ยังไม่ได้ตรวจจะใช้จำนวนตามออเดอร์ ยอดคืนรวมทุกใบของออเดอร์เดียวกันจะเกินยอดเบิกไม่ได้ และยอดขายได้จริงคำนวณจากยอดเบิกหักยอดคืน รายการที่ผู้ตรวจรับขนาดอื่นแทนจะคิดยอดเบิกและยอดคืนเป็นจำนวนชิ้น

ขั้นตอนการบันทึกคืนสินค้ามีดังนี้

1. เปิดเมนู “คืนสินค้า” แล้วสแกนบาร์โค้ดบนใบออเดอร์หรือแตะเลือกออเดอร์จากรายการ “เลือกออเดอร์ที่จะคืน” หากเป็นการคืนที่ไม่ผูกกับออเดอร์ให้กด “เริ่มใบคืนอิสระ”
2. เลือกโหมดการสแกน “สแกนเป็น ของดี (FG)” หรือ “สแกนเป็น เสียหาย (DM)” แล้วสแกนสินค้าที่คืนทีละชิ้น หรือปรับจำนวนด้วยปุ่ม – และ + ในแต่ละรายการ

3. เลือกสาเหตุที่คืน เช่น เบิกเกิน ขายไม่หมด ปิดงานอีเวนต์ หรืออื่นๆ และกรอกหมายเหตุหากมี ช่อง “ผู้รับคืนสินค้า” ระบบใส่ชื่อบัญชีที่เข้าสู่ระบบให้โดยอัตโนมัติ
4. กด “บันทึกใบคืน” ระบบออกเลขใบคืนในรูปแบบ RT-ปี-ลำดับ จากนั้นกด “พิมพ์ใบคืน” เพื่อพิมพ์เอกสาร หรือกด “ทำใบคืนใหม่”



ภาพที่ 11 หน้าเริ่มคืนสินค้า (ซ้าย) และหน้าบันทึกคืนจากออเดอร์ (ขวา)

ใบคืนฉบับพิมพ์มีรูปแบบเดียวกับใบออเดอร์ ดังภาพที่ 12 ตารางประกอบด้วยรหัสสินค้า ชื่อสินค้า หน่วย ของดี (FG) เสียหาย (DM) และช่องว่าง “จำนวนที่รับคืน” ท้ายใบมีช่องลงชื่อผู้คืนสินค้า ผู้ตรวจสอบสินค้า และผู้รับคืนสินค้า ปัจจุบันใบคืนเป็นการบันทึกประวัติเท่านั้น ยังไม่เพิ่มยอดสต็อกในคลัง



RT-2026-000001

ใบคืนสินค้า · บันทึกเมื่อ 29/10/2569 12:13:02

✦ RT-2026-000001 ✦

ผู้สั่ง

บริษัท โรยัล คานิน (ประเทศไทย) จำกัด

คืนจาก
ออเดอร์ SO-2026-000004

สาเหตุที่คืน
ขายไม่หมด

ผู้รับคืนสินค้า
แอดมิน ตัวอย่าง

รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	หน่วย	ของดี (FG)	เสียหาย (DM)	จำนวนที่รับคืน
8859160401026	(F) 060801 โกโร่แมวเลีย ทูน่าปลาโอ 375g. (15g*25ซอง)	PC	1	–	

รวม 1 รายการ

ใบคืนนี้บันทึกเป็นประวัติเท่านั้น ยอดสต็อกในคลังยังไม่เปลี่ยน

ลงชื่อรับรองใบคืน RT-2026-000001 (ออเดอร์ SO-2026-000004)

ผู้คืนสินค้า | ผู้ตรวจสอบสินค้า | ผู้รับคืนสินค้า

ภาพที่ 12 ใบคืนสินค้าฉบับพิมพ์

7. งานคลังสินค้า


เมนูกลุ่มงานคลังใช้สำหรับแอดมินและผู้ดูแลระบบ ผู้ใช้แต่ละคนเข้าถึงได้เฉพาะคลังที่ได้รับสิทธิ์ ซึ่งกำหนดไว้ในหน้าจัดการผู้ใช้ ตำแหน่งจัดเก็บสินค้าเรียกว่า Location แต่ละ Location มีป้ายที่พิมพ์จากระบบ บนป้ายมี QR Code และบาร์โค้ดสำหรับสแกน ในปัจจุบันการเพิ่มคลัง โซน และ Location ใหม่ยังไม่มีหน้าจอในระบบ ให้แจ้งผู้ดูแลระบบเป็นผู้ดำเนินการ

7.1 การรับสินค้า

เมนู “รับสินค้า” ใช้บันทึกสินค้าที่รับเข้าคลัง ยอดสต็อกจะเพิ่มขึ้นทันทีที่บันทึก และใบรับที่บันทึกแล้วแก้ไขไม่ได้ ขั้นตอนการรับสินค้ามีดังนี้

1. สแกนบาร์โค้ดสินค้าและสแกนป้าย Location ในช่องสแกนด้านบน โดยสแกนสิ่งใดก่อนก็ได้ หากพิมพ์ชื่อสินค้า ระบบจะแสดงรายการสินค้าที่ตรงกันให้แตะเลือก
2. หากสินค้ามีหลายขนาดบรรจุ ให้เลือกขนาด แล้วกรอกจำนวน ล็อต วันหมดอายุ และสถานะ ซึ่งมี 2 แบบ คือ FG สินค้าปกติ และ DM เสียหายหรือรอตรวจสอบ สินค้าบางชนิดบังคับให้กรอกวันหมดอายุ

3. กด “เพิ่มรายการ” ใบรับหนึ่งใบมีได้ไม่เกิน 50 รายการ รายการที่สินค้า ขนาด Location ล็อต วันหมดอายุ และสถานะตรงกันทั้งหมดจะรวมเป็นรายการเดียว
4. เปิดส่วน “ข้อมูลเอกสาร” กรอกเลขที่ Invoice หรือเอกสารอ้างอิง และผู้ส่งหรือที่มา ซึ่งเป็นช่องบังคับ ส่วนประเภท (รับสินค้าใหม่ หรือยอดตั้งต้นจากการตรวจนับ) วันที่รับ เลขที่ PO และหมายเหตุ ให้กรอกตามจริง
5. กด “บันทึกใบรับสินค้า” แล้วกดยืนยัน ระบบออกเลขใบรับในรูปแบบ RC-ปี-ลำดับ หรือ OP-ปี-ลำดับ สำหรับยอดตั้งต้น




ภาพที่ 13 หน้ารับสินค้าก่อนสแกน (ซ้าย) และหลังสแกนสินค้าและ Location (ขวา)

7.2 การย้าย Location

เมนู “ย้าย Location” ใช้ย้ายสินค้าระหว่างตำแหน่งจัดเก็บภายในคลังเดียวกัน ล็อต วันหมดอายุ และสถานะของสินค้าจะติดไปกับสินค้าที่ย้าย ขั้นตอนการย้ายมีดังนี้

1. ในส่วน “ต้นทาง” สแกนป้าย Location ต้นทาง หรือสแกนสินค้า ระบบจะแสดงสต็อกที่พบ หากพบมากกว่าหนึ่งรายการให้แตะเลือกรายการที่จะย้าย
2. ในส่วน “ปลายทาง” สแกนป้าย Location ปลายทาง ซึ่งต้องอยู่ในคลังเดียวกับต้นทางและไม่ใช่ Location เดิม


3. ระบุจำนวนที่ย้าย โดยระบบตั้งค่าเริ่มต้นเป็นยอดคงเหลือทั้งหมดของต้นทาง แล้วกด “ย้ายสินค้า” และกดยืนยัน ระบบออกเลขเอกสารในรูปแบบ MV-ปี-ลำดับ จากนั้นกด “ย้ายรายการถัดไป” เพื่อทำรายการต่อ



ภาพที่ 14 หน้าย้าย Location ก่อนบันทึก (ซ้าย) และหลังบันทึก (ขวา)

7.3 การดูสต็อก

เมนู “ดูสต็อก” แสดงยอดคงเหลือของสินค้าทุกรายการที่มีจำนวนมากกว่าศูนย์ ดังภาพที่ 15 ข้อมูลแต่ละแถวประกอบด้วยคลัง สินค้า Location จำนวนพร้อมการแยกเป็นขนาดบรรจุ ล็อต วันหมดอายุ และสถานะ ผู้ใช้ค้นหาได้ด้วย SKU ชื่อสินค้า บาร์โค้ด รหัส Location หรือล็อต หรือสแกนบาร์โค้ดและป้าย Location ในช่องค้นหา ระบบแสดงผลได้สูงสุด 1,000 แถว หากผลลัพธ์มากกว่านั้นให้ระบุคำค้นให้เจาะจงขึ้น หน้านี้ใช้สำหรับดูข้อมูลเท่านั้น




ภาพที่ 15 หน้าดูสต็อกบนคอมพิวเตอร์

7.4 การพิมพ์ป้าย Location

เมนู “พิมพ์ป้าย Location” ใช้พิมพ์ป้ายสำหรับติดที่ชั้นวาง ป้ายมีขนาด 190 × 88 มิลลิเมตร พิมพ์บนกระดาษ A4 ได้หน้าละ 3 ป้าย บนป้ายมีรหัส Location ชื่อคลัง QR Code และบาร์โค้ด ซึ่งใช้สแกนในหน้ารับสินค้า ย้าย Location และดูสต็อก ขั้นตอนการพิมพ์ป้ายมีดังนี้

1. เลือกคลัง และเลือกโซนหากต้องการ หรือค้นหา Location จากรหัสหรือชื่อชั้นวาง
2. ติ๊กเลือก Location ที่ต้องการทีละรายการ หรือกด “เลือกทั้งหมด” พิมพ์ได้ครั้งละไม่เกิน 300 ป้าย และ Location ที่ปิดใช้งานจะเลือกไม่ได้
3. กด “ดูตัวอย่างป้าย” ตรวจความถูกต้อง แล้วกด “พิมพ์ป้าย” โดยตั้งค่าการพิมพ์เป็นกระดาษ A4 มาตราส่วน 100% และปิดหัวกระดาษและท้ายกระดาษของเบราว์เซอร์



ภาพที่ 16 หน้าเลือก Location (ซ้าย) และหน้าตัวอย่างป้ายก่อนพิมพ์ (ขวา)


8. งานของผู้ดูแลระบบ

8.1 การจัดการผู้ใช้


เมนู “จัดการผู้ใช้” แสดงผู้ใช้ทุกคนในรูปแบบบัตรพนักงาน ดังภาพที่ 17 แต่ละบัตรระบุตำแหน่ง สถานะการใช้งาน เมนูที่ผู้ใช้เปิดได้ และขอบเขตคลัง ด้านบนแสดงจำนวนผู้ใช้แยกตามตำแหน่ง ซึ่งกดเพื่อกรองรายชื่อได้ นอกจากนี้ยังค้นหาด้วยชื่อ กรองตามสถานะบัญชี และเรียงบัตรตามตำแหน่งหรือตามชื่อได้

การเพิ่มผู้ใช้ทำได้โดยกด “เพิ่มผู้ใช้” แล้วกรอกชื่อผู้ใช้ (ใช้เข้าสู่ระบบ) ชื่อที่แสดง รหัสผ่านอย่างน้อย 8 ตัวอักษร และยืนยันรหัสผ่าน จากนั้นเลือกตำแหน่ง ระบบจะกำหนดสิทธิ์ตามตำแหน่งให้ ผู้ดูแลระบบปรับสิทธิ์รายข้อต่อได้ หรือกด “คืนค่าตามตำแหน่ง” เพื่อกลับไปใช้สิทธิ์ตั้งต้น ส่วนหัวข้อ “ขอบเขตคลัง” ใช้กำหนดว่าผู้ใช้เข้าถึงคลังใดได้ ดังภาพที่ 18

การแก้ไขผู้ใช้ทำได้โดยแตะบัตรของผู้ใช้คนนั้น หากเปลี่ยนรหัสผ่าน ผู้ใช้จะถูกออกจากระบบทุกเครื่องและต้องเข้าสู่ระบบใหม่ด้วยรหัสใหม่ ผู้ใช้ที่เลิกปฏิบัติงานให้เอาเครื่องหมายที่ “เปิดใช้งาน” ออกเพื่อปิดบัญชี ระบบไม่อนุญาตให้ผู้ดูแลระบบปิดบัญชีของตนเองหรือถอนสิทธิ์จัดการผู้ใช้ของตนเอง และการแก้ไขทุกครั้งจะบันทึกไว้ในประวัติการแก้ไขผู้ใช้



ภาพที่ 17 หน้าจัดการผู้ใช้



ภาพที่ 18 แผงแก้ไขผู้ใช้ ตำแหน่ง และสิทธิ์รายเมนู


8.2 การส่งออกรายงาน Excel

เมนู “ส่งออก Excel” ใช้สรุปข้อมูลการขายเป็นไฟล์ Excel ดังภาพที่ 19 ผู้ใช้เลือกช่วงวันที่ หรือกดปุ่ม “วันนี้” “7 วันล่าสุด” หรือ “30 วันล่าสุด” แล้วกด “ส่งออก Excel” ช่วงวันที่เลือกได้ไม่เกิน 93 วัน ออเดอร์กรองตามวันที่รับออเดอร์ และใบคืนกรองตามวันที่บันทึก ไฟล์ประกอบด้วย 4 แผ่นงานตามตารางที่ 5

ตารางที่ 5 แผ่นงานในไฟล์ Excel

แผ่นงาน	ข้อมูล
สรุปสินค้า	ยอดสั่ง ยอดเบิกจริง ยอดคืนของดีและของเสีย และยอดขายได้จริง เป็นจำนวนชิ้นต่อสินค้า
ออเดอร์	เลขออเดอร์ ผู้สั่ง เบอร์ติดต่อ ผู้จด รายการสินค้า ผลตรวจล่าสุด และผู้ตรวจ
ใบคืน	เลขใบคืน สาเหตุ ผู้รับคืน ผู้บันทึก และจำนวนของดีและของเสียต่อรายการ
ข้อมูลไฟล์	ช่วงวันที่ ผู้ส่งออก และเวลาที่ส่งออก

ออเดอร์ที่ยังไม่ได้ตรวจจะนับยอดเบิกตามออเดอร์ ยอดขายได้จริงคือยอดเบิกจริงหักยอดคืนที่ผูกกับออเดอร์ ส่วนใบคืนอิสระแสดงในคอลัมน์แยก ไฟล์มีชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สั่ง จึงควรส่งต่อเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้อง และไฟล์ไม่มีข้อมูลบัญชีผู้ใช้หรือรหัสผ่าน



ภาพที่ 19 หน้าส่งออก Excel

8.3 การดูแลเครื่องที่ใช้รันระบบ

ระบบทำงานอยู่บนคอมพิวเตอร์หมายเลข IP 192.168.10.39 ข้อมูลออเดอร์ ผลตรวจ ใบคืน ข้อมูลคลัง และบัญชีผู้ใช้จัดเก็บอยู่ในเครื่องนี้ ตลอดช่วงที่มีการใช้งานต้องเปิดเครื่องและโปรแกรม Docker Desktop ไว้ และไม่ให้เครื่องเข้าสู่โหมดพักเครื่อง การปรับปรุงระบบแต่ละครั้งทำให้ระบบหยุดให้บริการประมาณ 10 ถึง 30 วินาที โดยข้อมูลไม่สูญหาย จึงควรดำเนินการนอกช่วงเวลาที่มีผู้ใช้งาน และหลังปรับปรุงระบบผู้ใช้ควรรีเฟรชหน้าเว็บหนึ่งครั้ง

9. ปัญหาที่พบบ่อยและแนวทางแก้ไข

ตารางที่ 6 รวบรวมอาการที่อาจพบระหว่างการใช้งาน พร้อมสาเหตุและแนวทางแก้ไขเบื้องต้น หากดำเนินการตามแนวทางแล้วยังใช้งานไม่ได้ ให้แจ้งผู้ดูแลระบบ

ตารางที่ 6 ปัญหาที่พบบ่อยและแนวทางแก้ไข

อาการ	สาเหตุและแนวทางแก้ไข
กดปุ่มกล้องแล้วระบบแจ้งว่าใช้กล้องไม่ได้	เปิดระบบผ่านที่อยู่ http ซึ่งเบราว์เซอร์ไม่อนุญาตให้ใช้กล้อง ให้เปิดผ่าน https://petmore-magicsale.newgenman.com หรือใช้หัวสแกนแทน
หน้าจอยังเป็นแบบเดิมหลังปรับปรุงระบบ	บนคอมพิวเตอร์กด Ctrl + F5 บนโทรศัพท์มือถือหรือเครื่อง Handheld ให้ปิดแอปแล้วเปิดใหม่

อาการ	สาเหตุและแนวทางแก้ไข
เข้าสู่ระบบไม่ได้ และระบบแจ้งว่าพักการเข้าสู่ระบบ	กรอกรหัสผ่านผิด 5 ครั้ง ให้รอ 15 นาที หรือแจ้งผู้ดูแลระบบให้ตั้งรหัสผ่านใหม่
ระบบแจ้งว่าส่งคำขอถี่เกินไป	มีการกดหรือสแกนถี่มากในระยะเวลาสั้น ให้รอตามเวลาที่ระบบแจ้งแล้วลองใหม่
สแกนแล้วไม่พบสินค้า	บาร์โค้ดยังไม่มีในทะเบียนสินค้าของบริษัท ให้ค้นหาด้วยชื่อสินค้า หรือกด “กรอกสินค้าเอง” ในหน้าออเดอร์
เปิดออเดอร์เพื่อตรวจแล้วพบข้อความว่ามีคนกำลังตรวจอยู่	มีแอดมินคนอื่นตรวจออเดอร์นั้นอยู่ ให้ตรวจออเดอร์อื่นก่อน หากผู้ตรวจคนเดิมไม่อยู่แล้วให้กด “รับช่วงต่อ” หรือรอ 5 นาทีให้การจองหมดอายุ
เครื่อง Handheld เปิดระบบไม่ได้	ตรวจสอบการเชื่อมต่อ Wi-Fi ของบริษัท และเปิดที่อยู่ http://192.168.10.39 หากยังไม่ได้ให้แจ้งผู้ดูแลระบบตรวจสอบเครื่องที่ใช้รันระบบ