Рейсы, направления, пассажиры и грузы

Рейс - это сущность, представляющая маршрут в целом.

Таблица - trans.flights (содержит номер рейса, дату отправления, ID транспортной компании и т.п.).

Остановка рейса - это точка маршрута.

Таблица - trans.flight_destinations. Каждая остановка имеет порядковый номер в рамках рейса (поле order, нумерация с 0). Поле date_arrival - дата прибытия на остановку, date_departure - дата отбытия с остановки.

Направление - это пара последовательных остановок.

Отдельной таблицы для направлений нет. При необходимости сослаться на направление нужно использовать его начальную и конечную остановки из flight_destinations.

Например, в рейсе есть 4 остановки (по порядку): Стрежевой, Чкаловское, Раскино, Лугинецкое. Тогда направлений будет 3:

- 1. Стрежевой Чкаловское
- 2. Чкаловское Раскино
- 3. Раскино Лугинецкое

У самолетных рейсов, как правило, только одно направление.

Пассажиры

Пассажиры призвязываются к паре остановок рейса. Эти привязки хранятся в таблице trans.flight_stage_passengers:

- from_dest_id, to_dest_id поля для привязки к направлению (внешние ключи на таблицу flight_destinations)
- rp_route_id и rp_passenger_id поля для привязки к факт. заявке (составной внешний ключ на таблицу route_passengers)

Категории пассажиров

Пассажиры на направлении делятся на три категории:

- 1. **добавленные** пассажиры, которых НЕ БЫЛО ни на одном из предыдущих направлений рейса
- 2. **транзитные** пассажиры, которые БЫЛИ хотя бы на одном из предыдущих направлений рейса
- 3. доступные пассажиры из заявок...
 - со статусом "В производстве"
 - для такого же вида транспорта, как и текущий рейс
 - с направлениями, начинающимися в том же пункте (point_id), что и текущее

направление

- с датой отправления в заявке, равной дате отправления в текущем направлении (+/- 4 дня)
- кроме пассажиров, уже привязанных к текущему или любому другому направлению

Пересадка пассажира

Пассажир удаляется с направлений n, n+1, n+2... текущего рейса и добавляется на направления m, m+1, m+2... (до пунта назначения согласно заявке) другого или этого же рейса при условии, что направления n и m начинаются в одном и том же пункте (point_id).

Зачастую пересадка выполняется в рамках одного и того же рейса, чтобы пассажир не пролетал по "крюку". Например, в рейсе A - B - C - D - E - D - C - F пассажир может быть пересажен с направления C-D на направление C-F, чтобы не пролетать по "крюку" C-D-E-D-C. В этом случае пассажир будет ожидать вертолет в пункте C. Привязки пассажира к направлениям C-D, D-E, E-D, D-C будут удалены.

Грузы

Аналогично пассажирам, грузы привязываются к паре остановок рейса. Эти привязки хранятся в таблице trans.flight_stage_cargo.

Однако у грузов есть особенность: их можно добавлять по частям. Например, 100 кг груза из заявки можно погрузить на три судна партиями по 45 кг, 20 кг и 35 кг (значения произвольные). Партия груза представлена отдельной сущностью, которой соответствует таблица trans.cargo_lot:

- поле weight вес партии
- поле cargo_id привязка к грузу из заявки

Цепочка таблиц для связи груза на направлении с его факт. заявкой:



Категории грузов

Категории грузов на направлении аналогичны категориям пассажиров.