

### 内容纲要 Contents Page



- 01 数据链路层的基本概念
- 02 流量控制和差错控制
- 03 点对点信道的数据链路层协议
- 04 多路访问信道的数据链路层

## 过渡页 Transition Page



- 01 数据链路层的基本概念
- 02 流量控制和差错控制
- 03 点对点信道的数据链路层协议
- 04 多路访问信道的数据链路层



#### 5层的体系结构

应用层

运输层

网络层

数据链路层

物理层

# 数据链路层



#### 3.1.1 数据电路和数据链路 >>



数据链路层在物理连接提供的比特流传输 服务基础上,通过一系列通信控制机制,构成 透明的、相对无差错的数据链路,实现可靠、 有效的数据传送。


数据链路层协议负责在物理网络与计算机 的协议组之间提供一个接口。







多路访问信道的数据链路层



DTE: 数据终端设备,输入输出,通信控制。

流量控制

DCE: 数据电路设备, 传输信号的变换, 信号控制。



#### 3.1.1 数据电路和数据链路 >>



信道: 信息传输的通路(模拟或数字信道)

数据电路:在传输信道两端加上信号变换设备 之后所形成的二进制比特流通路。即数据电路 由传输信道加上DCE组成,实现数据信号的 传输。

数据链路:在数据电路建立的基础上,在链路 协议控制下,使通信双方正确传输数据的终端 设备与传输线路的组合体。







#### 数据链路与数据电路

数据电路又常称为物理链路或链路

流量控制

数据链路又称为逻辑链路

数据链路是在数据电路上增加了传输控制功能 实现的。

只有建立数据链路,才能真正实现数据通信。



数据链路层基本概念

#### 3.1.2 数据链路的结构 >>



- 链路上所连接的节点称为"站"。
- 发送命令或信息的站称为"主站",在通 信过程中起控制作用:接收数据或命令, 并做出响应的站称为"从站",在通信过 程中处于受控地位。
- 同时具有主站和从站功能的,能够发出命 今和响应信息的站称为"复合站"。







### 数据链路的基本结构(线路拓扑)

流量控制

点到点链路(平衡型,不平衡型)

点到多点链路(平衡型,不平衡型)

#### 数据链路层的传送方式:

单工通信


半双工通信(Half Duplex)

全双工通信(Full Duplex)















星型点到点链路


在点到点链路中,两端的站可能是 主站、从站 或 复 链路可以是不平衡结构,或平衡结构。



#### 3.1.2 数据链路的结构 >>



流量控制



对等式点到多点链路

在主从式点到多点链路中,常常使用不平衡链路; 在对等式点到多点链路中,常使用平衡型链路。



#### 3.1.3 数据链路层的功能 》》



数据链路层的目标:在数据链路上提供相对 可靠的信息传输。

流量控制

- 数据链路层的功能:
  - 链路管理
  - 帧同步(帧定界)
  - 流量控制
  - 数据和控制信息的识别

- 寻址
- 透明传输
- 差错控制



#### 3.1.4 协议数据单元 >>

- 物理层的任务是尽可能实现比特流的可靠传送,但不能保证没有错误,需要数据链路层进行差错检测和纠正。
- · 为了便于实现流量控制和差错控制,数据链路局,数层将较长比特流分解成多段离散的"段",独立地发送、接收和处理。
- 这些"段"在数据链路层即称为"帧"。
- · 数据链路层的协议数据单元PDU (protocol data unit) ,即传输和处理的 数据单位:帧。





数据链路层帧的结构,包括需要传输的数据、相应的控制信息、校验信息、帧之间的分隔标志等。 必须有相应的方法表明各个部分的信息。

流量控制

#### • 帧的构成方法:

- 字符计数法
- 含字节填充的分界符法
- 含位填充的分界标志法
- 物理层编码违例法





· 数据链路层的帧形成后,可以通过相关手段 实现帧的定界(帧同步,字符同步)。

流量控制

- 帧同步方法:数据信号的识别,特定字符或 比特流的识别(分界符),外部信号状态的 识别等。
- · 还需要识别传输中产生的差错、帧丢失,收 发双方的协调等。

## 过渡页 Transition Page



- 01 数据链路层的基本概念
- 02 流量控制和差错控制
- 03 点对点信道的数据链路层协议
- 04 多路访问信道的数据链路层











停止-等待流量控制方式



滑动窗口流量控制方式



连续ARQ方式



选择ARQ方式



数据链路层基本概念





- 在网状拓扑的各个网络节点之间的通信,数 据分组(数据包)采用存储—转发方式传输。
- 由于通信的随机性,网络中某个节点有可能 同时收到来自多个方面大流量数据传送,同 时节点处理能力的差异,可能导致接收处理 和存储能力不足。
- 设置一定的缓冲区可以调节收发双方速率不 匹配的情况,但不能从根本上解决问题。







- 由于接收方缓冲能力有限,如果不及时采取 控制措施,可能会出现接收方来不及接收和 处理数据的情况,会造成数据丢失。
- 当接收方来不及缓存和处理数据时,就必须 采取相应的流量控制措施来限制发送方发送 数据的谏率。
- 注意: 物理层的通信双方数据信号收发速率 必须相同,而链路层的收发速率不匹配主要 指数据处理能力方面。



数据链路层基本概念



点对点信道数据链路层协议



- Logical Link Control (LLC) 逻辑链路子 层
  - 负责流量控制(简单的流量控制)
    - 如缓冲和排队,防止乱序
  - 负责差错控制
  - 解析站(节点)地址





#### 3.2.1 流量控制的基本概念 >>


点对点信道数据链路层协议



#### 流量控制的目的:

数据链路层基本概念

现代数据通信传输,大多数采用了存储转发的分组 交换技术,由于通信的随机性和突发性,当接收方 的处理能力小于发送方的发送量时,必须采用流量 控制。





数据链路层基本概念

#### 3.2.1 流量控制的基本概念 >>

点对点信道数据链路层协议



- 在数据通信中,发送方将数据送入链路层发 送缓冲区,以一定数据速率发送,经过链路 传输到达接收方缓冲区,接收方链路层处理 后,将数据上交。
- 在通信过程中,要求发送方的发送数据速率 不能超过接收方接收和处理数据的速率。
- 理想情况下收发双方能够很好协调通信。




#### 流量控制

#### 3.2.1 流量控制的基本概念 >>



设主机A,B为数据链路层的高层用户完成数据收发, 物理层能够实现数据正确、可靠传送。





数据链路层基本概念

#### 3.2.1 流量控制的基本概念 >>

点对点信道数据链路层协议



### 完全理想化的数据传输不需要控制,其基 于两个假定:

假定1:链路是理想的传输信道,所传送的任何数 据既不会出差错也不会丢失。即数据能够按照发送 顺序正确到达接收方。

假定2:不管发送方以多快的速率发送数据。 方总是来得及收下,并及时上交主机。即接收方总 是处于接收准备好状态。



数据链路层基本概念

#### 3.2.1 流量控制的基本概念 >>

点对点信道数据链路层协议



- 实际应用中,上述的理想条件往往不能满足。
- 保留上述的第一个假定,即主机 A 向主机 B 传输数据的信道仍然是无差错的理想信道。 但不能保证接收端向主机交付数据的速率永 远不低于发送端发送数据的速率,则需要流 量控制,即控制发送的数据速率(传输层负 责)
- 由收方控制发方的数据流,是计算机网络中 流量控制的一个基本方法。

### 过渡页 Transition Page



#### 差错控制技术







#### 差错控制原理



### 差错控制的方式



#### 差错控制编码



• 所谓差错,就是在通信接收端收到的数据和 发送端发送的数据不一致的情况。

多路复用

- 由于数据通信系统传输特性的不理想和外部 干扰的存在,传输中出现差错是不可避免的。
- 差错控制的目的: 用来提高数据传输的可靠 件与传输效率



#### 3.6.1 差错控制原理 >>>



### •随机差错

• 原因: 信道热噪声

• 特点: 随机的、单个的

### •突发差错

脉冲噪声(如闪电) • 原因:

• 特点: 成片的、连续的

多路复用



#### 差错产生的原因

#### 3.6.1 差错控制原理



### •差错控制

- 发现差错
- 如何处理差错
  - 纠错
  - •重传

数据传输方式







在发送的数据码元序列中加入监督位,并 进行某种变换,使它们和原来相互独立的数 据码元之间具有某种约束关系。在接收端检 测接收的数据码元和监督码元的约束关系, 如果这种约束关系被破坏,则接收端就可以 发现传输中的错误, 甚至纠正错误。

多路复用



#### 3.6.1 差错控制原理 >>

差错控制技术



- 变换的方法不同,就构成了不同的编码,因而 产生不同的差错控制方法。
- 检错码可以发现传输错误,但不能自动纠正
- 纠错码可以自动纠正传输错误。
- 差错控制是以降低效率为代价的。

数据传输方式

数据传送





• 自动请求重发:接收端在收到的信码中检测出 错码时,即设法通知发送端重发。

多路复用

- 前向纠错:接收端不仅能在收到的信码中发现 有错码,而且能够纠正错码。
- •混合方式:对少量差错予以自动纠正,而超过 其纠正能力的差错则通过重发的方法加以纠正。
- 信息反馈:接收端将收到的信码原封不动地转 发回发送端,并与原发送信码相比较。



#### 3.6.3 差错控制编码 >>



- 在二进制编码中,设:
  - •消息长度 k 比特, 冗余信息 r 比特

多路复用

- •实际传输长度为 n 比特, n=k+r
- 则 2<sup>k</sup> < 2<sup>n</sup>
- 在 n 位二进制编码的 2<sup>n</sup> 种组合中,能表示 信息的 2k 种码组称为许用码组, 其余的称 为禁用码组。
- 在数据中出现禁用码组,则表示差错。

数据传送



#### 3.6.3 差错控制编码 >>



■ 码间距离 (d) : 两个码字的对应位取值

不同的个数。例:

10001001

1011<mark>0</mark>001

 
汉明距离(d<sub>0</sub>): 一个有效编码集中, 任意两个码字的码间距离的最小值。即一 组编码中的最小码距。



## 汉明距离与纠检错能力

## 3.6.3 差错控制编码



•如果要能检测 e 个差错,则编码集 的汉明距离至少为 e + 1;

- •如果要能纠正 t 个差错,则编码集 的 汉明距离至少为 2 t + 1;
- •如果要能检测 e 个差错,同时能纠 正 t 个差错(e > t) ,则编码集 的汉明距离至少为 e + t + 1;

数据交换



数据通信基本概念

南立都電火管

## 3.6.3 差错控制编码 >>>



例1 数据	编码		
0	0	00	000
1	1	11	111
汉明距离	d=1	d=2	d=3
例2 000000 000111 111000 111111		10111	恢复000111

多路复用

## 3.6.3 差错控制编码 >>

差错控制技术



## • 检错码

- •恒比码
- 正反码
- 奇偶校验码

数据传输方式

- ·循环冗余码(CRC)
- •纠错码
  - 汉明码 (Hamming)

数据传输方式

## 循环冗余码

## 3.6.3 差错控制编码 >>>



·循环冗余码(CRC)是一种特殊的线性分组 码。

- 循环冗余码各码组中的码元循环左移(或右 移), 所形成的码组仍然是一个许用码组(全 零码组除外), 称为循环性。
- 循环冗余码具有较高的检错能力。



## 3.6.3 差错控制编码 >>



数据诵信接口特性

(n, k)循环码中,为了便于描述与计算,经常使 用 n-1 次 码多项式来表示码字,码字A =  $[a_{n-1}]$  $a_{n-2}$  , ...  $a_1$  ,  $a_0$ ], 它对应的码多项式为:

$$A(x) = a_{n-1}x^{n-1} + a_{n-2}x^{n-2} + \dots + a_2x^2 + a_1x + a_0$$

例如  $A_4=0111001$ , 对应的码多项式为:

$$A_4(x) = 0 \cdot x^6 + 1 \cdot x^5 + 1 \cdot x^4 + 1 \cdot x^3 + 0 \cdot x^2 + 0 \cdot x + 1$$
$$= x^5 + x^4 + x^3 + 1$$

多路复用



#### 循环冗余码

## 3.6.3 差错控制编码 🔌



## 生成多项式g(x)

$$n=k+r$$

在(n, k)循环码中,存在性一的最高幂次 为(n-k), 最多 k-1 个连续的 0 项,且常数项 必须为1的码多项式g(x)应此码多项式的幂次 最低(0元除外);其它所有的码多项式都 能被g(x)整除;并且g(x)是 xn+1的一个因式。 g(x)称为该编码集的生成多项式。



## 3.6.3 差错控制编码

差错控制技术



## 标准的生成多项式g(x)

**CRC-16** 

$$g(x) = x^{16} + x^{15} + x^2 + 1$$

CRC-CCITT

$$g(x) = x^{16} + x^{12} + x^5 + 1$$

CRC-32

$$g(x) = x^{32} + x^{26} + x^{23} + x^{22} + x^{16} + x^{12} + x^{11} + x^{10}$$
$$+ x^{8} + x^{7} + x^{5} + x^{4} + x^{2} + x + 1$$





## 3.6.3 差错控制编码 >>>



数据诵信接口特性

## 循环冗余码CRC的编码步骤(发送端)

- 1) 求M(x)所对应的码字,可先求M(x), 并乘 以x r(在最后添加r个0);
- 2) 然后被G(x)除,求其余式;
- 3)减去(或加)余数(模2运算),得到x <sup>r</sup> M(x)

模2运算(异或运算)不借位,无论加减





## 循环冗余码CRC的检错步骤

数据传送

数据传输方式

在接收端,校验的方法是用生成多项式G(x) 除接收下来的R(x),如能整除,则表明传输 无差错。

数据传输方式



## 循环冗余码

数据通信基本概念

## 3.6.3 差错控制编码 冰



[例2-9] 一个报文的比特序列为1101011011 通过数据链路传输,采用CRC进行差错检测, 如所用的生成多项式为 $g(x) = x^4 + x + 1$ ,试说 明:

- CRC码的产生过程及所产生的发送序列;
- 2) CRC码的检测过程 (有差错及无差错)

多路复用



## 循环冗余码

数据通信基本概念

## 3.6.3 差错控制编码 >>



解: 生成多项式为 $g(x) = x^4 + x + 1$ , 则其编码为10011, r=4。 因为r=4, 所以CRC校验码是4位的。 对于报文1101011011,将其左移4位, 即在报文末尾加4个"0",这等于报文乘以24, 然后被生成多项式模2除。

数据传输方式




数据通信基本概念

南立都室大学

## 3.6.3 差错控制编码







生成发送序列

$$+ \frac{11010110110000}{11010110111110}$$

(a) 编码



无差错



有差错

(b) 译码



## 3.6.3 差错控制编码 >>>



• 在数据后面添加上的冗余码称为帧检验序列 FCS (Frame Check Sequence).

- 循环冗余检验 CRC 和帧检验序列 FCS并不 等同。
  - CRC 是一种常用的检错方法,而 FCS 是 添加在数据后面的冗余码。
  - FCS 可以用 CRC 这种方法得出,但 CRC 并非用来获得 FCS 的惟一方法。



数据通信基本概念

## 3.6.3 差错控制编码



- 得出的余数 R 不为 0, 就表示检测到差错。 但这种检测方法并不能确定究竟是哪一个或 哪几个比特出现了差错。
- 一旦检测出差错,就丢弃这个出现差错的帧。
- 只要经过严格的挑选,并使用位数足够多的 除数 P, 那么出现检测不到的差错的概率就 很小很小。



## 3.6.3 差错控制编码



• 仅用循环冗余检验 CRC 差错检测技术只能 做到无差错接受(accept)。

- "无差错接受"是指: "凡是接受的帧(即不包括丢弃的帧),我们都能以非常接近于1的概率认为这些帧在传输过程中没有产生差错"。
- 要做到"可靠传输"(即发送什么就收到什么)就必须再加上确认和重传机制。

# Inank You

Have A Nice Day

#### 南京邮电大学通信与信息工程学院

"计算机通信与网络" 国家精品课程组