

# Analisi dei Requisiti

#### Informazioni sul documento

Nome Documento Analisi dei Requisiti

Versione 1.0 Stato Formale Uso Esterno

Data Creazione2 marzo 2015Data Ultima Modifica2 marzo 2015

 $\begin{array}{c} {\bf Redazione} \\ {\bf Approvazione} \end{array}$ 

Verifica

Lista distribuzione

Prof. Tullio Vardanega Prof. Riccardo Cardin Proponente Zucchetti S.p.a.



# Sommario

Il presente documento riporta l'Analisi dei Requisiti effettuata per il capitolato Premi.



# Registro delle modifiche

Versione Autore	Data	Descrizione
1.0		Prima stesura del documento.

Tabella 1: Versionamento del documento



# Storico

# $\operatorname{pre-RR}$

Versione 1.0	Nominativo
Redazione	
Verifica	
Approvazione	

Tabella 2: Storico ruoli pre-RR



# Indice

T	Casi	d'uso	9
	1.1	UC 1 - Caso generale	9
	1.2	UC 1.2 - Creazione presentazione	11
	1.3	UC 1.2.1 - Creazione presentazione vuota	11
	1.4	UC 1.2.1.1 - Navigazione FileSystem presentazioni sul server	12
	1.5	UC 1.2.1.2 - Selezione cartella	12
	1.6	UC 1.2.1.3 - Conferma e creazione presentazione vuota	12
	1.7	UC 1.3 - Modifica presentazione	13
	1.8		14
	1.9	UC 1.3.1.1 - Inserimento nuovo frame	15
	1.10	UC 1.3.1.1.1 - Selezione frame	15
	1.11	UC 1.3.1.1.2 - Spostamento frame nel piano della presentazione	15
	1.12	UC 1.3.1.2 - Spostamento frame	16
	1.13	UC 1.3.1.3 - Modifica desktop di un frame	16
			17
	1.15	UC 1.3.1.3.2 - Inserimento di un elemento immagine	17
	1.16	UC 1.3.1.3.3 - Inserimento di un elemento video	17
	1.17	UC 1.3.1.3.4 - Modifica di un elemento testo	18
			18
			18
			18
	1.21	UC 1.3.1.3.8 - Eliminazione di un elemento	19
	1.22	UC 1.3.1.3.9 - Inserimento di un elemento scelta	19
	1.23	UC 1.3.1.3.10 - Modifica di un elemento scelta	19
	1.24	UC 1.3.1.3.11 - Modifica della dimensione del frame	19
	1.25	UC 1.3.1.3.12 - Modifica della forma di un frame	20
	1.26	UC 1.3.1.3.13 - Modifica dello spessore del bordo del frame	20
	1.27	UC 1.3.1.3.14 - Modifica del colore del bordo del frame	20
	1.28	UC 1.3.1.3.15 - Modifica dello sfondo del frame	20
	1.29	UC 1.3.1.4 - Eliminazione frame	21
	1.30	UC 1.3.1.5 - Impostazione sfondo $\dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots$	21
	1.31	UC 1.3.1.5.1 - Inserimento sfondo	22
	1.32	UC 1.3.1.5.1.1 - Selezione immagine sfondo	22
	1.33	UC 1.3.1.5.1.2 - Selezione colore sfondo	23
	1.34	UC 1.3.1.5.1.3.1 - Definizione area sfondo	23
	1.35	UC 1.3.1.5.1.4 - Conferma sfondo	23
	1.36	UC 1.3.1.5.2 - Spostamento sfondo	23
	1.37	UC 1.3.1.5.3 - Ridimensionamento sfondo	24
	1.38	UC 1.3.1.6 - Definizione percorsi di visualizzazione	24
	1.39	UC 1.3.1.6.1 - Imposta frame iniziale $\ \ldots \ \ldots \ \ldots \ \ldots \ \ldots \ \ldots$	25
			25
	1.41	UC 1.3.1.6.3 - Togli frame dal percorso	25
	1.42	UC 1.3.1.6.4 - Elimina transizione	26



	UC 1.3.1.6.5 - Definisci scelta	26
	UC 1.3.1.7 - Gestione bookmark	
1.45	UC 1.3.1.7.1 - Inserimento bookmark	27
	UC 1.3.1.7.2 - Eliminazione bookmark	27
1.47	UC 1.3.1.8 - Definizione effetti di transizione	27
1.48	UC 1.3.1.8.1 - Selezione transizione	28
1.49	UC 1.3.1. 8.2 - Selezione effetto	28
	UC 1.3.1.8.3 - Conferma effetto	28
1.51	UC 1.3.1.8.4 - Imposta velocità transizione	29
	UC 1.3.1.9 - Definizione tempo di permanenza	29
	UC 1.3.1.10 - Salvataggio modifiche in locale	29
	UC 1.3.2 - Modifica presentazione da mobile	30
	UC 1.3.2.1 - Modifica mobile di un frame	31
1.56	UC 1.3.2.1.1 - Inserimento di un elemento testo	31
	UC 1.3.2.1.2 - Modifica di un elemento testo	32
	UC 1.3.2.2 - Gestione mobile dei bookmark	32
	UC 1.3.2.2.1 - Inserimento di un nuovo bookmark	33
	UC 1.3.2.2.2 - Rimozione di un bookmark	33
	UC 1.6 - Creazione di un'Infografica	34
	UC 1.6.1 - Selezione della modalità infografica	35
	UC 1.6.2 - Selezione della presentazione	36
	UC 1.6.3 - Selezione di un template	37
	UC 1.6.4 - Selezione di un oggetto dell'infografica	38
	UC 1.6.5 - Modifica di un oggetto dell'infografica	39
	UC 1.6.5.2 - Modifica di elemento testuale	40
	UC 1.6.6 - Rimozione dello sfondo	41
	UC 1.6.7 - Inserimento di uno sfondo	42
	UC 1.6.8 - Inserimento di un elemento grafico	43
	UC 1.6.9 - Inserimento di un elemento testuale	44
	UC 1.6.10 - Inserimento di una slide	44
	UC 1.7 - Gestione archivio utente sul server	46
	UC 1.7.1 - Inserimento immagini	47
	UC 1.7.1.1 - Selezione immagini	48
	UC 1.7.1.1.1 - Navigazione FileSystem locale	48
	UC 1.7.1.1.2 - Selezione immagini locali	48
	UC 1.7.1.1.3 - Conferma selezione	49
	UC 1.7.1.2 - Navigazione nel FileSystem delle immagini	49
	UC 1.7.1.2.1 - Navigazione cartelle FileSystem immagini	50
	UC 1.7.1.2.2 - Selezione cartella di destinazione	50
	UC 1.7.1.2.3 - Conferma scelta cartella	50
	UC 1.7.1.3 - Conferma e caricamento	50
	UC 1.7.2 - Cancellazione immagini	51
	UC 1.7.2.1 - Navigazione FileSystem immagini	51
	UC 1.7.2.2 - Selezione cartella	52
	UC 1.7.2.3 - Selezione immagini	52
	UC 1.7.2.4 - Conferma selezione ed eliminazione	52
		_



1.89 UC 1.7.3 - Spostamento immagini nel FileSystem delle immagini 52	2
1.90 UC 1.7.3.1 - Navigazione nel FileSystem immagini	3
1.91 UC 1.7.3.2 - Selezione Cartella di lavoro	3
1.92 UC 1.7.3.3 - Selezione immagini	3
1.93 UC 1.7.3.4 - Selezione Cartella di destinazione	4
1.94 UC 1.7.3.5 - Conferma selezione e spostamento	4
1.95 UC 1.7.4 - Spostamento presentazioni	
1.96 UC 1.7.4.1 - Navigazione nel FileSystem delle presentazioni	
1.97 UC 1.7.4.2 - Selezione cartella di lavoro	
1.98 UC 1.7.4.3 - Selezione presentazioni da spostare	
1.99 UC 1.7.4.4 - Selezione cartella di destinazione	
1.100UC 1.7.4.5 - Conferma selezione e spostamento	
1.101UC 1.7.5 - Eliminazione presentazioni	
1.102UC 1.7.5.1 - Navigazione nel FileSystem delle presentazioni	
1.103UC 1.7.5.2 - Selezione cartella di lavoro	
1.104UC 1.7.5.3 - Selezione presentazioni da eliminare	
1.105UC 1.7.5.4 - Conferma selezione ed eliminazione	
1.106UC 1.8 - Registrazione Account	
1.107UC1.8.1 - Inserimento username per la registrazione	
1.108UC1.8.2 - Inserimento password per la registrazione	
1.109UC1.8.3 - Reinserimento password per la registrazione	
1.110UC1.8.4 - Registrazione	
1.111UC 1.9 - Gestione template infografiche	
1.112UC 1.9.1 - Scelta tipologia del template	
1.113UC 1.9.2 - Caricamento di un template	
1.114UC 1.9.2.1 - Navigazione nel file system	
1.115UC 1.9.2.2 - Selezione file	
1.116UC 1.9.4 - Caricamento di un elemento	
1.117UC 1.9.4.1 - Navigazione nel file system	
1.118UC 1.9.4.2 - Selezione file	
1.119UC 1.9.5 - Eliminazione di un template	
1.120UC 1.9.6 - Modifica di template	
1.121UC 1.9.6.1 - Selezione blocco template	
1.122UC 1.9.6.2 - Inserimento di un nuovo elemento nel template	
1.123UC 1.9.6.3 - Modifica dimensione degli oggetti presenti nel template 6'	
1.124UC 1.9.6.4 - Modifica colore sfondo template	
1.125UC 1.9.6.5 - Modifica testo template	
1.126UC 1.9.6.5.1 - Modifica dimensione testo	
1.127UC 1.9.6.5.2 - Modifica colore del testo	
1.128UC 1.9.6.5.3 - Modifica font del testo	
1.129UC 1.9.6.6 - Eliminazione oggetti del template	
1.130UC 1.9.6.7 - Annulla/Ripristina	
1.131UC 1.9.6.7.1 - Annullamento comando	
1.132UC 1.9.6.7.2 - Ripristino del comando annullato	
1.133UC 1.9.6.7.3 - Ripristino del template eliminato	
1.134UC 1.10 - Login account utente	
1.10100 1.10 Dogin account atomic	1



1.135UC1.10.1 - Inserimento username	71
1.136UC1.10.2 - Inserimento password	72
1.137UC1.10.3 - Autenticazione	72
1.138UC 1.11 - Gestione profilo	73
1.139UC 1.11.1 - Modifica password	73
$1.140 \mathrm{UC}\ 1.11.2$ - Conferma modifica password	73
1.141UC1.12 - Download infografica	74
1.142UC 1.12.1 - Navigazione nel FS infografiche	74
1.143UC 1.12.2 - Selezione infografica	75
1.144UC 1.12.3 - Navigazione FS utente	75
1.145UC 1.12.4 - Conferma posizione e scaricamento	75
1.146UC1.13 - Logout	76
1.147UC 1.16 - Download Presentazioni	77
1.148UC 1.16.1 - Navigazione nel FS delle presentazioni	77
1.149UC 1.16.2 - Selezione presentazioni	78
1.150UC 1.16.3 - Navigazione FS utente	78
1.151UC 1.16.4 - Conferma posizione e scaricamento	78
1.152UC 1.18 - Esecuzione presentazione	79
1.153UC 1.18.1 - Esecuzione manuale	80
1.154UC 1.18.1.1 - Scorrimento in avanti e indietro dei frame	80
1.155UC 1.18.1.2 - Scelta all'interno del frame	81
1.156UC 1.18.1.3 - Salto al bookmark successivo	81
1.157UC 1.18.1.4 - Passaggio ad un livello superiore	81
1.158UC 1.18.1.18 - Possibilità di ingrandimento del contenuto	81
1.159UC 1.18.1.6 - Riproduzione media	82
1.160UC 1.18.1.6.1 - Avvio manuale della riproduzione di un media	
1.161UC 1.18.1.6.2 - Sospensione della riproduzione del media	
1.162UC 1.18.1.6.3 - Ripresa dell'esecuzione del media	
1.163UC 1.18.1.6.4 - Riproduzione del media da qualsiasi punto	
1.164UC 1.18.1.6.5 - Arresto della riproduzione in corso	83
1.165UC 1.18.2 - Esecuzione automatica	84
1.166UC 1.18.2.1 - Avvia presentazione	84
1.167UC 1.18.2.2 - Riprendi presentazione	85
1.168UC 1.18.2.3 - Arresta presentazione	85
1.169UC 1.18.2.4 - Sospendi presentazione	85
1.170UC 1.18.2.5 - Imposta tempo scorrimento frame	85
1.171UC 1.18.2.6 - Gestione media	85
1.172UC 1.18.2.6.1 - Avvio automatico riproduzione di un media	86
1.173UC 1.18.2.6.2 - Sospensione della riproduzione del media	86
1.174UC 1.18.2.6.3 - Ripresa dell'esecuzione del media	87
1.175UC 1.18.2.6.4 - Riproduzione del media da qualsiasi minuto	87
1.176UC 1.18.2.6.5 - Possibilità di saltare la riproduzione in corso	87
1.177UC 1.18.2.6.6 - Possibilità di ingrandimento di un video	87
1.178UC 1.18.3 - Passaggio alla presentazione automatica	87
1.179UC 1.18.4 - Passaggio alla presentazione manuale	88
1.180UC 1.14 - Esecuzione presentazione locale	89








# 1 Casi d'uso

# 1.1 UC 1 - Caso generale



Attori: utente desktop, utente mobile, amministratore di sistema

**Descrizione**: il sistema deve mettere l'utente in condizioni di raccogliere idee e materiale multimediale da essere usati in una presentazione, creare una presentazione, modificare una presentazione, creare infografiche a partire da una presentazione, salvare ciò che ha prodotto su di un server ed infine eseguire una presentazione creata con il sistema.

Precondizione: il sistema è avviato e pronto all'uso.

Postcondizione: è stato eseguito ciò che l'utente desiderava e che il sistema è in grado di




#### eseguire.

- 1. l'utente si registra creando un account utente (UC 1.8);
- 2. l'utente può gestire il suo account (UC 1.11);
- 3. l'utente raccoglie idee e materiale multimediale per la presentazione (UC 1.1);
- 4. l'utente può sincronizzare i contenuti di preparazione sul proprio spazio a disposizione sul server dopo aver effettuato il login con il suo account (UC 1.12);
- 5. l'utente desktop può creare una nuova presentazione (UC 1.2);
- 6. l'utente desktop può caricare o ottenere una presentazione sul proprio spazio a disposizione sul server dopo aver effettuato il login con il suo account (UC 1.7);
- 7. l'utente può creare una infografica della presentazione (UC 1.6);
- 8. l'utente può caricare l'infografica sul proprio spazio a disposizione sul server (UC 1.13);
- 9. l'utente può ottenere una presentazione dal server tramite il suo account (UC 1.7);
- 10. l'utente desktop può modificare la presentazione (UC 1.3);
- 11. l'utente mobile può modificare parzialmente la presentazione (UC 1.4);
- 12. l'utente può eseguire la presentazione (UC 1.18).



# 1.2 UC 1.2 - Creazione presentazione



Attori: utente autenticato.

Descrizione: l'utente crea una presentazione.


Precondizione: il sistema è attivo e funzionante; l'utente ha effettuato il login.

Postcondizione: l'utente ha creato una nuova presentazione.

Procedura principale:

1. creazione presentazione vuota (UC 1.2.1).

# 1.3 UC 1.2.1 - Creazione presentazione vuota



utente autenticato...

**Descrizione**: l'utente sceglie una cartella dove inserire la nuova presentazione e procede a crearla.

Precondizione: l'utente vuole creare una nuova presentazione.



**Postcondizione**: l'utente ha creato una presentazione vuota nella posizione desiderata. **Procedura principale**:

- 1. navigazione FileSystem presentazioni sul server (UC 1.2.1.1);
- 2. selezione cartella (UC 1.2.1.2);
- 3. conferma e creazione presentazione vuota (UC 1.2.1.3).

# 1.4 UC 1.2.1.1 - Navigazione FileSystem presentazioni sul server

Attori: utente autenticato.

**Descrizione**: L'utente naviga nelle proprie cartelle fino a scegliere quella in cui salvare la nuova presentazione; il sistema mostra il contenuto della directory corrente.

Precondizione: l'utente vuole creare una presentazione vuota.

Postcondizione: l'utente si trova nella cartella in cui desidera sia salvata la nuova presentazione.

### 1.5 UC 1.2.1.2 - Selezione cartella

Attori: utente autenticato.

**Descrizione**: l'utente conferma che la directory corrente è quella in cui scrivere la nuova presentazione.

Precondizione: l'utente si trova nella directory in cui eseguire il salvataggio del file.

Postcondizione: l'utente ha confermato la scelta fatta.

Procedura principale:

1. l'utente desidera cambiare cartella.

# 1.6 UC 1.2.1.3 - Conferma e creazione presentazione vuota

Attori: utente autenticato.


**Descrizione**: il sistema crea una presentazione vuota nella posizione selezionata precedentemente dall'utente.

Precondizione: l'utente ha selezionato la cartella in cui salvare il file.

Postcondizione: viene creata una nuova presentazione nella posizione selezionata dall'utente.



# 1.7 UC 1.3 - Modifica presentazione



Attori: utente autenticato.

Descrizione: l'utente può modificare una presentazione.

Precondizione: il sistema è attivo e funzionante; l'utente ha effettuato il login. L'utente


desidera cambiare una presentazione presente nel sistema.

Postcondizione: l'utente ha effettuato le modifiche desiderate.

- 1. modifica da desktop (UC 1.3.1);
- 2. modifica da mobile (UC 1.3.2).



# 1.8 UC 1.3.1 - Modifica presentazione da desktop



Attori: utente desktop

**Descrizione**: l'utente ha la possibilità di modificare una presentazione.


Precondizione: è stata selezionata una presentazione in locale e aperta in modalità modifica. Postcondizione: l'utente ha modificato la presentazione selezionata e salvato le modifiche in locale.

- 1. l'utente può inserire un nuovo frame vuoto (UC 1.3.1.1);
- 2. l'utente può spostare i frame nel piano della presentazione (UC 1.3.1.2);
- 3. l'utente può modificare i frame inseriti (UC 1.3.1.3);
- 4. l'utente può eliminare i frame inseriti (UC 1.3.1.4);
- 5. l'utente può impostare uno sfondo (UC 1.3.1.5);
- 6. l'utente può definire i percorsi della presentazione (UC 1.3.1.6);
- 7. l'utente può inserire e cancellare bookmark (UC 1.3.1.7);
- 8. l'utente può impostare le opzioni di esecuzione della presentazione (UC 1.3.1.8);



- 9. l'utente può definire i tempi di permanenza (UC 1.3.1.9);
- 10. l'utente può salvare le modifiche in locale (UC 1.3.1.10).

#### 1.9 UC 1.3.1.1 - Inserimento nuovo frame



Attori: utente desktop

Descrizione: l'utente può inserire un nuovo frame nel piano della presentazione.

Precondizione: è stata selezionata una presentazione in locale e aperta in modalità modifica.

Postcondizione: l'utente ha inserito nel piano di modifica un nuovo frame.

Procedura principale:

- 1. l'utente seleziona un frame nel menu a lato del piano della presentazione;
- 2. l'utente sposta il frame all'interno del piano della presentazione;
- 3. l'utente rilascia il frame.

#### 1.10 UC 1.3.1.1.1 - Selezione frame

Attori: utente desktop

**Descrizione**: l'utente può selezionare uno dei frame definiti nel menu a lato del piano della presentazione.

Precondizione: è stata selezionata una presentazione in locale e aperta in modalità modifica.

Postcondizione: l'utente ha selezionato dal menu il frame desiderato.

Procedura principale:

- 1. l'utente seleziona l'icona nuovo frame nel menu a sinistra del piano della presentazione;
- 2. l'utente seleziona uno dei frame ora selezionabili nel menu a sinistra del piano della presentazione.

### 1.11 UC 1.3.1.1.2 - Spostamento frame nel piano della presentazione

Attori: utente desktop

Descrizione: l'utente può spostare un nuovo frame nel piano della presentazione.

Precondizione: l'utente ha aperto una presentazione in modalità modifica ed ha selezionato



un frame da inserire nel menu a sinistra del piano della presentazione.

Postcondizione: l'utente ha inserito nel piano di modifica un nuovo frame.

### Procedura principale:

- 1. l'utente sposta il frame nel piano della presentazione;
- 2. l'utente rilascia la selezione sul frame.

# 1.12 UC 1.3.1.2 - Spostamento frame

Attori: utente desktop

Descrizione: l'utente può spostare un frame nel piano della presentazione. Precondizione: l'utente ha aperto una presentazione in modalità modifica. Postcondizione: l'utente ha spostato un frame nel piano della presentazione.

Procedura principale:

- 1. l'utente seleziona un frame nel piano della presentazione;
- 2. l'utente sposta il frame nel piano della presentazione;
- 3. l'utente rilascia il frame selezionato.

# 1.13 UC 1.3.1.3 - Modifica desktop di un frame

Attori: utente desktop

Descrizione: l'utente desktop ha scelto l'opzione di modifica di un frame. L'utente desktop può scegliere di inserire o modificare un elemento (che può essere del testo, un'immagine, o un video), di spostare un elemento, di eliminare un elemento, di inserire o eliminare una scelta. Inoltre può modificare la dimensione e la forma del frame, lo spessore e il colore del bordo, e modificare lo sfondo.

**Precondizione**: l'utente desktop intende modificare un frame.

Postcondizione: nella presentazione è presente un frame modificato.

- 1. inserimento di un elemento testo (UC 1.3.1.3.1);
- 2. inserimento di un elemento immagine (UC 1.3.1.3.2);
- 3. inserimento di un elemento video (UC 1.3.1.3.3);
- 4. modifica di un elemento testo (UC 1.3.1.3.4);
- 5. modifica di un elemento immagine (UC 1.3.1.3.5);
- 6. modifica di un elemento video (UC 1.3.1.3.6);
- 7. spostamento di un elemento (UC 1.3.1.3.7);
- 8. eliminazione di un elemento (UC 1.3.1.3.8);
- 9. inserimento di un elemento scelta (UC 1.3.1.3.9);



- 10. modifica di un elemento scelta (UC 1.3.1.3.10);
- 11. modifica della dimensione del frame (UC 1.3.1.3.11);
- 12. modifica della forma del frame (UC 1.3.1.3.12);
- 13. modifica dello spessore del bordo del frame (UC 1.3.1.3.13);
- 14. modifica del colore del bordo del frame (UC 1.3.1.3.14);
- 15. modifica dello sfondo del frame (UC 1.3.1.3.15);

### 1.14 UC 1.3.1.3.1 - Inserimento di un elemento testo

Attori: utente desktop

Descrizione: l'utente desktop inserisce un elemento di tipo testo all'interno del frame.

Precondizione: l'utente desktop desidera inserire un nuovo elemento testo.

Postcondizione: nel frame è presente un nuovo elemento testo..

Procedura principale:

- 1. l'utente desktop seleziona l'opzione di inserimento testo;
- 2. l'utente desktop inserisce il testo desiderato.

# 1.15 UC 1.3.1.3.2 - Inserimento di un elemento immagine

Attori: utente desktop

Descrizione: l'utente desktop inserisce un elemento di tipo immagine all'interno del frame.

**Precondizione**: l'utente desktop desidera inserire un elemento immagine.

Postcondizione: nel frame è presente un nuovo elemento immagine.

Procedura principale:

- 1. l'utente desktop seleziona l'opzione di inserimento immagine;
- 2. l'utente desktop inserisce l'immagine desiderata.

#### 1.16 UC 1.3.1.3.3 - Inserimento di un elemento video

Attori: utente desktop

Descrizione: l'utente desktop inserisce un elemento di tipo video all'interno del frame.

Precondizione: l'utente desktop desidera inserire un elemento video.

Postcondizione: nel frame è presente un nuovo elemento video.

- 1. l'utente desktop seleziona l'opzione di inserimento video;
- 2. l'utente desktop inserisce il video desiderato.



#### 1.17 UC 1.3.1.3.4 - Modifica di un elemento testo

Attori: utente desktop

Descrizione: l'utente desktop modifica un elemento testo presente all'interno del frame.

Precondizione: l'utente desktop desidera modificare un elemento testo. Postcondizione: nel frame è presente un elemento testo modificato.

Procedura principale:

1. l'utente desktop seleziona un elemento testo;

2. l'utente desktop modifica il testo selezionato.

# 1.18 UC 1.3.1.3.5 - Modifica di un elemento immagine

Attori: utente desktop

Descrizione: l'utente desktop modifica la dimensione di un elemento immagine presente al-

l'interno del frame.

Precondizione: l'utente desktop desidera modificare la dimensione di un elemento immagine. Postcondizione: nel frame è presente un elemento immagine con una dimensione modificata. Procedura principale:

1. l'utente desktop seleziona un elemento immagine;

2. l'utente desktop modifica la dimensione dell'elemento immagine.

### 1.19 UC 1.3.1.3.6 - Modifica di un elemento video

Attori: utente desktop

Descrizione: l'utente desktop modifica la dimensione di un elemento video presente all'interno

del frame.

**Precondizione**: l'utente desktop desidera modificare la dimensione di un elemento video. **Postcondizione**: nel frame è presente un elemento video con una dimensione modificata.

Procedura principale:

1. l'utente desktop seleziona un elemento video;

2. l'utente desktop modifica la dimensione dell'elemento video.

# 1.20 UC 1.3.1.3.7 - Spostamento di un elemento

Attori: utente desktop

Descrizione: l'utente desktop sposta un elemento qualsiasi all'interno del frame.

Precondizione: l'utente desktop desidera spostare un elemento. Postcondizione: nel frame è presente un elemento spostato.

Procedura principale:

1. l'utente desktop seleziona un elemento e lo trascina all'interno del frame.



#### 1.21 UC 1.3.1.3.8 - Eliminazione di un elemento

Attori: utente desktop

Descrizione: l'utente desktop elimina un elemento qualsiasi all'interno del frame.

Precondizione: l'utente desktop desidera eliminare un elemento. Postcondizione: l'utente desktop ha eliminato un elemento.

Procedura principale:

1. l'utente desktop seleziona un elemento;

2. l'utente desktop elimina l'elemento selezionato.

### 1.22 UC 1.3.1.3.9 - Inserimento di un elemento scelta

Attori: utente desktop

Descrizione: l'utente desktop inserisce all'interno di un frame un elemento scelta verso un

altro frame non appartenente allo stesso percorso del frame. **Precondizione**: l'utente desktop desidera inserire una scelta.

Postcondizione: l'utente desktop ha inserito una nuova scelta.

Procedura principale:

1. l'utente desktop seleziona l'opzione di inserimento scelta;

- 2. l'utente desktop seleziona un altro frame;
- 3. l'utente desktop assegna il nome all'elemento scelta.

#### 1.23 UC 1.3.1.3.10 - Modifica di un elemento scelta

Attori: utente desktop

Descrizione: l'utente desktop modifica il testo assegnato ad un elemento scelta presente al-

l'interno del frame.

Precondizione: l'utente desktop desidera modificare il nome assegnato ad una scelta all'in-

terno del frame.

Postcondizione: l'utente desktop ha modificato il nome di un elemento scelta.

Procedura principale:

- 1. l'utente desktop seleziona un elemento scelta;
- 2. l'utente desktop modifica il testo del nome assegnato all'elemento scelta.

#### 1.24 UC 1.3.1.3.11 - Modifica della dimensione del frame

Attori: utente desktop

Descrizione: l'utente desktop modifica la dimensione del frame.

**Precondizione**: l'utente desktop desidera modificare la dimensione del frame. **Postcondizione**: la presentazione contiene un frame con una nuova dimensione.

- 1. l'utente desktop seleziona l'opzione per la modifica della dimensione del frame;
- 2. l'utente desktop ridimensiona il frame.



#### 1.25 UC 1.3.1.3.12 - Modifica della forma di un frame

Attori: utente desktop

Descrizione: l'utente desktop modifica la forma del frame.

Precondizione: l'utente desktop desidera modificare la forma del frame. Postcondizione: la presentazione contiene un frame con una nuova forma.

Procedura principale:

- 1. l'utente desktop seleziona l'opzione per la modifica della forma del frame;
- 2. l'utente desktop seleziona la nuova forma del frame.

# 1.26 UC 1.3.1.3.13 - Modifica dello spessore del bordo del frame

Attori: utente desktop

Descrizione: l'utente desktop modifica lo spessore del bordo del frame.

**Precondizione**: l'utente desktop desidera modificare lo spessore del bordo del frame. **Postcondizione**: la presentazione contiene un frame con un bordo con un nuovo spessore.

Procedura principale:

- 1. l'utente desktop seleziona l'opzione per la modifica dello spessore del bordo del frame;
- 2. l'utente desktop ridimensiona lo spessore del bordo del frame.

### 1.27 UC 1.3.1.3.14 - Modifica del colore del bordo del frame

Attori: utente desktop

Descrizione: l'utente desktop modifica il colore del bordo del frame.

Precondizione: l'utente desktop desidera modificare il colore del bordo del frame. Postcondizione: la presentazione contiene un frame con un bordo con un nuovo colore.

Procedura principale:

- 1. l'utente desktop seleziona l'opzione per la modifica del colore del bordo del frame;
- 2. l'utente desktop seleziona il nuovo colore del bordo del frame.

#### 1.28 UC 1.3.1.3.15 - Modifica dello sfondo del frame

Attori: utente desktop

**Descrizione**: l'utente desktop modifica lo sfondo del frame.

**Precondizione**: l'utente desktop desidera modificare lo sfondo del frame. **Postcondizione**: la presentazione contiene un frame con un nuovo sfondo.

- 1. l'utente desktop seleziona l'opzione per la modifica dello sfondo del frame;
- 2. l'utente desktop può selezionare un nuovo colore di sfondo del frame;
- 3. l'utente desktop può selezionare una nuova immagine di sfondo del frame.



#### 1.29 UC 1.3.1.4 - Eliminazione frame

Attori: utente desktop

Descrizione: l'utente può eliminare un frame dal piano della presentazione. Precondizione: l'utente ha aperto una presentazione in modalità modifica. Postcondizione: l'utente ha eliminato un frame dal piano della presentazione.


Procedura principale:

- 1. l'utente seleziona un frame nel piano della presentazione;
- 2. l'utente seleziona l'icona cancella frame;
- 3. l'utente conferma la cancellazione del frame.

#### Scenari alternativi:

• l'utente non conferma l'azione di cancellazione e si ritorna alla precondizione.

# 1.30 UC 1.3.1.5 - Impostazione sfondo



Attori: utente desktop

**Descrizione**: l'utente può impostare un'immagine o un colore di sfondo alla presentazione.

Precondizione: l'utente ha aperto una presentazione in modalità modifica.

Postcondizione: l'utente ha impostato una sfondo sul piano della presentazione.

Procedura principale:


- 1. l'utente inserisce un'immagine o un colore di sfondo in un'area definita;
- 2. l'utente può spostare l'area di sfondo sul piano della presentazione;
- 3. l'utente può ridimensionare l'area di sfondo sul piano della presentazione;
- 4. l'utente conferma l'inserimento dello sfondo.

#### Scenari alternativi:

• l'utente non conferma l'inserimento dello sfondo e si ritorna alla precondizione.



### 1.31 UC 1.3.1.5.1 - Inserimento sfondo



Attori: utente desktop

**Descrizione**: l'utente può inserire una immagine o un colore di sfondo nel piano della presentazione.

**Precondizione**: l'utente ha aperto una presentazione in modalità modifica. **Postcondizione**: l'utente ha inserito uno sfondo nel piano della presentazione.

Procedura principale:

- 1. l'utente può selezionare un'immagine da usare come sfondo;
- 2. l'utente può selezionare un colore da usare come sfondo;
- 3. l'utente definisce un'area nel piano della presentazione per ospitare lo sfondo;
- 4. l'utente conferma l'inserimento dello sfondo.

#### Scenari alternativi:

• l'utente annulla l'inserimento di un nuovo sfondo.

# 1.32 UC 1.3.1.5.1.1 - Selezione immagine sfondo

Attori: utente desktop

Descrizione: l'utente può selezionare un'immagine per lo sfondo.

Precondizione: l'utente ha aperto una presentazione in modalità modifica ed ha selezionato

imposta sfondo.

**Postcondizione**: l'utente ha selezionato un'immagine per lo sfondo.

Procedura principale:

1. l'utente scorre i file immagine nelle cartelle locali dell'applicazione;



- 2. l'utente seleziona un'immagine;
- 3. l'utente conferma la selezione.

#### 1.33 UC 1.3.1.5.1.2 - Selezione colore sfondo

Attori: utente desktop

Descrizione: l'utente può selezionare un colore per lo sfondo.

Precondizione: l'utente ha aperto una presentazione in modalità modifica ed ha selezionato

imposta sfondo.

Postcondizione: l'utente ha selezionato un colore per lo sfondo.

Procedura principale:

1. l'utente scorre i colori definiti;

- 2. l'utente seleziona un colore;
- 3. l'utente conferma la selezione.

#### 1.34 UC 1.3.1.5.1.3.1 - Definizione area sfondo

Attori: utente desktop

Descrizione: l'utente può definire un'area per lo sfondo.

Precondizione: l'utente ha aperto una presentazione in modalità modifica ed ha selezionato

un'immagine o un colore per lo sfondo.

Postcondizione: l'utente ha definito un'area per lo sfondo.

Procedura principale:

- 1. l'utente selezionaun'area nel piano di presentazione;
- 2. l'utente conferma la definizione dell'area .

## 1.35 UC 1.3.1.5.1.4 - Conferma sfondo

Attori: utente desktop

Descrizione: l'utente deve confermare l'inserimento di uno sfondo.

Precondizione: l'utente ha selezionato un colore o un'immagine per lo sfondo e ne ha definito

l'area.

Postcondizione: l'utente ha inserito uno sfondo.

Procedura principale:

1. l'utente conferma l'inserimento dello sfondo.

# 1.36 UC 1.3.1.5.2 - Spostamento sfondo

Attori: utente desktop

Descrizione: l'utente può spostare l'area di sfondo nel piano della presentazione.

Precondizione: l'utente ha aperto una presentazione in modalità modifica in cui è presente

un'area di sfondo.



**Postcondizione**: l'utente ha spostato uno sfondo nel piano della presentazione. **Procedura principale**:

1. l'utente seleziona l'area di sfondo;

2. l'utente sposta sul piano della presentazione l'area di sfondo.

### 1.37 UC 1.3.1.5.3 - Ridimensionamento sfondo

Attori: utente desktop

Descrizione: l'utente può ridimensionare l'area di sfondo nel piano della presentazione.

Precondizione: l'utente ha aperto una presentazione in modalità modifica in cui è presente

un'area di sfondo.

Postcondizione: l'utente ha ridimensionato uno sfondo nel piano della presentazione.

Procedura principale:


1. l'utente seleziona l'area dello sfondo;

2. l'utente seleziona l'icona 'ridimensianamento';

3. l'utente ridefinisce l'area dello sfondo

4. l'utente conferma la nuova area.

# 1.38 UC 1.3.1.6 - Definizione percorsi di visualizzazione



Attori: utente desktop

Descrizione: l'utente può definire la sequenza delle slide visualizzate di una presentazione.

Precondizione: l'utente ha aperto una presentazione in modalità modifica.

Postcondizione: l'utente ha definito la sequenza delle slide visualizzate in fase di esecuzione

della presentazione aperta.



- 1. l'utente passa alla modalità modifica percorsi di visualizzazione;
- 2. l'utente imposta un frame come primo elemento visualizzato di una presentazione;
- 3. l'utente può definire nuove transizioni tra frame;
- 4. l'utente può definire delle scelte che portano a frame sceglibili;
- 5. l'utente può escludere un frame parte di un percorso;
- 6. l'utente può eliminare una transizione.

# 1.39 UC 1.3.1.6.1 - Imposta frame iniziale

Attori: utente desktop

Descrizione: l'utente può impostare il primo frame visualizzato in fase di esecuzione di una

presentazione.

Precondizione: l'utente ha selezionato la modalità modifica percorsi di visualizzazione.

Postcondizione: l'utente ha impostato il primo frame visualizzato in fase di esecuzione della

presentazione aperta.

# Procedura principale:

1. l'utente seleziona un frame sul piano della presentazione (glossario);

2. l'utente seleziona l'icona inizio a lato del frame.

#### 1.40 UC 1.3.1.6.2 - Nuova transizione

Attori: utente desktop

**Descrizione**: l'utente può definire una nuova transizione tra due frame.

Precondizione: l'utente ha selezionato la modalità modifica percorsi visualizzazione.

Postcondizione: l'utente ha definito una transizione tra due frame.

Procedura principale:

- 1. l'utente seleziona una frame nel piano della presentazione;
- 2. l'utente seleziona l'icona aggiungi transizione;
- 3. l'utente seleziona il frame destinazione.

# 1.41 UC 1.3.1.6.3 - Togli frame dal percorso

Attori: utente desktop

Descrizione: l'utente può togliere la visualizzazione di un frame dal percorso.

Precondizione: l'utente ha selezionato la modalità modifica percorsi visualizzazione.

Postcondizione: l'utente ha definito una transizione tra due frame.

Procedura principale:

1. l'utente seleziona un frame nel piano della presentazione;



- 2. l'utente seleziona l'azione togli slide a lato del numero indicante la visualizzazione associata al frame selezionato;
- 3. l'utente conferma l'eliminazione della slide.

#### 1.42 UC 1.3.1.6.4 - Elimina transizione

Attori: utente desktop

**Descrizione**: l'utente può eliminare una transizione tra due frame del piano di presentazione. **Precondizione**: l'utente ha selezionato la modalità modifica percorsi visualizzazione, la presentazione aperta contiene almeno una transizione.

Postcondizione: l'utente ha eliminato una transizione tra due frame.

Procedura principale:

1. l'utente seleziona una transizione nel piano della presentazione;

2. l'utente seleziona l'azione cancella transizione.

### 1.43 UC 1.3.1.6.5 - Definisci scelta

Attori: utente desktop

Descrizione: l'utente può definire una scelta di transizione (glossario).


Precondizione: l'utente ha selezionato la modalità modifica percorsi visualizzazione.

**Postcondizione**: l'utente ha definito una scelta di transizione.

Procedura principale:

- 1. l'utente seleziona un frame nel piano della presentazione;
- 2. l'utente seleziona l'azione nuova scelta;
- 3. l'utente seleziona il frame destinazione;
- 4. l'utente imposta un nome alla scelta.

#### 1.44 UC 1.3.1.7 - Gestione bookmark





Attori: utente desktop

**Descrizione**: l'utente può inserire e cancellare bookmark alle slide.

**Precondizione**: l'utente ha aperto una presentazione in modalità modifica. **Postcondizione**: l'utente ha inserito o eliminato i bookmark alle slide.

Procedura principale:

1. l'utente può inserire un nuovo bookmark ad una slide;

2. l'utente può eliminare un bookmark da una slide.

#### 1.45 UC 1.3.1.7.1 - Inserimento bookmark

Attori: utente desktop

Descrizione: l'utente può inserire bookmark alle slide.

Precondizione: l'utente ha aperto una presentazione in modalità modifica.

Postcondizione: l'utente ha inserito un bookmark ad una slide.

Procedura principale:

1. l'utente seleziona un frame associato alla slide a cui inserire il bookmark;

2. l'utente selezione l'icona inserisci bookmark a lato del numero della slide corrispondente.

### 1.46 UC 1.3.1.7.2 - Eliminazione bookmark

Attori: utente desktop


Descrizione: l'utente può cancellare bookmark alle slide.

Precondizione: l'utente ha eliminato un bookmark da una slide. Postcondizione: l'utente ha eliminato un bookmark da una slide.

Procedura principale:

- 1. l'utente seleziona il frame associato alla slide da cui eliminare il bookmark;
- 2. l'utente seleziona l'icona elimina bookmark a lato del frame e del numero della slide a cui è associato il bookmark da eliminare.

#### 1.47 UC 1.3.1.8 - Definizione effetti di transizione





Attori: utente desktop

Descrizione: l'utente può definire gli effetti di transizione tra una slide e la successiva.

Precondizione: l'utente ha aperto una presentazione in modalità modifica e ha selezionato

effetti transazioni.

Postcondizione: l'utente ha modificato l'effetto di transizione per le transizioni desiderate.

Procedura principale:

- 1. l'utente seleziona la transizione a cui modificare l'effetto di transizione;
- 2. l'utente seleziona l'icona effetto transizione;
- 3. l'utente seleziona un effetto tra quelli definiti;
- 4. l'utente può selezionare la velocità di transizione;
- 5. l'utente conferma il cambiamento.

#### Scenari alternativi:

• l'utente non conferma la modifica e si ritorna alla precondizione.

### 1.48 UC 1.3.1.8.1 - Selezione transizione

Attori: utente desktop

Descrizione: l'utente selezionare una transizione tra due frame consecutivi in un percorso.

Precondizione: l'utente ha aperto una presentazione in modalità modifica e ha selezionato

l'opzione effetti transazioni.

Postcondizione: l'utente ha selezionato una transizione.

#### 1.49 UC 1.3.1. 8.2 - Selezione effetto

Attori: utente desktop

Descrizione: l'utente può selezionare un effetto grafico di transizione da associare ad una

transizione tra due frame.

Precondizione: l'utente ha aperto una presentazione in modalità modifica e ha selezionato

l'opzione effetti transazioni, l'utente ha selezionato una transizione.

Postcondizione: l'utente ha selezionato un effetto di transizione per una transizione.

## 1.50 UC 1.3.1.8.3 - Conferma effetto

Attori: utente desktop

Descrizione: l'utente può confermare la modifica di un effetto grafico su di una transizione.

**Precondizione**: l'utente ha aperto una presentazione in modalità modifica e ha selezionato l'opzione effetti transazioni, l'utente ha selezionato una transizione, un effetto grafico per essa e una velocità di visualizzazione per la transizione.

**Postcondizione**: l'utente ha confermato la modifica di un effetto grafico su di una transizione.



# 1.51 UC 1.3.1.8.4 - Imposta velocità transizione

Attori: utente desktop

Descrizione: l'impostare una velocita di visualizzazione di un effetto grafico su una transizio-

ne.

**Precondizione**: l'utente ha aperto una presentazione in modalità modifica e ha selezionato l'opzione effetti transazioni, l'utente ha selezionato una transizione e un effetto grafico su di essa.

**Postcondizione**: l'utente ha impostato la velocità di visualizzazione di un effetto grafico su una transizione.

# 1.52 UC 1.3.1.9 - Definizione tempo di permanenza

Attori: utente desktop

**Descrizione**: l'utente può definire il temo di permanenza per ogni slide in modalità esecuzione automatica di una presentazione.

Precondizione: l'utente ha aperto una presentazione in modalità modifica.

**Postcondizione**: l'utente ha modificato il tempo di permanenza alle slide in modalità esecuzione automatica di una presentazione.

### Procedura principale:

- 1. l'utente seleziona la voce in menu tempo di permanenza;
- 2. l'utente scrive il tempo di permanenza nella casella comparsa dall'azione precedente in secondi;
- 3. l'utente conferma la modifica.

#### Scenari alternativi:

• l'utente non conferma la modifica e si ritorna alla precondizione.

# 1.53 UC 1.3.1.10 - Salvataggio modifiche in locale

Attori: utente desktop

**Descrizione**: l'utente può salvare in locale le modifiche fatte ad una presentazione.

**Precondizione**: l'utente ha aperto una presentazione in modalità modifica.

Postcondizione: l'utente ha salvato in locale le modifiche fatte ad una presentazione.

Procedura principale:


- 1. l'utente seleziona l'icona salva in locale nel menu a lato del piano di presentazione;
- 2. l'utente conferma l'azione.

#### Scenari alternativi:

• l'utente ha salvato in locale le modifiche fatte ad una presentazione.



# UC 1.3.2 - Modifica presentazione da mobile



Attori: utente mobile

Descrizione: L'utente mobile ha scelto l'opzione di modifica della presentazione. L'utente mobile può scegliere di modificare un frame o di gestire i bookmark.

**Precondizione**: l'utente mobile intende modificare una presetazione.

Postcondizione: il sistema contiene una presentazione modificata.

Procedura principale:


- 1. modifica mobile di un frame (UC 1.3.2.1);
- 2. gestione mobile dei bookmark (UC 1.3.2.2).

#### Scenari alternativi:

• solo nel caso in cui venga effettuata una modifica l'utente mobile può scegliere di annullare l'ultima modifica eseguita.



### 1.55 UC 1.3.2.1 - Modifica mobile di un frame



Attori: utente mobile

Descrizione: l'utente mobile ha scelto l'opzione di modifica di un frame. L'utente mobile può

scegliere di inserire o modificare un elemento testo.

Precondizione: l'utente mobile intende modificare un frame. Postcondizione: la presentazione contiene un frame modificato.

Procedura principale:

1. inserimento di un elemento testo (UC 1.3.2.1.1);

2. modifica di un elemento testo (UC 1.3.2.1.2).

#### 1.56 UC 1.3.2.1.1 - Inserimento di un elemento testo

Attori: utente mobile

Descrizione: l'utente mobile inserisce un elemento di tipo testo all'interno del frame.

Precondizione: l'utente mobile desidera inserire un nuovo elemento testo.

Postcondizione: nel frame è presente un nuovo elemento testo.

- 1. l'utente mobile seleziona l'opzione di inserimento testo;
- 2. l'utente mobile inserisce il testo desiderato.



### 1.57 UC 1.3.2.1.2 - Modifica di un elemento testo

Attori: utente mobile

Descrizione: l'utente mobile modifica un elemento testo presente all'interno del frame.


Precondizione: l'utente mobile desidera modificare un elemento testo. Postcondizione: nel frame è presente un elemento testo modificato.

Procedura principale:

1. l'utente mobile seleziona un elemento testo;

2. l'utente mobile modifica il testo selezionato.

### 1.58 UC 1.3.2.2 - Gestione mobile dei bookmark



Attori: utente mobile

**Descrizione**: l'utente mobile ha scelto l'opzione di gestione dei bookmark. L'utente mobile può scegliere di inserire o rimuovere bookmark.

Precondizione: l'utente mobile intende gestire i bookmark.

Postcondizione: la presentazione contiene una diversa gestione dei bookmark.

Procedura principale:

1. inserimento di un nuovo bookmark (UC 1.3.2.2.1);

2. rimozione di un bookmark (UC 1.3.2.2.2).



### 1.59 UC 1.3.2.2.1 - Inserimento di un nuovo bookmark

Attori: utente mobile

**Descrizione**: l'utente mobile inserisce un bookmark su un frame che non ne contiene uno. **Precondizione**: l'utente mobile intende inserire un bookmark su un frame che non contiene

bookmark.

Postcondizione: il frame selezionato contiene un bookmark.

Procedura principale:

1. l'utente mobile seleziona un frame assegnando il bookmark.

### 1.60 UC 1.3.2.2.2 - Rimozione di un bookmark

Attori: utente mobile

Descrizione: l'utente mobile rimuove un bookmark su un frame che ne contiene uno.

Precondizione: l'utente mobile intende rimuovere un bookmark da un frame che ne contiene

uno.


Postcondizione: il frame selezionato non contiene un bookmark.

Procedura principale:

1. l'utente mobile seleziona un frame rimuovendo il bookmark.



# 1.61 UC 1.6 - Creazione di un'Infografica



Attori: utente desktop

**Descrizione**: l'utente è in grado di prendere gli elementi di una presentazione slide e di inserirli in un unico documento stampabile e quindi lineare.


Precondizione: il programma è acceso e funzionante.

Postcondizione: l'utente ha creato un'infografica che può aver salvato (nel suo computer?).



- 1. selezione della modalità crea infografica (UC 1.6.1);
- 2. selezione della presentazione di cui produrre l'infografica (UC 1.6.2);
- 3. selezione di un template di infografica (UC 1.6.3);
- 4. selezione di un elemento dell'infografica (UC 1.6.4);
- 5. modifica e rimozione di un elemento grafico o di un elemento di testo (UC 1.6.5);
- 6. rimozione di uno sfondo (UC 1.6.6);
- 7. inserimento di uno sfondo (UC 1.6.7);
- 8. inserimento di un elemento grafico (UC 1.6.8);
- 9. inserimento di un elemento di testo (UC 1.6.9);
- 10. inserimento di una slide nella sua interezza (UC 1.6.10);
- 11. salvataggio dell'infografica.

# 1.62 UC 1.6.1 - Selezione della modalità infografica



Attori: utente desktop

**Descrizione**: permettere all'utente di entrare nella modalità adatta alla creazione di un'infografica.

**Precondizione**: il programma è attivo e funzionante.


**Postcondizione**: l'utente ha avuto accesso alla sezione del programma dedicata alla creazione e modifica dell'infografica.

#### Procedura principale:

1. elezione di un riquadro apposito tramite mouse o tastiera.



# 1.63 UC 1.6.2 - Selezione della presentazione



Attori: utente desktop

**Descrizione**: l'utente è in grado di selezionare la presentazione di cui produrre l'infografica per potervi attingere elementi direttamente.


Precondizione: il programma è acceso e funzionante.

Postcondizione: nell'editor, in una barra laterale, viene caricata una presentazione sui quali oggetti si può andare a interagire.

- 1. l'utente tramite mouse o tastiera seleziona l'icona che apre l'elenco delle sue presentazioni;
- 2. l'utente tramite mouse o tastiera seleziona la presentazione.



## 1.64 UC 1.6.3 - Selezione di un template



Attori: utente desktop

Descrizione: permettere all'utente di selezionare il template che preferisce.

Precondizione: il programma è attivo e funzionante.


Postcondizione: l'utente ha caricato nell'editor un template che potrà modificare per creare

la sua infografica.

- 1. selezione tramite mouse o tastiera della funzione di visualizzazione template disponibili. Sullo schermo appaiono le anteprime dei vari template;
- 2. selezione vera e propria del template tramite mouse o tastiera, scorrendo le anteprime disponibili.



# 1.65 UC 1.6.4 - Selezione di un oggetto dell'infografica



Attori: utente desktop

**Descrizione**: l'utente è in grado di selezionare elementi specifici del template dell'infografica o di quelli inseriti da lui.


**Precondizione**: il programma è acceso e funzionante, un template di infografica è stato caricato nell'editor.

Postcondizione: l'oggetto è stato selezionato e un riquadro tratteggiato lo circonda.

- 1. sul foglio dell'infografica è possibile selezionare tramite mouse o tastiere un oggetto per poi andarlo a modificare;
- 2. se l'oggetto è testuale, cliccando due volte si accede direttamente al caso d'uso di modifica dell'oggetto (UC 1.6.5).



#### UC 1.6.5 - Modifica di un oggetto dell'infografica 1.66



Attori: utente desktop

Descrizione: l'utente è in grado di selezionare elementi specifici del template dell'infografica o di quelli inseriti da lui.

Precondizione: il programma è acceso e funzionante, un oggetto della presentazione è stato selezionato.

Postcondizione: l'oggetto selezionato è stato modificato.

#### Procedura principale:


- 1. se l'oggetto è un elemento grafico è possibile ingrandirne o diminuirne le dimensioni tramite trascinamento con il mouse delle ancore posizionate sui lati e sugli angoli;
- 2. se l'oggetto è un elemento testuale è possibile effettuare diverse modifiche (UC 1.6.5.2)
- 3. in entrambi i casi è possibile cambiare la posizione dell'oggetto.

#### Scenari alternativi:

• è possibile annullare l'ultima modifica effettuata ed eventualmente ripristinarla finché non viene effettuata un'altra operazione.



## 1.67 UC 1.6.5.2 - Modifica di elemento testuale



Attori: utente desktop

Descrizione: l'utente è in grado di modificare un elemento testuale.

Precondizione: il programma è acceso e funzionante, un oggetto testuale della presentazione

è stato selezionato.

Postcondizione: l'.

Procedura principale:


- 1. cambiare il carattere;
- 2. modificare le dimensioni del carattere;
- 3. una formattazione (corsivo, grassetto, sottolineato);
- 4. cambiare colore del carattere;
- 5. cambiare il colore di sfondo.

#### Scenari alternativi:

• è sempre possibile annullare l'ultima modifica effettuata ed eventualmente ripristinarla.



## 1.68 UC 1.6.6 - Rimozione dello sfondo



Attori: utente desktop

Descrizione: l'utente è in grado di rimuovere lo sfondo dell'infografica.

Precondizione: il programma è acceso e funzionante, è stato caricato un template o una

infografica personale dell'utente.

Postcondizione: lo sfondo dell'infografica è stato eliminato.

#### Procedura principale:


- 1. l'utente seleziona tramite mouse o tastiera l'apposito pulsante Sfondo che permette di visualizzare le opzioni cambia sfondo e rimuovi sfondo;
- 2. l'utente seleziona l'opzione rimuovi sfondo tramite tastiera o mouse;
- 3. l'utente conferma sull'apposito messaggio se vuole eseguire o meno l'operazione.

#### Scenari alternativi:

• è sempre possibile annullare la modifica.



## 1.69 UC 1.6.7 - Inserimento di uno sfondo



Attori: utente desktop

Descrizione: l'utente è in grado di scegliere uno sfondo per l'infografica.

Precondizione: il programma è acceso e funzionante, è stato caricato un template o una

infografica personale dell'utente.

Postcondizione: lo sfondo dell'infografica è stato cambiato.

## Procedura principale:


- 1. l'utente seleziona tramite mouse o tastiera l'apposito pulsante Sfondo che permette di visualizzare le opzioni cambia sfondo e rimuovi sfondo;
- 2. l'utente seleziona l'opzione cambia sfondo tramite tastiera o mouse;
- 3. l'utente seleziona uno sfondo tramite tastiera o mouse.

#### Scenari alternativi:

• è possibile annullare la modifica finché non si effettuano altre operazioni di modifica.



# 1.70 UC 1.6.8 - Inserimento di un elemento grafico



Attori: utente desktop

Descrizione: l'utente è in grado di inserire un elemento grafico.

**Precondizione**: il programma è acceso e funzionante, è stato caricato un template o una infografica personale dell'utente.

Postcondizione: è stato inserito un oggetto precedentemente assente nell'infografica.

#### Procedura principale:


- 1. l'utente seleziona, tramite mouse o tastiera, il pulsante di inserimento oggetto;
- 2. sono visualizzati tutti gli elementi grafici già caricati da cui l'utente può selezionare tramite mouse o tastiera, dopodiché compare l'oggetto selezionato che l'utente può modificare  $(UC\ 1.6.5)$ .

#### Scenari alternativi:

• è possibile annullare la modifica finché non si effettuano altre operazioni di modifica.



## 1.71 UC 1.6.9 - Inserimento di un elemento testuale



Attori: utente desktop

Descrizione: l'utente è in grado di inserire un elemento testuale nell'infografica.

**Precondizione**: il programma è acceso e funzionante, è stato caricato un template o una infografica personale dell'utente.

Postcondizione: è stato inserito un oggetto testuale precedentemente assente nell'infografica. Procedura principale:

- 1. l'utente seleziona, tramite mouse o tastiera, il pulsante di inserimento testo;
- 2. l'utente seleziona il punto dell'infografica in cui vuole inserire il testo Sull'infografica compare l'oggetto testuale che l'utente può modificare (UC 1.6.5.2).

#### Scenari alternativi:

• è possibile annullare la modifica finché non si effettuano altre operazioni di modifica.

#### 1.72 UC 1.6.10 - Inserimento di una slide

Attori: utente desktop

Descrizione: l'utente è in grado di inserire un elemento testuale nell'infografica.

**Precondizione**: il programma è acceso e funzionante, è stato caricato un template o una infografica personale dell'utente, è stata caricata una presentazione di cui l'utente vuole fare l'infografica.

**Postcondizione**: nell'infografica è stata inserita come immagine vettoriale una slide precedentemente assente.




1. l'utente può cliccare con il mouse su una delle slide della presentazione, che si trova in una barra laterale, e trascinarla nel punto da lui scelto. L'immagine si comporta come un oggetto vettoriale.

#### Scenari alternativi:

• è possibile annullare la modifica finché non si effettuano altre operazioni di modifica.



#### 1.73 UC 1.7 - Gestione archivio utente sul server



Attori: utente autenticato.

**Descrizione**: l'utente può modificare i contenuti (immagini e presentazioni) presenti nel proprio spazio all'interno del server, inserendone di nuovi o eliminando quelli presenti.


**Precondizione**: il programma è attivo e funzionante; l'utente ha effettuato il login e desidera effettuare modifiche ai propri file nello spazio all'interno del server.

**Postcondizione**: l'utente elimina o carica un'immagine o presentazione selezionata nel proprio spazio all'interno del server.

- 1. inserimento immagini (UC 1.7.1);
- 2. cancellazione immagini (UC 1.7.2);
- 3. spostamento immagini nel FileSystem delle immagini (UC 1.7.3);
- 4. spostamento presentazioni (UC 1.7.4);
- 5. eliminazione presentazioni (UC 1.7.5).



## 1.74 UC 1.7.1 - Inserimento immagini



Attori: utente autenticato.

**Descrizione**: l'utente ha la possibilità di caricare una o più immagini contenute nel proprio computer o dispositivo.

Precondizione: l'utente desidera caricare sul server una o più immagini esistenti in locale.

Postcondizione: l'utente ha caricato sul server le immagini selezionate.

Procedura principale:


- 1. selezione immagini (UC 1.7.1.1);
- 2. navigazione nel FileSystem delle immagini (UC 1.7.1.2);
- 3. conferma e caricamento (UC 1.7.1.3).

#### Scenari alternativi:

• l'operazione viene annullata e non si apportano cambiamenti.



## 1.75 UC 1.7.1.1 - Selezione immagini



Attori: utente autenticato.

**Descrizione**: l'utente deve selezionare una o più immagini contenute nel proprio dispositivo. **Precondizione**: il sistema è in attesa che l'utente specifichi un percorso da cui selezionare le immagini.

**Postcondizione**: l'utente ha inizializzato l'attività di upload di immagini; l'utente ha a disposizione le immagini che desidera caricare.

#### Procedura principale:

- 1. navigazione FileSystem locale (UC 1.7.1.1.1);
- 2. selezione immagini locali (UC 1.7.1.1.2);
- 3. conferma selezione (UC 1.7.1.1.3).

# 1.76 UC 1.7.1.1.1 - Navigazione FileSystem locale

Attori: utente autenticato.

**Descrizione**: l'utente deve selezionare una posizione esistente in cui sono contenute le immagini da caricare.

**Precondizione**: il sistema mostra all'utente le cartelle e le immagini presenti nella cartella corrente.

Postcondizione: l'utente si trova nella cartella che contiene le immagini da caricare.

# 1.77 UC 1.7.1.1.2 - Selezione immagini locali

Attori: utente

**Descrizione**: l'utente seleziona una o più immagini da caricare.



**Precondizione**: l'utente ha scelto la cartella da cui caricare le immagini; le immagini sono presenti nella cartella. **Postcondizione**: l'utente ha scelto le immagini dalla cartella corrente.

#### 1.78 UC 1.7.1.1.3 - Conferma selezione


Attori: utente autenticato.

Descrizione: l'utente conferma la propria scelta ed è pronto a proseguire.

Precondizione: l'utente ha selezionato una o più immagini presenti nella cartella corrente.

Postcondizione: l'utente conferma le operazioni precedenti.

## 1.79 UC 1.7.1.2 - Navigazione nel FileSystem delle immagini



Attori: utente autenticato.

**Descrizione**: l'utente seleziona una directory nel server in cui inserire le immagini scelte in precedenza.

**Precondizione**: l'utente ha selezionato una o più immagini da una directory locale; il sistema mostra all'utente le sue directory nel FileSystem delle immagini all'interno del server.

Postcondizione: l'utente ha selezionato una directory in cui eseguire il salvataggio.

- 1. navigazione cartelle FileSystem immagini (UC 1.7.1.2.1);
- 2. selezione cartella di destinazione (UC 1.7.1.2.2);
- 3. conferma scelta cartella (UC 1.7.1.2.3).



## 1.80 UC 1.7.1.2.1 - Navigazione cartelle FileSystem immagini

Attori: utente autenticato.

**Descrizione**: l'utente deve selezionare la posizione in cui inserire i file selezionati; può creare una nuova cartella in cui inserirli.

**Precondizione**: il sistema mostra all'utente le cartelle dell'utente inserite nello spazio riservato alle immagini nel server.

Postcondizione: l'utente si trova nella cartella in cui desidera siano inserite le immagini che aveva selezionato in precedenza.

## 1.81 UC 1.7.1.2.2 - Selezione cartella di destinazione

Attori: utente autenticato.

Descrizione: l'utente conferma la directory corrente come quella in cui eseguire il caricamento.

Precondizione: l'utente si trova nella directory in cui eseguire il caricamento.

Postcondizione: l'utente ha confermato la scelta fatta.

#### 1.82 UC 1.7.1.2.3 - Conferma scelta cartella

Attori: utente autenticato.

**Descrizione**: il sistema memorizza la directory selezionata dall'utente per il salvataggio.

Precondizione: l'utente ha selezionato la cartella in cui salvare le immagini. Postcondizione: il sistema ha in memoria la directory selezionata dall'utente.

## 1.83 UC 1.7.1.3 - Conferma e caricamento

Attori: utente autenticato.


**Descrizione**: il sistema scrive le immagini selezionate dall'utente all'interno della cartella indicata.

Precondizione: l'utente ha selezionato le immagini da caricare e la posizione in cui salvarle.

Postcondizione: le immagini scelte vengono scritte nella posizione indicata.



## 1.84 UC 1.7.2 - Cancellazione immagini



**Attori**: utente autenticato.

**Descrizione**: l'utente ha la possibilità di eliminare immagini presenti in una cartella all'interno del proprio spazio riservato alle immagini sul server.

Precondizione: l'utente desidera eliminare immagini esistenti nel proprio spazio sul server.

Postcondizione: l'utente ha cancellato le immagini che desiderava rimuovere.

#### Procedura principale:

- 1. navigazione FileSystem immagini (UC 1.7.2.1);
- 2. selezione cartella (UC 1.7.2.2);
- 3. selezione immagini (UC 1.7.2.3);
- 4. conferma selezione ed eliminazione (UC 1.7.2.4).

#### Scenari alternativi:

• l'operazione viene annullata e non si apportano cambiamenti.

## 1.85 UC 1.7.2.1 - Navigazione FileSystem immagini

Attori: utente autenticato.

**Descrizione**: l'utente deve selezionare un percorso valido all'interno del server in cui sono inserite le immagini che intende eliminare.

**Precondizione**: l'utente ha iniziato l'operazione d'eliminazione di immagini; il sistema è in attesa che l'utente specifichi il percorso; il server mostra i file immagine e le cartelle dell'utente all'interno dello spazio delle immagini.

Postcondizione: l'utente si trova nella cartella con i file immagine da eliminare.



### 1.86 UC 1.7.2.2 - Selezione cartella

Attori: utente autenticato.

Descrizione: l'utente conferma la posizione.

Precondizione: l'utente ha selezionato la cartella in cui sono presenti le immagini da elimi-

nare.

Postcondizione: l'utente si trova all'interno della cartella in cui sono presenti le immagini da

eliminare.

## 1.87 UC 1.7.2.3 - Selezione immagini

Attori: utente autenticato.

Descrizione: l'utente seleziona una o più immagini esistenti da rimuovere.

**Precondizione**: l'utente ha selezionato la cartella in cui sono presenti le immagini che intende eliminare e si trova all'interno di tale cartella; il sistema mostra all'utente le immagini presenti.

Postcondizione: l'utente ha selezionato una o più immagini esistenti da eliminare.

#### 1.88 UC 1.7.2.4 - Conferma selezione ed eliminazione


Attori: utente autenticato.

Descrizione: l'utente conferma la selezione ed il sistema procede all'eliminazione.

**Precondizione**: l'utente ha selezionato i file immagine da eliminare; tali file esistono.

Postcondizione: il sistema ha eliminato i file immagini selezionati dalla cartella selezionata.

# 1.89 UC 1.7.3 - Spostamento immagini nel FileSystem delle immagini





Attori: utente autenticato.

**Descrizione**: l'utente ha la possibilità di selezionare immagini presenti in una cartella all'interno del proprio spazio riservato alle immagini sul server e spostarle in un'altra directory.

Precondizione: l'utente desidera spostare immagini esistenti nel proprio spazio sul server.

Postcondizione: l'utente ha spostato le immagini che desiderava spostare dalla posizione in cui queste si trovavano, in una posizione valida.

#### Procedura principale:

- 1. navigazione nel FileSystem immagini (UC 1.7.3.1);
- 2. selezione cartella di lavoro (UC 1.7.3.2);
- 3. selezione immagini (UC 1.7.3.3);
- 4. selezione cartella di destinazione (UC 1.7.3.4);
- 5. conferma selezione e spostamento (UC 1.7.3.5).

#### Scenari alternativi:

• l'operazione viene annullata e non si apportano cambiamenti.

## 1.90 UC 1.7.3.1 - Navigazione nel FileSystem immagini

Attori: utente autenticato.

**Descrizione**: l'utente deve selezionare un percorso valido all'interno del server in cui sono inserite le immagini che intende spostare.

**Precondizione**: l'utente ha iniziato l'operazione di spostamento di immagini; il sistema è in attesa che l'utente specifichi il percorso di origine; il server mostra i file immagine e le cartelle dell'utente all'interno dello spazio delle immagini.

Postcondizione: l'utente si trova nella cartella con i file immagine da spostare.

#### 1.91 UC 1.7.3.2 - Selezione Cartella di lavoro

Attori: utente autenticato.

Descrizione: l'utente conferma la posizione.

Precondizione: l'utente ha selezionato la cartella in cui sono presenti le immagini da spostare. Postcondizione: l'utente si trova all'interno della cartella in cui sono presenti le immagini da

spostare.

## 1.92 UC 1.7.3.3 - Selezione immagini

Attori: utente autenticato.

Descrizione: l'utente seleziona una o più immagini esistenti da spostare.

**Precondizione**: l'utente ha selezionato la cartella in cui sono presenti le immagini che intende spostare e si trova all'interno di tale cartella; il sistema mostra all'utente le immagini presenti.

Postcondizione: l'utente ha selezionato una o più immagini esistenti da spostare.



#### 1.93 UC 1.7.3.4 - Selezione Cartella di destinazione

Attori: utente autenticato.

**Descrizione**: l'utente seleziona dal FileSystem immagini una cartella tra quelle presenti o ne crea una di nuova.

Precondizione: l'utente ha selezionato delle immagini all'interno di un percorso valido nel FileSystem delle immagini; il sistema è in attesa che l'utente specifichi il percorso di destinazione; il server mostra i file immagine e le cartelle dell'utente all'interno dello spazio delle immagini. Postcondizione: l'utente ha selezionato una cartella di destinazione valida all'interno del FileSystem delle immagini.

# 1.94 UC 1.7.3.5 - Conferma selezione e spostamento


Attori: utente autenticato.

Descrizione: l'utente conferma la selezione ed il sistema procede allo spostamento.

**Precondizione**: l'utente ha selezionato i file immagine da spostare e la destinazione in cui trasferirli; tali file esistono.

Postcondizione: il sistema ha spostato i file immagini selezionati nella cartella selezionata dall'utente.

# 1.95 UC 1.7.4 - Spostamento presentazioni



Attori: utente autenticato.

**Descrizione**: l'utente ha la possibilità di selezionare delle presentazioni inserite in una cartella all'interno del proprio spazio riservato alle presentazioni nel server e spostarle in un'altra



directory, oppure in una nuova.

**Precondizione**: l'utente desidera spostare una o più presentazioni esistenti nel proprio spazio sul server.

**Postcondizione**: l'utente ha spostato le presentazioni che desiderava spostare dalla posizione in cui queste si trovavano, in una posizione valida.

#### Procedura principale:

- 1. navigazione nel FileSystem delle presentazioni (UC 1.7.4.1);
- 2. selezione cartella di lavoro (UC 1.7.4.2);
- 3. selezione presentazioni da spostare (UC 1.7.4.3);
- 4. selezione cartella di destinazione (UC 1.7.4.4);
- 5. conferma selezione e spostamento (UC 1.7.4.5).

#### Scenari alternativi:

• l'operazione viene annullata e non si apportano cambiamenti.

## 1.96 UC 1.7.4.1 - Navigazione nel FileSystem delle presentazioni

Attori: utente autenticato.

**Descrizione**: l'utente deve selezionare la cartella in cui sono inserite le presentazioni che intende spostare. Tale cartella si trova nel server, nello spazio riservato alle presentazioni.

**Precondizione**: l'utente ha iniziato l'operazione di spostamento di presentazioni; il sistema è in attesa che l'utente specifichi il percorso di origine; il server mostra presentazioni e cartelle dell'utente all'interno dello spazio delle presentazioni.

Postcondizione: l'utente si trova nella cartella con le presentazioni da spostare.

#### 1.97 UC 1.7.4.2 - Selezione cartella di lavoro

Attori: utente autenticato.

**Descrizione**: l'utente deve selezionare la cartella in cui sono inserite le presentazioni che intende spostare. Tale cartella si trova nel server, nello spazio riservato alle presentazioni.

**Precondizione**: l'utente ha iniziato l'operazione di spostamento di presentazioni; il sistema è in attesa che l'utente specifichi il percorso di origine; il server mostra presentazioni e cartelle dell'utente all'interno dello spazio delle presentazioni.

Postcondizione: l'utente si trova nella cartella che contiene le presentazioni da spostare.

## 1.98 UC 1.7.4.3 - Selezione presentazioni da spostare

Attori: utente autenticato.

Descrizione: l'utente seleziona una o più presentazioni esistenti da spostare.

Precondizione: l'utente ha selezionato la cartella in cui sono presenti le presentazioni che intende spostare e si trova all'interno di tale cartella; il sistema mostra all'utente le presentazioni



contenute in tale cartella.

Postcondizione: l'utente ha selezionato una o più presentazioni esistenti da spostare.

#### 1.99 UC 1.7.4.4 - Selezione cartella di destinazione

Attori: utente autenticato.

**Descrizione**: l'utente seleziona dal FileSystem delle presentazioni una cartella tra quelle presenti o ne crea una di nuova.

**Precondizione**: l'utente ha selezionato delle presentazioni all'interno di un percorso valido nel FileSystem delle presentazioni; il sistema è in attesa che l'utente specifichi il percorso di destinazione; il server mostra i file immagine e le cartelle dell'utente all'interno dello spazio delle immagini.

**Postcondizione**: l'utente ha selezionato una cartella di destinazione valida all'interno del FileSystem delle presentazioni.

## 1.100 UC 1.7.4.5 - Conferma selezione e spostamento


Attori: utente autenticato.

Descrizione: l'utente conferma la selezione ed il sistema procede allo spostamento.

**Precondizione**: l'utente ha selezionato le presentazioni da spostare e la destinazione in cui trasferirle; tali presentazioni esistono.

**Postcondizione**: il sistema ha spostato le presentazioni selezionate, nella cartella selezionata dall'utente.

# 1.101 UC 1.7.5 - Eliminazione presentazioni





Attori: utente autenticato.

**Descrizione**: l'utente ha la possibilità di eliminare presentazioni contenute in una cartella, all'interno del proprio spazio riservato alle presentazioni sul server.

**Precondizione**: l'utente desidera eliminare una o più presentazioni esistenti nel proprio spazio sul server.

Postcondizione: l'utente ha cancellato le presentazioni che desiderava rimuovere.

#### Procedura principale:

- 1. navigazione nel FileSystem delle presentazioni (UC 1.7.5.1);
- 2. selezione cartella di lavoro (UC 1.7.5.2);
- 3. selezione presentazioni da eliminare (UC 1.7.5.3);
- 4. conferma selezione ed eliminazione (UC 1.7.5.4).

#### Scenari alternativi:

• l'operazione viene annullata e non si apportano cambiamenti.

## 1.102 UC 1.7.5.1 - Navigazione nel FileSystem delle presentazioni

Attori: utente autenticato.

**Descrizione**: l'utente deve selezionare la cartella in cui sono inserite le presentazioni che intende rimuovere. Tale cartella si trova nel server, nello spazio riservato alle presentazioni.

**Precondizione**: l'utente ha iniziato l'operazione di cancellazione di presentazioni; il sistema è in attesa che l'utente specifichi il percorso di origine; il server mostra presentazioni e cartelle dell'utente all'interno dello spazio delle presentazioni.

Postcondizione: l'utente si trova nella cartella con le presentazioni da eliminare.

#### 1.103 UC 1.7.5.2 - Selezione cartella di lavoro

Attori: utente autenticato.

**Descrizione**: l'utente conferma la posizione.

Precondizione: l'utente ha selezionato la cartella in cui sono presenti le presentazioni da eli-

minare

Postcondizione: l'utente si trova all'interno della cartella in cui sono inserite le presentazioni

da eliminare.

# 1.104 UC 1.7.5.3 - Selezione presentazioni da eliminare

Attori: utente autenticato.

Descrizione: l'utente seleziona una o più presentazioni esistenti da rimuovere.

**Precondizione**: l'utente ha selezionato la cartella in cui sono inserite le presentazioni che intende eliminare e si trova all'interno di tale cartella; il sistema mostra all'utente le presentazioni che lì si trovano.

Postcondizione: l'utente ha selezionato una o più presentazioni esistenti da eliminare.




## 1.105 UC 1.7.5.4 - Conferma selezione ed eliminazione

Attori: utente autenticato.

Descrizione: l'utente conferma la selezione ed il sistema procede all'eliminazione. Precondizione: l'utente ha selezionato le presentazioni da eliminare; tali file esistono. Postcondizione: il sistema ha eliminato le presentazioni selezionate dalla cartella scelta.



## 1.106 UC 1.8 - Registrazione Account



Attori: utente non autenticato.

**Descrizione**: l'utente non autenticato desidera registrarsi al sistema, inserisce quindi i suoi dati e dopo aver ricevuto conferma dal sistema viene registrato.

**Precondizione**: il sistema è attivo e funzionante; l'utente non autenticato chiede d'effettuare la registrazione.

Postcondizione: la registrazione è stata effettuata, il sistema è al punto iniziale.

#### Procedura principale:

- 1. inserimento username per la registrazione (UC 1.8.1);
- 2. inserimento password per la registrazione (UC 1.8.2);
- 3. reinserimento password per la registrazione (UC 1.8.3);
- 4. registrazione (UC 1.8.4).

#### Scenario alternativo:

- lo username scelto risulta essere appartenente ad un altro utente, chi si sta registrando viene avvisato dell'errore e può scegliere un altro username;
- la password e il suo reinserimento risultano essere diverse, l'utente non ancora autenticato viene avvisato dell'errore e può reinserire i dati.

# 1.107 UC1.8.1 - Inserimento username per la registrazione

Attori: utente non autenticato.

**Descrizione**: l'utente non autenticato inserisce il proprio username

Precondizione: l'utente non autenticato richiede d'effettuare la registrazione è pronto ad



inserire lo username scelto.

Postcondizione: è stato inserito lo username.

Procedura principale:

1. l'utente non autenticato inserisce lo username scelto.

## 1.108 UC1.8.2 - Inserimento password per la registrazione

Attori: utente non autenticato

**Descrizione**: l'utente non autenticato inserisce la propria password

Precondizione: l'utente non autenticato chiede d'effettuare la registrazione è pronto ad inse-

rire la password scelta.

Postcondizione: è stata inserita la password.

Procedura principale:

1. l'utente non autenticato inserisce la password scelta.

## 1.109 UC1.8.3 - Reinserimento password per la registrazione

Attori: utente non autenticato.

**Descrizione**: l'utente non autenticato reinserisce la propria password.

Precondizione: l'utente non autenticato richiede d'effettuare la registrazione è pronto a rein-

serire la password scelta per confermarla.

Postcondizione: è stata inserita la conferma della password.

Procedura principale:

1. l'utente non autenticato inserisce la password scelta per confermarla.

# 1.110 UC1.8.4 - Registrazione

Attori: utente non autenticato.

**Descrizione**: il sistema procede a registrare le credenziali se lo username è disponibile e le password combaciano.

Precondizione: l'utente non autenticato ha inserito il proprio username, la password e la sua conferma


**Postcondizione**: lo username è disponibile e le password combaciano. Vengono registrate le credenziali nel sistema.

#### Procedura principale:

1. l'utente non autenticato inserisce la password scelta per confermarla.



## 1.111 UC 1.9 - Gestione template infografiche



Attori: amministratore di sistema

**Descrizione**: l'amministratore ha effettuato il login e il programma è correttamente funzionante. L'amministratore ha la possibilità di inserire nuovi oggetti per comporre i template e nuovi template di infografiche eødi slide, modificare quelli vecchi o eliminarli.

Precondizione: il programma è in funzione e l'amministratore ha effettuato il login.

Postcondizione: le operazioni svolte dall'amministratore sono state eseguite con successo.


- Procedura principale:
  - 1. scelta tipologia di template (UC 1.9.1);
  - 2. caricamento di un template (UC 1.9.2);
  - 3. caricamento di un elemento (UC 1.9.4);
  - 4. eliminazione di un template (UC 1.9.5);
  - 5. modifica di template (UC 1.9.6).

#### Scenari alternativi:



- l'amministratore può ripristinare un template eliminato (UC 1.9.7.3);
- l'amministratore può ripristinare le modifiche eseguite;
- visualizzazione di un errore nel caso vengano inseriti un oggetto o un template già presenti nel database.

## 1.112 UC 1.9.1 - Scelta tipologia del template



Attori: amministratore di sistema

**Descrizione**: l'amministratore ha la possibilità di scegliere su quale tipologia di template operare tra infografiche e slide.


Precondizione: il programma è in funzione e l'amministratore ha effettuato il login.

Postcondizione: la scelta dell'amministratore è stata eseguita con successo.

- 1. l'amministratore può scegliere un template di slide;
- 2. l'amministratore può scegliere un template di infografiche.



# $1.113~~{ m UC}~1.9.2$ - Caricamento di un template



Attori: amministratore di sistema

Descrizione: l'amministratore esegue il caricamento di un nuovo template nel database.

Precondizione: il sistema è funzionante e l'amministratore ha effettuato il login.

Postcondizione: il template è stato caricato correttamente nel database.

Procedura principale:

- 1. l'amministratore naviga nel file system per trovare il template da inserire (UC 1.9.2.1);
- 2. l'amministratore inserisce il template nel database (UC 1.9.2.2).

#### Scenari alternativi:

• il template è già presente nel database.

## 1.114 UC 1.9.2.1 - Navigazione nel file system

Attori: amministratore di sistema

**Descrizione**: l'amministratore può navigare nel filesystem per selezionare la posizione da cui caricare il file.

Precondizione: l'amministratore ha selezionato quale tipologia di template andrà a caricare.

Postcondizione: lo stato dell'attività di caricamento è stato completato.



## 1.115 UC 1.9.2.2 - Selezione file


Attori: amministratore di sistema

Descrizione: l'amministratore seleziona il file da caricare nel database.

Precondizione: l'amministratore ha inizializzato l'attività di caricamento di un file.

Postcondizione: il file è stato caricato.

#### 1.116 UC 1.9.4 - Caricamento di un elemento



Attori: amministratore di sistema

Descrizione: l'amministratore esegue il caricamento di un nuovo elemento nel database.

**Precondizione**: il sistema è funzionante e l'amministratore ha effettuato il login. **Postcondizione**: l'elemento grafico è stato caricato correttamente nel database.

Procedura principale:

- 1. l'amministratore naviga nel file system per trovare l'emento grafico da inserire (UC 1.9.4.1);
- 2. l'amministratore inserisce l'elemento grafico nel database (UC 1.9.4.2).

#### Scenari alternativi:

• il file grafico è già presente nel database.



## 1.117 UC 1.9.4.1 - Navigazione nel file system

Attori: amministratore di sistema

Descrizione: l'amministratore può navigare nel filesystem per selezionare la posizione da cui

caricare il file.

Precondizione: l'amministratore ha inizializzato l'attività di caricamento di un file.

Postcondizione: lo stato dell'attività di caricamento è stato completato.

#### 1.118 UC 1.9.4.2 - Selezione file

Attori: amministratore di sistema

Descrizione: l'amministratore seleziona il file da caricare nel database.

Precondizione: l'amministratore ha inizializzato l'attività di caricamento di un file.

Postcondizione: il file è stato caricato.

## 1.119 UC 1.9.5 - Eliminazione di un template

Attori: amministratore di sistema

Descrizione: l'amministratore elimina uno dei template.

Precondizione: il sistema è funzionante e l'utente non ancora autenticato vuole effettuare il

login.

Postcondizione: il template è stato eliminato dal sistema.

Procedura principale:


1. l'amministratore elimina il template selezionato.

#### Scenari alternativi:

• l'amministratore decide di ripristinare il template eliminato (UC 1.9.7.3).



## 1.120 UC 1.9.6 - Modifica di template



Attori: amministratore di sistema

**Descrizione**: l'amministratore può modificare il template in ogni sua parte. **Precondizione**: il sistema è funzionante e il template esiste nel database.

Postcondizione: il template è stato modificato correttamente secondo le scelte dell'ammini-

stratore.

- 1. selezionare il blocco da modificare (UC 1.9.6.1);
- 2. inserire un nuovo elemento grafico (UC 1.9.6.2);
- 3. modificare il testo del template (UC 1.9.6.5);
- 4. modificare la dimensione degli oggetti presenti nel template (UC 1.9.6.3);
- 5. modificare il colore dello sfondo del template (UC 1.9.6.4);
- 6. eliminare oggetti dal template (UC 1.9..6.6).



## 1.121 UC 1.9.6.1 - Selezione blocco template

Attori: amministratore di sistema

Descrizione: l'amministratore può selezionare quale blocco del template modificare.

Precondizione: il sistema è funzionante e il template esiste nel database.

Postcondizione: il blocco è stato selezionato dall' Amministratore.

## 1.122 UC 1.9.6.2 - Inserimento di un nuovo elemento nel template

Attori: amministratore di sistema

Descrizione: l'amministratore può inserire un nuovo elemento grafico nel template.

Precondizione: il sistema è funzionante.

Postcondizione: il template è stato modificato correttamente secondo le scelte dell'ammini-

stratore.

# 1.123 UC 1.9.6.3 - Modifica dimensione degli oggetti presenti nel template

Attori: amministratore di sistema

Descrizione: l'amministratore può modificare tutti gli oggetti presenti nel template.

Precondizione: il sistema è funzionante e il template esiste nel database.

Postcondizione: gli oggetti del template sono stati modificati correttamente secondo le scelte

 ${\it dell'} amministratore.$ 

#### Procedura principale:

- 1. modifica della dimensione di una casella di testo;
- 2. modifica della dimensione di un immagine.

# 1.124 UC 1.9.6.4 - Modifica colore sfondo template

Attori: amministratore di sistema

**Descrizione**: l'amministratore può modificare il colore dello sfondo del template.


**Precondizione**: il sistema è funzionante.

Postcondizione: il template è stato modificato correttamente secondo le scelte dell'ammini-

stratore.



## 1.125 UC 1.9.6.5 - Modifica testo template



Attori: amministratore di sistema

**Descrizione**: l'amministratore può modificare tutte le parti testuali del template scelto, modificandone, colore, font e grandezza.

Precondizione: il sistema è funzionante e il template esiste nel database.

Postcondizione: il testo del template è stato modificato correttamente secondo le scelte del-

l'amministratore.

#### 1.126 UC 1.9.6.5.1 - Modifica dimensione testo

Attori: amministratore di sistema

Descrizione: l'amministratore può modificare la dimensione del testo del template.

**Precondizione**: il sistema è funzionante e il template esiste nel database. **Postcondizione**: la dimensione del testo è stata modificata correttamente.

#### 1.127 UC 1.9.6.5.2 - Modifica colore del testo

Attori: amministratore di sistema

**Descrizione**: l'amministratore può modificare il colore del testo del template. **Precondizione**: il sistema è funzionante e il template esiste nel database.



Postcondizione: il colore del testo è stato modificata correttamente.

#### 1.128 UC 1.9.6.5.3 - Modifica font del testo

Attori: amministratore di sistema

Descrizione: l'amministratore può modificare il font del testo del template. Precondizione: il sistema è funzionante e il template esiste nel database.

Postcondizione: il font del testo è stato modificato correttamente.

## 1.129 UC 1.9.6.6 - Eliminazione oggetti del template


Attori: amministratore di sistema

Descrizione: l'amministratore può eliminare qualsiasi oggetto presente nel template.

Precondizione: il sistema è funzionante.

Postcondizione: l'oggetto del template è stato eliminato correttamente.

## 1.130 UC 1.9.6.7 - Annulla/Ripristina



Attori: amministratore di sistema

Descrizione: l'amministratore ha deciso di annullare una o più modifiche applicate o di ripri-

stinare una modifica annullata.

Precondizione: lo storico delle modifiche non è vuoto.

**Postcondizione**: la scena ha il livello di modifiche desiderato.



- 1. annullamento comando (UC 1.9.7.1);
- 2. ripristino del comando annullato (UC 1.9.7.2);
- 3. ripristino del template eliminato (UC 1.9.7.3)

#### 1.131 UC 1.9.6.7.1 - Annullamento comando

Attori: amministratore di sistema

**Descrizione**: l'amministratore può annullare l'ultimo comando di modifica del template presente nello storico.

**Precondizione**: il sistema ha registrato almeno un comando di modifica del template eseguito dall'amministratore.

**Postcondizione**: il sistema ha ripristinato lo stato precedente all'ultimo comando di modifica del template dall'amministratore, e ha memorizzato nello storico degli annullamenti il comando annullato.

## 1.132 UC 1.9.6.7.2 - Ripristino del comando annullato

Attori: amministratore di sistema

**Descrizione**: l'amministratore può ripristinare l'ultimo comando presente nello storico dei comandi annullati.

**Precondizione**: il sistema ha annullato l'ultimo comando di modifica del template eseguito dall'amministratore.

**Postcondizione**: il sistema ha eseguito nuovamente l'ultimo comando di modifica del template presente nello storico dei comandi annullati, e ha rimosso il comando eseguito nuovamente dallo storico.

# 1.133 UC 1.9.6.7.3 - Ripristino del template eliminato

Attori: amministratore di sistema


Descrizione: l'amministratore può ripristinare il template appena eliminato.

**Precondizione**: il sistema ha annullato il comando di cancellazione del template eseguito dall'amministratore.

**Postcondizione**: il sistema ha riprisitinato lo stato precedente alla cancellazione del template da parte dell'amministratore.



## 1.134 UC 1.10 - Login account utente



Attori: utente non autenticato.

**Descrizione**: l'utente inserisce il proprio username e la propria password, se queste risultano corrette l'utente viene autenticato.

**Precondizione**: il sistema è attivo e funzionante; l'utente non ancora autenticato vuole effettuare il login.

Postcondizione: l'utente viene autenticato ed entra nel sistema.

#### Procedura principale:

- 1. inserimento username (UC 1.10.1);
- 2. inserimento password (UC 1.10.2);
- 3. autenticazione (UC 1.10.3).

#### Scenario alternativo:

• le credenziali non risultano corrette, ne viene data comunicazione all'utente che potrà reinserire i dati.

#### 1.135 UC1.10.1 - Inserimento username

Attori: utente non autenticato.

**Descrizione**: l'utente inserisce il proprio username.

Precondizione: l'utente è pronto ad inserire il proprio username per effettuare il login.

Postcondizione: l'utente ha inserito il proprio username per effettuare il login.

Procedura principale:

1. l'utente inserisce il proprio username.



# 1.136 UC1.10.2 - Inserimento password

Attori: utente non autenticato.

**Descrizione**: l'utente inserisce la propria password.

Precondizione: l'utente è pronto ad inserire la propria password per effettuare il login.

Postcondizione: l'utente ha inserito la propria password per effettuare il login.

Procedura principale:

1. l'utente inserisce la propria password.

## 1.137 UC1.10.3 - Autenticazione

Attori: Utente non autenticato.

 $\textbf{Descrizione} \hbox{: il sistema controlla le credenziali fornite dall'utente; se queste risultano corrette,}\\$ 

concede l'accesso.

Precondizione: l'utente ha inserito le proprie credenziali per effettuare il login.


Postcondizione: il sistema concede l'accesso.

Procedura principale:

1. le credenziali fornite non risultano corrette e viene chiesto all'utente di reinserirle.



## 1.138 UC 1.11 - Gestione profilo



Attori: utente autenticato.

Descrizione: l'utente può modificare la propria password d'accesso al sistema.

**Precondizione**: il programma è attivo e funzionante; l'utente ha effettuato il login e desidera modificare la password d'accesso.

Postcondizione: la password utente è stata cambiata con la nuova password inserita.

Procedura principale:

- 1. modifica password (UC 1.11.1);
- 2. conferma modifica password (UC 1.11.2).

#### Scenari alternativi:

• l'operazione viene annullata e non si apportano cambiamenti.

## 1.139 UC 1.11.1 - Modifica password

Attori: utente autenticato.

**Descrizione**: l'utente ha la possibilità di inserire la nuova password.

Precondizione: l'utente ha avviato l'attività di cambiamento della password.

**Postcondizione**: l'utente ha inserito la nuova password.

# $1.140~~{ m UC}~1.11.2$ - Conferma modifica password

Attori: utente autenticato.

Descrizione: nel server viene memorizzata la nuova password al posto della vecchia.


 ${f Precondizione}:$  è stata avviata l'attività di cambio password ed è stata inserita la nuova pas-

sword.

Postcondizione: nel server la password utente è stata sostituita con la nuova.



## 1.141 UC1.12 - Download infografica



Attori: utente autenticato. Descrizione: l'utente autenticato. scarica in locale un'infografica tra quelle presenti. Precondizione: il programma è attivo e funzionante; l'utente ha effettuato il login e desidera scaricare in locale un'infografica tra quelle presenti nel proprio spazio riservato alle infografiche, all'interno del server.

Postcondizione: l'utente ha scaricato l'infografica che desiderava. Procedura principale:

- 1. navigazione nel FS infografiche (UC 1.12.1);
- 2. selezione infografica (UC 1.12.2);
- 3. navigazione FS utente (UC 1.12.3);
- 4. conferma posizione e scaricamento (UC 1.12.4).

#### Scenari alternativi:

• l'operazione viene annullata.

## 1.142 UC 1.12.1 - Navigazione nel FS infografiche

Attori: utente autenticato.

**Descrizione**: l'utente deve selezionare la cartella in cui è inserita l'infografica che intende scaricare. Tale cartella si trova nel server, nello spazio riservato alle infografiche.

**Precondizione**: l'utente ha iniziato l'operazione di download di un'infografica; il sistema è in attesa che l'utente specifichi il percorso di origine; il server mostra infografiche e cartelle dell'utente all'interno dello spazio delle infografiche.

Postcondizione: l'utente si trova nella cartella con l'infografica da scaricare.



## 1.143 UC 1.12.2 - Selezione infografica

Attori: utente autenticato.

Descrizione: l'utente deve selezionare un'infografica tra quelle presenti nel percorso fornito in

precedenza.

Precondizione: l'utente ha iniziato l'operazione di download di un'infografica; è stato speci-

ficato il percorso di orgine.

Postcondizione: l'utente ha selezionato un'infografica tra quelle esistenti nel percorso fornito.

## 1.144 UC 1.12.3 - Navigazione FS utente

Attori: utente autenticato.

Descrizione: l'utente seleziona una cartella valida nel proprio FS dove effettuare il salvataggio

dell'infografica selezioanta.

Precondizione: l'utente ha selezionato un'infografica da scaricare.

Postcondizione: l'utente ha selezionato un percorso valido dove salvare l'infografica selezio-

nata in precedenza.

## 1.145 UC 1.12.4 - Conferma posizione e scaricamento

Attori: utente autenticato.

Descrizione: l'utente conferma la posizione ed il sistema procede allo scaricamento.

Precondizione: l'utente ha scelto un percorso valido, nel prorio FS, dove salvare l'infografica

selezionata in precedenza.

Postcondizione: il sistema ha salvato l'infografica selezionata nella cartella desiderata.




## 1.146 UC1.13 - Logout

Attori: utente autenticato. Descrizione: l'utente autenticato. effettua il logout dal suo profilo passando alla modalità offline del sistema. Precondizione: l'utente si è autenticato. Postcondizione: l'utente non è più autenticato e passa alla modalità offline del sistema. Procedura principale:

- 1. selezione azione di logout;
- 2. conferma di logout.



#### 1.147 UC 1.16 - Download Presentazioni



Attori: utente autenticato.

**Descrizione**: l'utente ha la possibilità di scaricare una o più presentazioni contenute in una cartella all'interno del proprio spazio riservato alle presentazioni, sul server.

**Precondizione**: l'utente desidera scaricare una o più presentazioni esistenti nel proprio spazio sul server.

Postcondizione: l'utente ha scaricato le presentazioni che desiderava.

#### Procedura principale:

- 1. navigazione nel FS delle presentazioni;
- 2. selezione presentazioni;
- 3. navigazione FS utente;
- 4. conferma posizione e scaricamento.

### Scenari alternativi:

1. l'operazione viene annullata.

## 1.148 UC 1.16.1 - Navigazione nel FS delle presentazioni

Attori: utente autenticato.

**Descrizione**: l'utente deve selezionare la cartella in cui sono inserite le presentazioni che intende scaricare. Tale cartella si trova nel server, nello spazio riservato alle presentazioni.

**Precondizione**: l'utente ha iniziato l'operazione di download di presentazioni; il sistema è in attesa che l'utente specifichi il percorso di origine; il server mostra presentazioni e cartelle



dell'utente all'interno dello spazio delle presentazioni.

Postcondizione: l'utente si trova nella cartella con le presentazioni da scaricare.

## 1.149 UC 1.16.2 - Selezione presentazioni

Attori: utente autenticato.

**Descrizione**: l'utente deve selezionare una o più presentazioni tra quelle inserite nel percorso fornito in precedenza.

**Precondizione**: l'utente ha iniziato l'operazione di download di presentazioni; è stato specificato il percorso di orgine.

Postcondizione: l'utente ha selezionato una o più presentazioni tra quelle esistenti nel percorso fornito.

## 1.150 UC 1.16.3 - Navigazione FS utente

Attori: utente autenticato.

**Descrizione**: l'utente seleziona una cartella valida nel proprio FS dove effettuare il salvataggio delle presentazioni.

Precondizione: l'utente ha selezionato una o più presentazioni da scaricare.

Postcondizione: l'utente ha selezionato un percorso valido dove salvare le presentazioni sele-

zionate in precedenza.

## 1.151 UC 1.16.4 - Conferma posizione e scaricamento

Attori: utente autenticato.

Descrizione: l'utente conferma la posizione ed il sistema procede allo scaricamento.


Precondizione: l'utente ha scelto un percorso valido, nel prorio FS, dove salvare le presenta-

zioni selezionate in precedenza.

Postcondizione: il sistema ha salvato le presentazioni selezionate nella cartella scelta.



## 1.152 UC 1.18 - Esecuzione presentazione



Attori: utente generico

**Descrizione**: l'utente può eseguire una presentazione. L'esecuzione può avvenire in maniera automatica oppure controllandone manualmente l'avanzamento.

**Precondizione**: una presentazione è già stata caricata e l'utente può avviarla nella modalità desiderata.


Postcondizione: la presentazione è stata eseguita secondo il metodo scelto.

#### Procedura principale:

- 1. scelta del metodo con cui eseguirla: automatica (UC 1.18.2) o manuale (UC 1.18.1);
- 2. possibilità di passare da manuale ad automatico e viceversa (UC 1.18.3) (UC 1.18.4).



#### 1.153 UC 1.18.1 - Esecuzione manuale



Attori: utente generico

**Descrizione**: l'utente può scorrere la presentazione, scegliere il percorso da intraprendere a runtime, cambiare livello di visualizzazione, tornare a punti precedenti o passare alla presentazione automatica

Precondizione: il sistema è funzionante e attende la scelta dell'utente.

Postcondizione: l'utente ha avviato la propria presentazione nel modo desiderato.

Scenario principale:

- 1. l'utente scorre la presentazione (UC 1.18.1.1);
- 2. l'utente può scegliere il percorso su cui continuare (UC 1.18.1.2);
- 3. l'utente può saltare al bookmark successivo (UC 1.18.1.3);
- 4. l'utente può cambiare il livello di visualizzazione (UC 1.18.1.4);
- 5. l'utente può ingrandire il contenuto (UC 1.18.1.18);
- 6. l'utente può riprodurre file media (UC 1.18.1.6);
- 7. l'utente può avviare la presentazione automatica da qualsiasi frame (UC 1.18.3).

#### 1.154 UC 1.18.1.1 - Scorrimento in avanti e indietro dei frame

Attori: utente generico

**Descrizione**: l'utente vuole scorrere la presentazione al frame immediatamente successivo o precedente.



Precondizione: un frame è in presentazione.

Postcondizione: il frame in presentazione è cambiato passando a quello successivo o prece-

dente in base alla scelta dell'utente.

### 1.155 UC 1.18.1.2 - Scelta all'interno del frame

Attori: utente generico

Descrizione: l'utente deve poter scegliere come far continuare la presentazione.

Precondizione: il frame in presentazione presenta la possibilità di scegliere con quale percorso

continuare la presentazione e l'utente deve poter effettuare tale scelta.

Postcondizione: la presentazione può continuare con il primo frame del percorso che l'utente

ha scelto.

#### 1.156 UC 1.18.1.3 - Salto al bookmark successivo

Attori: utente generico

Descrizione: l'utente, se lo desidera, può andare a presentare un altro frame saltando una

parte della presentazione.

Precondizione: il frame attuale presenta un bookmark ad un altro frame.

Postcondizione: il frame in presentazione è quello puntato dal bookmark e la presentazione

può continuare da questo punto.

## 1.157 UC 1.18.1.4 - Passaggio ad un livello superiore

Attori: utente generico

Descrizione: l'utente, se lo desidera, può salire nel frame padre appena superiore.

Precondizione: il frame in presentazione è figlio di almeno un frame padre (non è quindi la

radice).

Postcondizione: il frame in presentazione è passato al padre.

## 1.158 UC 1.18.1.18 - Possibilità di ingrandimento del contenuto

Attori: utente generico

**Descrizione**: l'utente, se lo desidera, può ingrandire il contenuto presente nel frame, che sia un'immagine, un video o del testo.


Precondizione: il frame in presentazione contiene più elementi di contenuto.

Postcondizione: lo schermo presenta l'immagine, il video o il testo selezionato; l'utente può

in qualsiasi momento ritornare al frame di cui il contenuto fa parte.



## 1.159 UC 1.18.1.6 - Riproduzione media



Attori: utente generico

**Descrizione**: durante una presentazione manuale l'utente potrà riprodurre un media audio o video presente nel frame.

**Precondizione**: il frame in presentazione contiene un media da riprodurre.

Postcondizione: il media è in riproduzione o l'utente ha deciso di proseguire coi frame successivi.

#### Scenario principale:

- 1. l'utente può avviare la riproduzione di un media, dall'inizio (UC 1.18.1.6.1) o da un punto specifico (UC 1.18.1.6.4);
- 2. l'utente può mettere in pausa la riproduzione del media (UC 1.18.1.6.2) e riprenderla successivamente (UC 1.18.1.6.3);
- 3. l'utente può arrestare la presentazione (UC 1.18.1.6.5).

## 1.160 UC 1.18.1.6.1 - Avvio manuale della riproduzione di un media

Attori: utente generico

Descrizione: l'utente può avviare la riproduzione del media presente nel frame in qualsiasi momento.

**Precondizione**: il frame in presentazione contiene almeno un media.

Postcondizione: il media è in riproduzione.

# $1.161~~{ m UC}~1.18.1.6.2$ - Sospensione della riproduzione del media

Attori: utente generico

Descrizione: l'utente può mettere in pausa la riproduzione del media in corso.



Precondizione: è in riproduzione un media.

Postcondizione: il media è in pausa.

## 1.162 UC 1.18.1.6.3 - Ripresa dell'esecuzione del media

Attori: utente generico

**Descrizione**: l'utente può far riavviare la riproduzione del media. **Precondizione**: il media in riproduzione è stato messo in pausa.

Postcondizione: il media ha ripreso la sua riproduzione.

## 1.163 UC 1.18.1.6.4 - Riproduzione del media da qualsiasi punto

Attori: utente generico

Descrizione: l'utente può può far riprodurre il media da qualsiasi minuto in qualsiasi momen-

to.

Precondizione: un media è in riproduzione o è stato sospeso.

Postcondizione: il media è in riproduzione dal punto scelto dall'utente.

## 1.164 UC 1.18.1.6.5 - Arresto della riproduzione in corso

Attori: utente generico

**Descrizione**: l'utente può arrestare la riproduzione del media in corso. Se il media è stato ingrandito allora lo schermo tornerà a presentare il frame di cui il media faceva parte.


Precondizione: un media è in riproduzione o è stato sospeso.

Postcondizione: il media è stato arrestato e se l'utente decidesse di riavviarne la riproduzione,

essa ripartirà dall'inizio.



#### 1.165 UC 1.18.2 - Esecuzione automatica



Attori: utente generico

**Descrizione**: l'utente può avviare la presentazione, metterla in pausa, arrestarla o passare alla modalità manuale in ogni momento.

Precondizione: il sistema è funzionante e attende la scelta dell'utente.

Postcondizione: l'utente ha avviato la propria presentazione nel modo desiderato.

Scenario principale:

- 1. l'utente avvia la presentazione (UC 1.18.2.1);
- 2. l'utente mette in pausa la presentazione (UC 1.18.2.4) e riprenderla successivamente (UC 1.18.2.2);
- 3. l'utente arresta la presentazione (UC 1.18.2.3);
- 4. l'utente può decidere il tempo di scorrimento frame (UC 1.18.2.5);
- 5. l'utente può gestire i file media (UC 1.18.2.6);
- 6. l'utente decide di passare alla modalità manuale (UC 1.18.4).

## 1.166 UC 1.18.2.1 - Avvia presentazione

Attori: utente generico

Descrizione: l'utente può avviare la presentazione automatica dal primo frame o da un altro.

Precondizione: una presentazione è stata caricata e un frame è selezionato.

**Postcondizione**: il sistema è in presentazione automatica quindi i frame scorrono automaticamente, richiedendo l'intervento dell'utente solo per i frame che prevedono scelte.



## 1.167 UC 1.18.2.2 - Riprendi presentazione

Attori: utente generico

Descrizione: l'utente può riprendere la presentazione automatica in seguito ad una sua so-

spensione.

Precondizione: la presentazione automatica è stata temporaneamente sospesa.

**Postcondizione**: il sistema è in presentazione automatica quindi i frame riprendono a scorrere automaticamente, richiedendo l'intervento dell'utente solo per i frame che prevedono scelte.

## 1.168 UC 1.18.2.3 - Arresta presentazione

Attori: utente generico

**Descrizione**: l'utente può arrestare e chiudere la presentazione. **Precondizione**: la presentazione automatica è in esecuzione.

Postcondizione: la presentazione viene chiusa e il programma ritorna alla home.

## 1.169 UC 1.18.2.4 - Sospendi presentazione

Attori: utente generico

**Descrizione**: l'utente può mettere in pausa la presentazione. **Precondizione**: la presentazione automatica è in esecuzione.

Postcondizione: la presentazione automatica è stata fermata temporaneamente e potrà essere

ripresa dallo stesso punto in qualsiasi momento.

# 1.170 UC 1.18.2.5 - Imposta tempo scorrimento frame

Attori: utente generico

**Descrizione**: l'utente può impostare un tempo di visualizzazione che vale per ogni frame.

Precondizione: la presentazione è in modalità manuale.

Postcondizione: la presentazione automatica può essere avviata con il tempo di scorrimento impostato dall'utente e non con quello impostato al momento della creazione della presentazione.


#### 1.171 UC 1.18.2.6 - Gestione media

Attori: utente generico

**Descrizione**: durante una presentazione automatica, se nel frame sono presenti uno o più media essi verranno avviati secondo un certo ordine in modo automatico; l'utente, se ha bisogno, può saltare la riproduzione di tali media e la presentazione automatica continua col frame successivo

**Precondizione**: il frame in presentazione contiene dei media da riprodurre.





Postcondizione: il media è in riproduzione o l'utente ha deciso di proseguire coi frame successivi.

#### Scenario principale:

- 1. la presentazione automatica avvia la riproduzione del media (UC 1.18.2.6.1);
- 2. l'utente può saltare la riproduzione del media (UC 1.18.2.6.5);
- 3. l'utente può mettere in pausa la riproduzione del media (UC 1.18.2.6.2) e riprenderla dallo stesso punto (UC 1.18.2.6.3) o da punti diversi (UC 1.18.2.6.4);
- 4. l'utente ha la possibilità di ingrandire un video (UC 1.18.2.6.6).

## 1.172 UC 1.18.2.6.1 - Avvio automatico riproduzione di un media

Attori: utente generico

Descrizione: il media presente nel frame viene fatto riprodurre in modo automatico; se più

media sono presenti allora verranno riprodotto tutti uno alla volta.

**Precondizione**: il frame in presentazione contiene un media.

Postcondizione: il media è in riproduzione.

## 1.173 UC 1.18.2.6.2 - Sospensione della riproduzione del media

Attori: utente generico

Descrizione: l'utente può mettere in pausa la riproduzione del media in corso.

Precondizione: è in riproduzione un media.

Postcondizione: il media è in pausa.



## 1.174 UC 1.18.2.6.3 - Ripresa dell'esecuzione del media

Attori: utente generico

**Descrizione**: l'utente far riprendere la riproduzione del media. **Precondizione**: il media in riproduzione è stato messo in pausa.

Postcondizione: il media ha ripreso la sua riproduzione.

## 1.175 UC 1.18.2.6.4 - Riproduzione del media da qualsiasi minuto

Attori: utente generico

Descrizione: l'utente può può far riprodurre il media da qualsiasi minuto in qualsiasi momen-

to.

Precondizione: un media è in riproduzione o è stato sospeso.

Postcondizione: il media è in riproduzione dal minuto scelto dall'utente.

## 1.176 UC 1.18.2.6.5 - Possibilità di saltare la riproduzione in corso

Attori: utente generico

Descrizione: l'utente può saltare la riproduzione in corso e far proseguire normalmente la

presentazione automatica.

Precondizione: un media è in riproduzione o è stato sospeso.

Postcondizione: la presentazione automatica riprende la sua normale esecuzione.

## 1.177 UC 1.18.2.6.6 - Possibilità di ingrandimento di un video

Attori: utente generico

**Descrizione**: l'utente, se lo desidera, può ingrandire il video in riproduzione o in sospensione.

Precondizione: un video è in riproduzione o è stato sospeso.

**Postcondizione**: lo schermo presenta il video selezionato nella sua interezza; l'utente ha la possibilità in ogni momento di rimpicciolire il video tornando a presentare il frame di cui ne fa

parte.

# 1.178 UC 1.18.3 - Passaggio alla presentazione automatica

Attori: utente generico

**Descrizione**: l'utente vuole passare dalla presentazione manuale a quella automatica.

Precondizione: la presentazione manuale è in esecuzione.

Postcondizione: la presentazione automatica si è avviata dal frame corrente.



## 1.179 UC 1.18.4 - Passaggio alla presentazione manuale

Attori: utente generico

Descrizione: l'utente vuole passare dalla presentazione automatica a quella manuale.

Precondizione: la presentazione automatica è in esecuzione.

Postcondizione: la presentazione automatica si è arrestata permettendo all'utente di gestirla

manualmente.



## 1.180 UC 1.14 - Esecuzione presentazione locale

Attori: utente non autenticato, utente autenticato. Descrizione: l'utente può eseguire una presentazione locale senza essere connesso al server. Precondizione: l'utente ha scaricato in locale dal server almeno una presentazione. Postcondizione: l'utente ha eseguito la presentazione in locale desiderata. Procedura principale:

- 1. navigazione tra le presentazioni locali;
- 2. selezione della presentazione da eseguire;
- 3. conferma selezione.



## 1.181 UC 1.5 - Esecuzione presentazione online

Attori: utente autenticato. **Descrizione**: l'utente può eseguire una presentazione sul server. **Precondizione**: l'utente ha almeno una presentazione sullo spazio a lui dedicato sul server. **Postcondizione**: l'utente ha eseguito una presentazione sullo spazio a lui dedicato sul server. **Procedura principale**:

- 1. navigazione tra le presentazioni sullo spazio a lui dedicato sul server;
- 2. selezione della presentazione da eseguire;
- 3. conferma selezione.