# <u>มา Share File ด้วย Samba กันดีกว่</u>า

นายเกรียงศักดิ์ นามโคตร( Mr.Jodoi ) เรียบเรียง

การ Share File ระหว่างเครื่อง Client ด้วยกัน (PC กับ PC หรือ Notebook กับ PC) นั้นมี ความเสี่ยงต่อการติดไวรัสประเภทต่างๆ เป็นอย่างมาก และยังทำให้Network ภายใน LAN ช้า และถ้าใช้เครื่อง Windows Server เป็นสูนย์กลางในการ Share File จะติดปัญหาเรื่องของลิขสิทธิ์ ทำให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายเป็นอย่างยิ่งคังนั้นการใช้Linux Server มาทำหน้าที่ Share file จึงเป็น ทางเลือกที่น่าสนใจทีเดียว

การ Share file ใน Linux Server นั้น Software ที่เป็นที่นิยมที่สุดก็คือ Samba เพราะ นอกจากจะเป็น Free Software แล้วยังมีความปลอดภัย มีความเสถียร รวคเร็วและสามารถใช้งาน ร่วมกับ OS เกือบทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น DOS ,Windows, OS/2, Linux และอื่นๆ

ในที่นี้ จะสอนการติดตั้งและปรับแต่งSamba Server เฉพาะ โหมด Share Full เท่านั้น ซึ่ง เหมาะกับ SME หรือหน่วยงานที่มี users จำนวนน้อยและเป็นการติดตั้งบนLinux CentOS

#### การติดตั้ง Samba Server

การติดตั้งSamba ใน Linux Server นั้นมีหลายวิธี ไม่ว่าจะด้วยวิธีการเลือกติดตั้งตั้งแต่ตอน ติดตั้งOS Linux Server ครั้งแรก หรือ download file ชื่อ samba-latest.tar.gz จาก http://www.samba.org/samba/ftp/samba-latest.tar.gz แล้ว</u>นำมาติดตั้งก็ได้ หรือถ้าLinux Server ออก Internet ได้ ใช้yum ช่วย จะสะควกมาก คังค้านล่างครับ

[root@jodoi-server ~]# yum -y install samba

Installed:

samba.i386 0:3.0.33-3.29.el5\_7.4

Dependency Updated:

libsmbclient.i386 0:3.0.33-3.29.el5\_7.4

samba-client.i386 0:3.0.33-3.29.el5\_7.4

samba-common.i386 0:3.0.33-3.29.el5\_7.4

Complete!

ตรวจสอบว่ามี samba อยู่ใน Linux Server หรือยัง

[root@jodoi-server ~]# rpm -qa samba samba-3.0.33-3.29.el5 7.4

และจะต้องมี file smb.conf ซึ่งปกติจะอยู่ที่/etc/samba/smb.conf

#### การปรับแต่ง Samba Server แบบ Share Full

การปรับแต่ง file config ทำใค้ โดยเข้าไปแก้ ใชโเle smb.conf ดังนี้

[root@jodoi-server ~]# vi /etc/samba/smb.conf

# workgroup = MYGROUP

workgroup = Jodoi-Workgroup

(ควรเปลี่ยนให้ตรงกับชื่อworkgroup ที่ใช้งานอยู่)

# server string = Samba Server Version %v

server string = Samba Server Share File by Jodoi

(เป็นคำอธิบายรายละเอียดของ Samba Server)

: interfaces = lo eth0 192.168.12.2/24 192.168.13.2/24

interfaces = lo eth0 192.168.1.254/24

(เป็นการเปิด interface หรือ Lan card ที่ให้ใช้ Samba Server สามารถใส่หลาย interface ได้ และ ให้ใส่ IP Address ที่อยู่ที่ interface น้ำนๆด้วยดังตัวอย่างใส่ IP 192.168.1.254 ซึ่งเป็น IP ของ eth0)

; hosts allow = 127. 192.168.12. 192.168.13.

hosts allow = 127.192.168.1.

( เป็นการบอกว่าอนุญาตให้เครื่องใดใช้ Samba Server ได้บ้าง ดังตัวอย่างยอมให้Client ที่มี IP ขึ้นต้นด้วย 127.X.X.X (loopback) และ 192.168.1.X ใช้งานได้ โดยX หมายถึงเลขอะไรก็ได้ ตั้งแต่0-255)

# security = user

security = share

# passdb backend = tdbsam

```
(เป็นการเปลี่ยน mode ของ Samba Server จาก mode user เป็นแบบ share และให้ทำการปิด
passdb backend โดยใส่ # ไว้ด้านหน้า)
    [public] (ชื่อ Folder ที่แสดงตอนเปิด browser)
    comment = Public Stuff
    path = /home/samba (Folder ที่ต้องมือยู่จริงในLinux Server)
    public = yes
    writable = yes
    printable = no
    write list = +staff
[public]
    comment = Public Stuff
    path = /share
    public = yes
    writable = yes
    printable = no
    write list = +staff
[mysong]
    comment = Public Stuff
    path = /mysong
    public = yes
    writable = yes
    printable = no
    write list = +staff
(ในตัวอย่างต้องมีการสร้างFolder share และ mysong ไว้ใน Linux Server)
:wq!
ทำการบันทึก และออกจากfile config
ขั้นต่อไป ทำการสร้างFolder share และ mysong ไว้นอกสุดและทำการเปลี่ยนค่าpermission ให้
เป็น 777 คือทำได้ทุกอย่าง
```

[root@jodoi-server ~]# mkdir /share

[root@jodoi-server~]# mkdir /mysong

[root@jodoi-server~]# chmod 777 -fR /share/

[root@jodoi-server~]# chmod 777 -fR /mysong/

### ขั้นตอนต่อไปเป็นการสั่งstart Samba Server

[root@jodoi-server~]#/etc/init.d/smb start

Starting SMB services: [ OK ]

[ OK ] Starting NMB services:

หรือสามารถใช้ command service ช่วยได้ดังด้านล่าง

[root@jodoi-server ~]# service smb restart

Shutting down SMB services: [ OK ]

Shutting down NMB services: [ OK ]

Starting SMB services: [OK]

Starting NMB services: [OK]

### ตรวจสอบว่ามี service smbd และ nmbd run อยู่ หรือไม่ ตามค้านล่าง

#### [root@jodoi-server~]# netstat -anp|grep smb

tcp	0	0 0.0.0.0:139	0.0.0.0:*	LISTEN	5549/smbd
tcp	0	0 0.0.0.0:445	0.0.0.0:*	LISTEN	5549/smbd

[root@jodoi-server~]# netstat -anp|grep nmb

0 192.168.1.254:137 0.0.0.0:\* 5552/nmbd udp

0 0.0.0.0:137 0.0.0.0:\* 5552/nmbd udp

0 192.168.1.254:138 0.0.0.0:\*5552/nmbd udp

udp 0 0 0.0.0.0:138 0.0.0.0:\*5552/nmbd

#### [root@jodoi-server ~]# ps -ef|grep smb

root 5549 1 0 16:09 ? 00:00:00 smbd -D

00:00:00 smbd -D root 5554 5549 0 16:09?

```
root 5570 2669 0 16:11 pts/0 00:00:00 grep smb

[root@jodoi-server ~]# ps -ef|grep nmb

root 5552 1 0 16:09 ? 00:00:00 nmbd -D

root 5572 2669 0 16:11 pts/0 00:00:00 grep nmb
```


ถ้าไม่ได้ผลตามด้านบนให้ทำการตรวจสบ config ใหม่อีกครั้ง

### ทดลองใช้ Samba Server

การทดลองใช้ Samba Server นั้นทำได้โดย พิมพ์<u>\192.168.1.254</u> ที่เครื่อง Client ดัง ด้านล่าง



ถ้าสามารถใช้งานได้ จะแสดงผลดัง**ป**ูด้านล่าง และสามารถเข้าไปในFolder ทั้ง2 ได้ ทำการสร้าง File หรือ Folder ได้ และ สามารถ copy File ระหว่างเครื่อง Client และ Samba Server ได้ เนื่องจาก เป็น Share Full Server



หวังว่าบทความนี้คงจะก่อให้เกิดประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรั**พู้** ที่ทำงานอยู่ในแวควงไอ ทีและใช้ Linux Server อยู่นะครับ

## <u>แหล่งข้อมูลอ้างอิง</u>

http://www.samba.org/

http://www.jodoi.com

สนับสนุนโดย http://www.jodoi.com