Laboratório 6 – Roteadores					
Universidade Federal do Pará					
Curso: Ciência da Computação	Disciplina: Lab. de Redes de Computadores				
Data: 21 de agosto de 2024	Equipe:				
Integrantes					

Sumário

Objetivo	1
Características dos Roteadores	1
Simulando uma WAN	4
Conectividade	5
Conexão Telnet	6
Acesso a Outras Redes	7
Atividades	7

Objetivo

Neste laboratório introduziremos a utilização de roteadores que, assim como os switches, utilizam o Cisco iOS para configuração. Veremos a configuração e uso da conexão via Linha de Terminal Virtual utilizando **Telnet** e a configuração de roteamento estático entre sub-redes.

Características dos Roteadores

Roteador é o dispositivo que fará a interconexão entre redes diferentes. Tipicamente é um ativo de rede que trabalha na camada 3, compreendendo, portanto, o protocolo IP. Ele é responsável por realizar os repasses de um pacote da porta de entrada a uma de saída de tal forma que torne a rota ponta a ponta deste pacote a mais eficiente possível.

Suas interfaces de rede, assim como nos computadores devem conter IP e Máscara de Sub-rede para identificar de qual rede aquela porta está participando. Os comandos presentes em roteadores que executam o Cisco iOS são idênticos aos já vistos em switches, haja vista que a essência no sistema independe do dispositivo. Assim, a estrutura e rotinas do software são praticamente as mesmas.

- 1. Crie a topologia da Figura 1 usando switches e roteadores genéricos PT-Empty, conexão serial DCE entre roteadores, **GigabitEthernet** entre roteadores e switches, **FastEthernet** entre switches com PCs e console entre os roteadores e seus terminais de acesso e controle.
 - a. Incluir 01 (uma) porta GigaEthernet em cada switch: PT-SWITCH-NM-1CGE;
 - b. Incluir 02 (duas) portas FastEthernet em cada switch: PT-SWITCH-NM-1CFE;
 - c. Incluir 01 (uma) porta GigaEthernet em cada roteador: PT-ROUTER-NM-1CGE;
 - d. Incluir 01 (uma) porta serial em cada roteador: PT-ROUTER-NM-1SS.
 - i Entre as portas seriais do roteador deverá ter uma conexão do tipo DCE.




Figura 1: Topologia a ser criada

e Sugestões:

- i. Conectar a porta GigabitEthernet0/0 do roteador X a porta GigabitEthernet do switch SX0;
- ii. Conectar a porta GigabitEthernet1/0 do roteador X a porta GigabitEthernet do switch SX1;
- iii. Conectar a porta GigabitEthernet0/0 do roteador X a porta GigabitEthernet do switch SY0;
- iv. Adicione a porta serial ao último slot disponível no switch e no roteador.
- 2. Acesse cada roteador pelo seu terminal, rejeite o diálogo de configuração que aparece (digite no), visualize informações das interfaces com o comando show interfaces e responda A01.
- 3. Configure os computadores para que fiquem em três redes distintas com IPs privados de classe A, conforme ilustra a Figura 1. Feitas as conexões realize o teste de conectividade entre as máquinas da mesma rede.

i. Rede A


- 1. PA0 IP: 10.0.0.1, 255.0.0.0
- 2. PA1 IP: 10.0.0.2, 255.0.0.0

ii. Rede B

- 1. PA0 IP: 20.0.0.1, 255.0.0.0
- 2. PA1 IP: 20.0.0.2, 255.0.0.0

iii. Rede C

- 1. PA0 IP: 30.0.0.1, 255.0.0.0
- 2. PA1 IP: 30.0.0.2, 255.0.0.0
- 4. Em cada roteador (como root # enable), em modo de configuração global (# configure terminal), utilize os comandos abaixo para, em cada interface **GigabitEthernet**, definir IP e máscara. Feito isso, preencha a **Tabela 1**.
 - a. interface < nome interface >



- b. ip address <endereço ip> <máscara>
- c. no shutdown
- d. Exemplos roteador X:
 - i. Rede A
 - 1. interface GibabitEthernet0/0
 - 2. ip address 10.0.0.100 255.0.0.0
 - 3. no shutdown
 - ii. Rede B
 - 1. interface GibabitEthernet1/0
 - 2. ip address 20.0.0.100 255.0.0.0
 - 3. no shutdown
 - e. Exemplos roteador Y:
 - i. Rede C
 - 1. interface GibabitEthernet0/0
 - 2. ip address 30.0.0.100 255.0.0.0
 - 3. no shutdown

Roteador	Porta	IP	Máscara	Rede

OBS: Salve as modificações nos Roteadores através do comando: # router copy running –config startup-config (O comando grava todas as configurações ativas da RAM para a NVRAM)

 ${f 5.}$ Em cada PC use o IP da porta do roteador que está em sua rede, como Default Gateway e então responda as atividades de A02 até A5

Simulando uma WAN

Sempre que interligamos dois roteadores pela porta serial, criamos um link WAN, o qual necessita do sincronismo. Feita a conexão, automaticamente um lado será o **DTE** e outro **DCE**. O dispositivo que funcionar como **DCE** é aquele que proverá um **clock** para sincronização da linha, onde o outro, apenas seguirá o **clock** definido agirá com **DTE**, dispensando esta configuração.

- 6. Execute #show controllers <porta> na interface serial dos roteadores para saber qual é DCE a. show controllers Serial 9/0
- 7. Responda a atividade A06.
- 8. No roteador DCE (roteador X, na minha execução) entre na interface serial (Ex: interface Serial0/0) e execute clock rate 4000000, ou configure graficamente clicando no roteador, conforme mostra a Figura 2




Figura 2: Router X

- 9. Execute novamente o passo 6 nos roteadores e responda a atividade A07
- 10. Nos roteadores, defina as portas participantes da conexão serial com IPs e máscaras de rede classe C validas e preencha a Tabela 1.
 - a. Roteador X

- i. Exemplo na figura acima.
- b. Roteador Y




Figura 3: Router Y

Conectividade

- 11. 11. Em Realtime faça tente fazer envios entre PCs de mesma rede, entre PCs e roteadores, entre roteadores e responda a atividade A08
 - 12. Entre na porta GigabitEthernet dos roteadores e execute o comando no shut down.
 - 13. Verifique o status das interfaces com show ip interface brief
 - 14. Tente novamente o envio entre PCs e roteadores e faça as atividades de ${ t A09}$ até ${ t A11}$
 - 15. No roteador X, ative sua interface serial e tente enviar um pacote de para o outro.
 - 16. Responda a atividade A12.

As interfaces dos roteadores, por padrão, vêm desativadas. É necessário "subi-las" para que haja plena conectividade, diferente de switches que via de regra são plug-and-play - onde basta conectá-lo a outros

para que já exista alguma comunicação entre eles.

- 17. Ative a interface serial do roteador Y, execute show ip interface brief no roteador X e Y. Repita entres PCs de mesma rede, PCs e roteadores, PCs de redes diferentes e entre roteadores. Responda a atividade A13
- 18. Para que se atinja a conectividade total da rede projetada será necessário criar rotas estáticas entre as redes A, B e C. Para isso cada roteador deverá ter conhecimento sobre a rede que o outro roteador possui conectada. Para definir essa rota vamos executar os comandos abaixo no modo configure terminal:
 - a. Roteador X
 - i. ip route 30.0.0.0 255.0.0.0 192.168.0.254
 - b. Roteador Y
 - i. ip route $10.0.0.0\ 255.0.0.0\ 192.168.0.253$
 - ii. ip route 20.0.0.0 255.0.0.0 192.168.0.253
- 19. Execute testes de conectividade entre todos os elementos ativos da rede através do comando ping ou envio de PDUs no modo Realtime.
 - a. Normalmente o primeiro envio falha. Envie novamente para verificar se a entrega de pacotes está correta.

Conexão Telnet

Assim como em Switches, roteadores permitem – além da gerência via console – que sua configuração seja feita remotamente através de suas linhas de terminal virtual utilizando protocolos como o **Telnet**. Antes de continuarmos as configurações para que tenhamos plena conectividade em nossa topologia, vamos habilitar a configuração remota via **Telnet**:

- 20. No prompt de algum PC em cada rede, execute:
- a. ipconfig para verificar as configurações do adaptador
- b. telnet <ip gateway> e responda A14
- 21. Em modo de configuração global nos roteadores, execute:
- a. line vty? Para consultar as linhas de terminal virtual disponíveis
- b. line vty 0 para selecionar a linha 0 para configuração
- c. password <senha> para definir uma senha de acesso
- d. login para solicitá-la no acesso remoto dos PCs da rede.
- 22. Repita o passo 18, insira a senha se pedir e faça as atividades A15 e A16.

Para que, remotamente, você consiga efetuar configurações no roteador. Deve primeiramente, através do terminal ligado a porta console, habilitar uma senha para o modo privilegiado. Para configurar o **login** de acesso remoto simultâneo a várias máquinas (tantas quanto a quantidade de linhas disponível permitir) habilite senha e **login** em cada linha ou selecione um intervalo no argumento do comando **line vty**.

23. Nos roteadores, pelo terminal console, defina uma senha para o modo privilegiado.

- 24. Defina outras senhas para as linhas 1 e 2.
- 25. Tente novamente o acesso Telnet de um PC de cada rede
- 26. Tente entrar em modo privilegiado
- 27. Verifique com running-config do roteador.
- 28. Faça as atividades de A17 até A19

Com as configurações devidamente realizadas, você será capaz de entrar no iOS do roteador através de qualquer máquina participante de uma rede alcançável e efetuar as mudanças necessárias, através de linha de comando. Como se estivesse acessando de um terminal console.

- 29. Use um dos computadores das redes A ou B para acessar o roteador X e alterar o hostname, escrever um banner e habilitar o serviço de criptografia de senhas.
- 30. Use um dos computadores da rede C para acessar o roteador Y e alterar o hostname, escrever um banner e habilitar o serviço de criptografia de senhas.

Acesso a Outras Redes

Como as portas dos roteadores vem desativadas por padrão, ativar apenas a porta em um dos lados do enlace entre roteadores não garante comunicação.

- 31. Realize o acesso Telnet ao roteador Y de um dos PCs da rede C e execute o comando show ip route para exibir as redes conhecidas pelo roteador.
 - 32. Execute show ip interface brief para ver um sumário das interfaces do roteador
 - 33. Entre na interface serial e ative-a. Feito isso, reveja o sumário de interface e a tabela de redes

conhecidas pelo roteador e responda a atividade A20 34. Encerre a sessão telnet (end e exit) e, mude para o modo de simulação do mesmo PC, tente novo acesso Telnet usando:

- a. O IP da porta serial do roteador Y;
- b. O IP da porta serial do roteador X;
- 36. Analise o conteúdo dos pacotes TCP que solicitam a conexão Telnet, a tabela de redes conhecidas dos roteadores e faça as atividades A21 e A22.

Atividades

- A01 Quais os nomes e estados administrativos das interfaces?
- A02 Qual a diferença ente repasse e roteamento?
- A03 Quantas redes diferentes, cada classe (A, B e C) pode ter?
- A04 Qual o papel do Gateway Padrão em uma rede de computadores?

- A05 Qual o último IP válido para hosts na rede C que foi configurada?
- A06 Qual é o **DCE** e qual é o **DTE**? Qual o status do clock nesses roteadores?
- A07 Qual o status do **clock** agora em ambos os roteadores?
- A08 Quais os resultados obtidos nos envios?
- A09 O que o comando no **shutdown** faz?
- A10 Qual o estado administrativo das interfaces verificadas?
- A11 Quais os resultados no novo teste de conectividade?
- A12 Foi possível o envio entre roteadores? Por que?
- A13 Em que situações não houve conectividade? O que falta para que haja total conexão?
- A14 Qual o resultado do comando **Telnet**?
- A15 Quantas linhas de terminal virtual existem no roteador configurado?
- A16 Quantas máquinas conseguem acessar simultaneamente o roteador via Telnet?
- A17 As senhas dos acessos **Telnet** são criptografadas na Running-config?
- A18 O **Telnet** é um protocolo seguro? Justifique sua resposta.
- A19 Cite uma alternativa ao Telnet para acesso remoto e explique a diferença principal.
- A20 Qual protocolo foi usando na camada de transporte que foi usado nos acessos remotos?
- A21 O protocolo Telnet, por padrão, funciona em qual porta?
- A22 O que mudou no sumário de interfaces e tabela de redes conhecidas após a ativação?
- A23 Alguma solicitação Telnet fracassou? Se sim, por que?
- A24 O que foi feito para que houvesse plena conectividade nesta topologia?