Traitement du signal. Travail sur machine 5

- Exercice 1. Le but de cet exercice est de se famililiariser avec les convolutions sur machine et de produire de la résonnance sur un son à partir d'une opération de convolution.
- a)Soit la fonction $f: \mathbb{Z} \to \mathbb{C}$ définie par f(x) = x pour $0 \le x \le 10$ et f(x) = 0 sinon. Calculer la convolution f * f (par exemple avec numpy.convolve). [0 0 1 4 10 20 35 56 84 120 165 220 264 296 315 320 310 284 241 180 100]
- b) Soit la fonction $f: \mathbb{Z} \to \mathbb{C}$ définie par f(x) = x pour $-5 \le x \le 5$ et f(x) = 0 sinon. Soit g la fonction g(x) = x si x = 8,9 ou 10 et 0 sinon. Calculer la convolution f*g. Reponse : $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & -40 & -77 \\ -110 & -83 & -56 & -29 & -2 & 25 & 52 & 79 & 106 & 85 & 50 \end{bmatrix}$
- c)Prendre le fichier touche 43.wav sur Moodle. En extraire le tableau des valeurs pcm correspondantes et les mettre dans un tableau t. Vérifier que t admet 21554 entrées de type int 16 et que l'echantillonnage est du type cd à 44100Hertzs. $t = \begin{bmatrix} 32767 & 32207 & 30502 & ... & 528 & 299 & 21 \end{bmatrix}$
- e) Normaliser t * u, c'est à dire remplacer les valeurs $[v_0, v_1, v_2....]$ du tableau t * u par des valeurs $w = [av_0, av_1, av_2...]$ de sorte pour que les av_i soient des de type float32 et compris entre -1 et 1.
- f)Produire un fichier .wav à partir du tableau w. Ecouter et expliquer.
- Exercice 2. Le but de cet exercice est de montrer comment la théorie du signal permet de faire des accordeurs électroniques pour les instruments (guitare, piano...).
- a)Prendre le fichier touche43.wav sur Moodle. Vous pouvez l'écouter et/ou l'ouvrir avec Audacity si vous le souhaitez. C'est un son de piano dont on cherche la fréquence.
- \mathbf{b})Extraire le tableau t du fichier pcm sous-jacent. Facultatif : Le tracer. Verifier que votre tracé ressemble au tracé d'audacity.
- c) Faire une transformée de Fourier de t sur les 21553 premières entrées de t (sachant que t contient 21554 entrees). On obtient un tableau u qui représente les coefficients devant les fréquences complexes.
- d)Comme la semaine passée, les fréquences complexes ne sont pas dans l'ordre. Faire un tableau f telle que l'entrée numero i de f soit la fréquence correspondant à l'entree u_i .
- e) À partir des tableaux f et u, dessiner le graphe de |u| en fonction des fréquences. Dire en regardant le graphe quelle est la fréquence approximative de la note jouée. A l'oeil, en zoomant sur le graphe, on voit une fréquence fondamentale (le priemier pic) autour de 320 Hertzs et les harmoniques de cette frequence fondamentale (c'est a dire les pics suivants) de frequences aux alentours de 640, 960,.... Dans ce contexte, l'oreille identifie une hauteur de 320 Hertzs. On voit sur Wikipedia que la touche 44 devrait faire 329 Hertzs. (Il s'agit d'un piano ancien accordé légèrement sous le diapason, ce qui explique l'écart entre la fréquence attendue dans la gamme "officielle" et la frequence constatée.
- f) Affiner avec la machine votre impression visuelle : calculer le maximum de |u| autour de la fréquence fondamentale et voir quelle est la fréquence correspondante.




Figure 1: La frequence fondamentale et ses harmoniques sont les abscisses des pics




Figure 2: Un zoom autour de la fréquence fondamentale