Der Scheduler von Windows

Konzepte und Strategien

Daniel Lohmann

lohmann@informatik.uni-erlangen.de

Gliederung

- 1. Grundbegriffe
- 2. Eigenschaften des Schedulers
 - ➤ Grundlegende Eigenschaften
 - Prioritätenmodell
 - > Dynamische Prioritätenanpassungen
- 3. Interner Aufbau
 - ► Interruptverarbeitung
 - ➤ Aufruf des Schedulers
- 4. Fazit

Der Scheduler von Windows - Konzepte und Strategien

Folie 2


(Einige) (ursprüngliche) Designziele von Windows NT

- ➤ Anwendungsportabilität
 - ➤ OS/2, Posix, Win16, Win32
- ➤ Plattformunabhängigkeit
 - ➤ Diverse RISC/CISC Architekturen
 - ➤ Ursprünglich MIPS, PowerPC, Alpha, I386
- ▶ Unterstützung für SMP

Architektur von Windows NT ←→ LPC ← Trap OS/2-Klient Win32-Klient POSIX-Klient Win16-Klient Win16-Klient OS/2-Subsystem WoW POSIX-Subsysten Win32-Subsyste Executive Sicherheits-Lokaler Virtuelle Objekt-Prozess-Prozedur-Speicher Ein/Ausgabe Verwaltung Verwaltung Monitor Aufruf Verwaltung Treiber Kernel Hardware Abstraction Layer (HAL) Der Scheduler von Windows - Konzepte und Strategien

Der Scheduler von Windows - Konzepte und Strategien

Folie 3



Prozesse und Threads: Zusammenfassung

- ➤ Prozess: Umgebung und Adressraum für Threads
 - Ein Win32 Prozess enthält immer mindestens 1 Thread
- ➤ Thread: Code ausführende Einheit
 - Jeder Thread verfügt über einen eigenen Stack und Registersatz (insbesondere PC)
 - Threads bekommen vom Scheduler Rechenzeit zugeteilt
- ➤ Alle Threads sind Kernelmode Threads
 - Usermode-Threads möglich ("Fibers"), aber unüblich
- ➤ Strategie von NT: Anzahl der Threads gering halten
 - keine blockierenden API-Aufrufe
 - Overlapped (asynchrones) IO
 - Thread-Pooling

Der Scheduler von Windows – Konzepte und Strategien

Gliederung

- 1. Grundbegriffe
- 2. Eigenschaften des Schedulers
 - ► Grundlegende Eigenschaften
 - ▶ Prioritätenmodell
 - Dynamische Prioritätenanpassungen
- 3. Interner Aufbau
 - ► Interruptverarbeitung
 - Aufruf des Schedulers
- Fazit

Der Scheduler von Windows - Konzepte und Strategien

Grundlegende Eigenschaften des Schedulers

Preemptives, Prioritätengesteuertes Scheduling:

- ➤ Thread mit höherer Priorität verdrängt Thread niedrigerer Priorität
 - Egal ob Thread sich im User- oder Kernelmode befindet
 - Die meisten Funktionen der Executive ("Kernel") sind ebenfalls als Threads implementiert
- ➤ Round-Robin bei Threads gleicher Priorität
 - Zuteilung erfolgt reihum für eine Zeitscheibe (Quantum)

Thread-Prioritäten

- ➤ Derzeit 0 bis 31, aufgeteilt in drei Bereiche
 - Variable Priorities: 1 bis 15Realtime Priorities: 16 bis 31
 - Priorität 0 ist reserviert für den Nullseiten-Thread
- ➤ Threads der Executive verwenden maximal Priorität 23

Der Scheduler von Windows - Konzepte und Strategien

Folie 9

Zeitscheiben (Quantum)

	Kurze Quan	tumwerte	Lange Quantumwerte		
	Variabel	Fix	Variabel	Fix	
Thread in HG-Prozess	6	18	12	36	
Thread in VG-Prozess	12	18	24	36	
Aktiver Thread in VG-Prozess	18	18	36	36	

Quantum wird vermindert

- um den Wert 3 bei jedem Clock-Tick (alle 10 bzw. 15 msec)
- um den Wert 1, falls Thread in den Wartezustand geht

Länge einer Zeitscheibe: 20 - 120 msec

Der Scheduler von Windows - Konzepte und Strategien

Folie 10

Prioritätsklassen und relative Threadpriorität

Process Priority Class

		i recess i memily chase							
Relative Thread Priority		Idle	Below Normal	Normal	Above Normal	High	Realtime		
		4	6	8	10	13	24		
Time Critical	=15	15	15	15	15	15	31		
Highest	+2	6	8	10	12	15	26		
Above Normal	+1	5	7	9	11	14	25		
Normal		4	6	8	10	13	24		
Below Normal	-1	3	5	7	9	12	23		
Lowest	-2	2	4	6	8	11	22		
Idle	=1	1	1	1	1	1	16		

Prioritäten: Variable Priorities

Variable Priorities (1-15)

- Scheduler verwendet Strategien um "wichtige" Threads zu bevorzugen
 - Quantum-Stretching (Bevorzugung des aktiven GUI-Threads)
 - dynamische Anhebung (Boost) der Priorität für wenige Zeitscheiben bei Ereignissen
- ➤ Fortschrittsgarantie
 - Alle 3 bis 4 Sekunden bekommen bis zu 10 "benachteiligte" Threads für zwei Zeitscheiben die Priorität 15
- ➤ Threadpriorität berechnet sich wie folgt (vereinfacht):

Prozessesprioritätsklasse + Threadpriorität + Boost

Der Scheduler von Windows - Konzepte und Strategien

. |

Der Scheduler von Windows – Konzepte und Strategien

Prioritäten: Realtime Priorities

Realtime Priorities (16-31)

- ➤ Reines prioritätengesteuertes Round-Robin
 - Keine Fortschrittsgarantie
 - Keine dynamische Anhebung
 - Betriebssystem kann negativ beeinflusst werden
 - Spezielles Benutzerrecht erforderlich (SelncreaseBasePriorityPrivilege)
- ➤ Threadpriorität berechnet sich wie folgt:

REALTIME_PRIORITY_CLASS + Threadpriorität

Dynamische Prioritätsanpassung

Dynamic Boosts

➤ Thread-Prioritäten werden vom System in bestimmten Situationen dynamisch angehoben (nicht bei REALTIME_PRIORITY_CLASS)

Platten-Ein- oder Ausgabe abgeschlossen:
Maus, Tastatureingabe:
Semaphore, Event, Mutex:
Andere Ereignisse (Netzwerk, Pipe,...)
Ereignis in Vordergrundapplikation
+2

Dynamic Boost wird "verbraucht" (eine Stufe pro Quantum)


Der Scheduler von Windows – Konzepte und Strategien

Folie 14

Der Scheduler von Windows - Konzepte und Strategien

Folie 13


Änderung der Priorität nach einem dynamic Boost



Der Scheduler von Windows – Konzepte und Strategien

Anhebung der Priorität durch Balance-Set-Manager

Etwa alle 3-4 Sekunden erhalten bis zu 10 "benachteiligte" Threads für zwei Zeitscheiben die Priorität 15




Fortschrittsgarantie

Der Scheduler von Windows - Konzepte und Strategien

Trap / Interruptverarbeitung Gliederung **IRQL** 31 High 30 Power Fail ▶ Grundlegende Eigenschaften 29 IPI ▶ Prioritätenmodell 28 Clock > Dynamische Prioritätenanpassungen Hardware IRQs 27 Profile 3. Interner Aufbau 26 Device n Interruptverarbeitung Aufruf des Schedulers 4. Fazit 3 Device 1 2 DPC/Dispatch **Traps Thread Prio** APC 1 - 31Normale Threadausführung 0 Passive Der Scheduler von Windows - Konzepte und Strategien Der Scheduler von Windows - Konzepte und Strategien Folie 17 Folie 18





Auswahl des nächsten Threads (SMP)

Ziel: "gerechtes" RoundRobin bei max. Durchsatz

Problem: Cache-Effekte

Affinität (Zuordnung von CPUs zu Thread):

▶ hard affinity: Feste Zuordnung

→ durch SetThreadAffinity()

➤ ideal_processor: "Ideale" Zuordnung

→ bei Erzeugung zugewiesen ("zufällig")
→ anpassbar mit SetThreadIdealProcessor()

➤ soft_affinity: Letzte CPU, auf welcher der Thread lief

→ intern vom Scheduler verwaltet

▶ last_run: Zeitpunkt der letzten Zuweisung zu einer CPU

→ intern vom Scheduler verwaltet

Der Scheduler von Windows - Konzepte und Strategien

Folie 22

Auswahl des nächsten Threads (SMP)

Algorithmus: CPU n ruft FindReadyThread() auf

- ➤ Wähle höchstpriore, nicht-leere Warteschlange
- ➤ Suche in dieser Warteschlange nach Thread, mit

- soft_affinity == n
- ideal_processor == n

oder
oder

currentTime()-last_run > 2 Quantumoder


- priority >= 24

➤ sonst wähle Kopf der Warteschlange

Der Scheduler von Windows – Konzepte und Strategien

Der Scheduler von Windows – Konzepte und Strategien

Auswahl des nächsten Threads (SMP) CPU 1 CPU 2 CPU 3 FindReadyThread() 31 KiDispatcherReadyListHead ... hard affinity: 0, 1, 2, 3 hard affinity: 0, 1, 2, 3 hard affinity: 0, 1, 2, 3 8 ideal proc.: 0 ideal proc.: 1 soft affinity: 0 soft affinity: 1 soft affinity: 2 last run: 10 ms 0 Der Scheduler von Windows - Konzepte und Strategien Folie 24



Änderungen in Windows 2003

Eine ReadyQueue pro CPU Algorithmus: CPU n ruft FindReadyThread() auf

- ➤ Wähle höchstpriore, nicht-leere Warteschlange von CPU n
- ➤ Wähle Kopf dieser Warteschlange
- ➤ Falls ReadyQueue komplett leer ist, aktiviere Idle-Loop
- ➤ Im Idle-Loop: Durchsuche ReadyQueue anderer CPUs

Fazit

Prioritätenmodell erlaubt feine Zuteilung der Prozessorzeit

- ➤ Dynamische Anpassungen beachten
- ➤ Usermode-Threads mit hohen Echtzeitprioritäten haben Vorrang vor allen System-Threads!
- ➤ Executive ist im allgemeinen unterbrechbar

Interruptverarbeitung

- ➤ Aufenthaltszeit des Systems in Interrupts bewusst klein gehalten.
 - Epiloge in DPCs ausgelagert
 - Längerfristige Arbeiten werden an Systemarbeitsthreads vergeben
- ➤ Weitere Verbesserungen für SMP in Windows 2003

Der Scheduler von Windows - Konzepte und Strategien

Der Scheduler von Windows - Konzepte und Strategien

Folie 26

CPU 3