Manuel de Prawn-for-book

(le manuel autoproduit de l'application de mise en forme professionnelle)

Philippe Perret

| AVANT-PROPOS | 15 |
|------------------------------|----|
| FONCTIONNALITÉS | 19 |
| Format du livre et des pages | 21 |
| Définition des marges | 21 |
| Multi-colonnage 2 | 24 |
| La Grille de référence | 27 |

Avant-propos

Ce manuel présente toutes les fonctionnalités, à jour, de l'application « Prawn-for-book » (« Prawn pour les livres »), application dont la principale vocation est d'obtenir un document PDF professionnel prêt pour l'imprimerie à partir d'un simple fichier de texte (contenant le contenu du livre, le roman par exemple).


Ce manuel de XXX pages est auto-produit par « **Prawn-for-book** », c'est-à-dire qu'il est construit de façon *programmatique* par l'application elle-même. Il en utilise toutes les fonctionnalités puisqu'il génère de façon automatisé les exemples et notamment les *helpers* de mise en forme, les références croisées ou les bibliographies. En ce sens, ce manuel sert donc aussi de test complet de l'application puisqu'une fonctionnalité qui ne fonctionnerait pas ici ne fonctionnerait pas non plus dans le livre produit.

Si vous êtes intéressé(e) de voir comment il est généré, vous pouvez consulter principalement le fichier markdown texte.pfb.md, le fichier ruby prawn4book.rb et le fichier recette yaml recipe.yaml qui le définissent, dans le dossier Manuel/manuel_building de l'application.

Fonctionnalités

Format du livre et des pages

Définition des marges



Des marges par défaut sont proposées, mais vous pouvez tout à fait définir celles que vous voulez très précisément, dans la recette du livre ou de la collection.

La seule chose à comprendre, par rapport aux documents dont vous avez l'habitude, c'est qu'ici les pages sont paires ou impaires, en vis-à-vis, et définissent donc :

- une marge haute et une marge basse (traditionnelle),
- une marge *intérieure*, qui comme son nom l'indique est à l'intérieur du livre, près de la reliure, de la *charnière*, du *dos du livre* (souvent confondu avec la *tranche du livre*),
- une marge extérieure, qui comme son nom l'indique est tournée vers l'extérieur du livre, vers la tranche (la vraie cette fois).

Ces marges sont donc définies par les propriétés top (« haut » en anglais) bot (pour « bottom », « bas » en anglais), ext (pour « extérieur ») et int (pour « intérieur »).

NB : Quels que soient les réglages, il y aura toujours un *fond perdu* (« bleeding » en anglais) de 10 pps (points-postscript) autour de la page. C'est la « marge » que s'accorde l'imprimeur pour découper le livre.

Traditionnellement, la marge intérieure est plus large que la marge extérieure, car une bonne partie de cette marge est prise dans la reliure.

De la même manière, la marge basse est plus large que la marge haute car elle contient le numéro de page. Il peut cependant arriver que la marge haute contienne un entête.

Pour régler parfaitement les marges, vous pouvez soit ajouter l'option -margins à la commande pfb build qui construit le livre, soit mettre le show_margins de la recette à true, comme nous l'avons fait ci-dessous.

Dans l'exemple ci-dessous nous avons volontaire *pousser* les valeurs pour rendre bien visibles les changements.

SI la recette du livre contient...

```
book_format:
   page:
    margins:
     top: 40mm
    bot: 20mm
     ext: 2mm
     int: 35mm
   show_margins: true
```

ET que le texte du livre contient...

Pour cette page, où les marges sont visibles, on illustre des marges de page à 40 mm en haut, 20 mm en bas, 35 mm à l'intérieur et 2 mm à l'extérieur.

Vous remarquez donc une immense marge en haut, une grande marge en bas, une marge externe toute petite (*ce qui ne serait pas du tout bon pour une impression de livre*) et une marge intérieure moyenne. Remarquez aussi que le texte est automatiquement justifié, il s'aligne parfaitement sur le bord de ces marges gauche et droite, ce qui donne un rendu impeccable.

ALORS le livre contiendra...

Les marges sont visibles grâce au show_margins mis à true dans la recette. On aurait pu aussi jouer la commande avec l'option -margins.

| | Pour cette page, où les marges sont visibles, on illustre des marges de page à 40 mm en haut, 20 mm en bas, 35 mm à l'intérieur et 2 mm à l'extérieur. Vous remarquez donc une immense marge en haut, une grande marge en bas, une marge externe toute petite (ce qui ne serait pas du tout bon pour une impression de livre) et une marge intérieure moyenne. |
|--|---|
| | 1 |
| | |
| | ue le texte est automatiquement justifié, il s'aligne pord de ces marges gauche et droite, ce qui donne un |
| 2 | |
| parfaitement sur le t rendu impeccable. | pour une impression de livre) et une marge intérieure moyenne. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |

Multi-colonnage

On peut provisoirement passer en double colonnes ou plus grâce à la marque :

```
(( colonnes(<nombre de colonnes>) ))
```

... où <nombre de colonnes> est, comme on le devine, à remplacer par le nombre de colonnes que l'ont veut obtenir.

C'est ce qu'on appelle le mode multicolonnage.

Pour quitter le mode multi colonnes, il suffit de revenir à une seule colonne :

```
(( colonnes(1) ))
```

Grâce à cette marque, on peut avoir autant de colonnes que l'on désire, comme ci-dessous.

Un paragraphe au-dessus de la section multi-colonnes.

Ce texte se trouve en mode ((colonnes(3))) qui se trouve en dessous. Il ne faut multi-colonnes, avec trois trouve au-dessus et la marque pas oublier la dernière marque. colonnes, grâce à la marque ((colonnes(1))) qui se Un paragraphe au-dessous de la section multi-colonnes.

Précaution pour les sections multi-colonnes

Attention à toujours terminer par ((colonnes(1))), même lorsque c'est la dernière page. Dans le cas contraire, en cas d'oubli, la section multi-colonnes — et tout son texte — ne sera tout simplement pas gravée dans votre livre.

Définition plus précise des colonnes

Comme pour tout élément **Prawn-For-Book**, le comportement par défaut est harmonieux et devrait apporter satisfaction à tout utilisateur. Mais comme pour tout élément, on peut néanmoins redéfinir de façon précise de nombreux élément, simplement en ajoutant un deuxième paramètre à la méthode colonnes après le nombre de colonnes.

Ce paramètre est une table ruby, donc entre accolades, avec des paires « propriété: valeur ». Par exemple :

Largeur de gouttière entre les colonnes

On appelle *gouttière* l'espace vertical laissé entre deux colonnes. On peut le redéfinir avec la propriété gutter (« gouttière » en anglais).

```
(( colonnes(2, {gutter: 40}) ))
```

Un paragraphe normal situé au-dessus de la section à double colonnes.

Une section en multi-colonnes (2) avec une gouttière de 4 centimètres. Une gouttière aussi large sépare très bien les deux colonnes. On peut utiliser cette fonctionnalité aussi pour

placer une image entre les deux colonnes.

Un paragraphe normal situé sous la section à double colonnes.

Largeur totale occupée par les colonnes

On peut définir aussi sur quelle largeur les colonnes devront tenir, par exemple la moitié de la page :

```
(( colonnes(2, width: PAGE_WIDTH/2) )) 1
```

Lignes avant et après la section multicolonnes

Grâce à lines_before et lines_after, on peut définir le nombre de lignes à laisser entre le texte et la section en multi-colonnes. Il s'agit très précisément du *nombre de lignes vides*. avant (lines_before — "lignes avant" en anglais) et après (lines_after — "lignes après" en anglais) la section multi-colonnes.

Par exemple, avec :

```
(( colonnes(2, {lines_before: 2, lines_after:3} ))
```

... on laissera 2 lignes vides entre le paragraphe précédent et le début de la section à 2 colonnes, et 3 lignes vides entre la fin de la section multi-colonnes et le paragraphe suivant.

Distance exacte avant et après la section multi-colonnes

On peut utiliser de la même manière space_before et space_after, en leur donnant comme valeur une distance (en points-postscript, en millimètre, etc.) mais les propriétés lines_before et lines_after ci-dessus doivent être préférées pour conserver un aspect impeccable par rapport à la annexe_grille_referenceannexe/grille_reference.

Styles du texte dans les multi-colonnes

On peut modifier les paragraphes de façon générale à l'intérieur d'une section multi-colonne grâce au deuxième paramètre.

Les propriétés modifiables sont :

¹ Vous remarquez ci-dessus l'utilisation d'une constante (cf. annexe_constantesannexe/constantes).

align | Alignement des paragraphes. Justifiés (:justify) par défaut, on peut les aligner à gauche (:left ou LEFT) ou à droite (:right ou RIGHT). La section ci-dessous est obtenue avec le code

```
(( colonnes(2, {align: RIGHT}) ))
```

Un paragraphe normal situé au-dessus de la section à double colonnes.

Ce texte est aligné à droite dans la section à RIGHT. Rappel : par défaut, le texte est double colonne grâce à la propriété align mise justifié.

Un paragraphe normal situé sous la section à double colonnes.

font | Fonte utilisée pour le texte. C'est une annexe_font_stringannexe/font_string classique.
 La section ci-dessous est engendrée par le code

```
(( colonnes(2, {font: "Arial/bold/8.5/008800"}) )).
```

Un paragraphe normal situé au-dessus de la section à double colonnes.

Une section en double colonnes avec la police « Arial », foncé (008800). Par défaut, c'est la police du livre qui est le style « bold », une taille de 8.5 et une couleur vert utilisée.

Un paragraphe normal situé sous la section à double colonnes.

Très long texte en multi-colonnes

Si vous avez un extrêmement long texte en multi-colonnes (par exemple tout votre livre), il est préférable de le diviser en plusieurs sections plutôt que de le faire tenir dans une seule section (ce qui entrainement fatalement des problèmes).

Par exemple, renouvelez la marque ((colonnes(2))) à chaque nouveau chapitre (sans oublier de terminer la section précédente par ((colonnes(1))).

Ajouter ou retrancher des lignes en multi-colonnes

Malgré tous nos efforts, ou pour des besoins propres, il est possible que les colonnes ne correspondent pas à ce que l'on attend au niveau de leur hauteur.

Dans ce cas, grâce à la propriété add_lines, on peut ajouter ou retrancher un certain nombre de lignes. Par exemple, ci-dessous, on force l'affichage dans une seule colonne à l'aide de ((colonnes(2, {add_lines: 3})).

Un paragraphe normal situé au-dessus de la section à double colonnes.

Un texte qui devrait tenir sur les deux colonnes mais qu'on a allongé en hauteur pour avoir 3 lignes de plus. Donc ce texte tient intégralement sur la première colonne comme voulu par le nombre.

Un paragraphe normal situé sous la section à double colonnes.

Nombre fixe de lignes en multi-colonnes

De la même manière et malgré tous nos efforts, il est possible de fixer de façon précise le nombre

On peut utiliser soit la propriété lines_count pour définir le nombre de lignes (c'est la valeur) que doit avoir la section multi-colonnes, soit la propriété height pour définir la hauteur avec un unité de mesure (pouces, millimètre, etc.).

```
(( colonnes(3, {lines_count: 10}) ))
# ...
(( colonnes(3, {height: "4cm"}) ))
```

Un paragraphe normal situé au-dessus de la section à double colonnes.

Cette section multi-colonnes est obtenue en ajoutant la propriété lines_count à 5. On voit que cette colonne contient bien cinq lignes texte et qu'ensuite seulement on passe dans la colonne suivante pour écrire

Un paragraphe normal situé sous la section à double colonnes.

Styles des paragraphes dans les sections multi-colonnes

On peut tout à fait utiliser la texte_detail_inline_stylingtexte_detail/inline_styling pour styliser les paragraphes dans une section multi-colonnes.

Un paragraphe normal situé au-dessus de la section à double colonnes.

Un premier paragraphe normal dans la section

Paragraph centré.

le reste du texte.

Paragraph aligné à gauche en Helvetica light de 9 en bleu. multi-colonnes.

Ce paragraphe rouge avec de l'italique et du gras est aligné à droite.

Un paragraphe indenté.

Un paragraphe normal situé sous la section à double colonnes.

Pour le moment, seules les propriétés lines_before, lines_after, margin_left et margin_right ne sont pas prises en compte. Pour les premières, il suffit d'ajouter des lignes vides avec le caractère « espace insécable » ([ALT] [ESPACE]).

La Grille de référence

Définition

La grille de référence est une grille de ligne horizontale abstraite sur laquelle vont venir se poser toutes les lignes de votre texte, pour donner un aspect professionnel irréprochable à votre livre. Dans un traitement de texte classique, elle n'existe pas forcément. Dans *Prawn-For-Book*, destiné à l'impression professionnelle, elle est imposée.

Utilité de la grille de référence

La *grille de référence* permet d'aligner parfaitement les lignes entre la page gauche (*fausse page*) et la page droite (*belle page*). Sans cette grille, les lignes seraient décalées et l'aspect ne serait pas harmonieux.

En posant toutes les lignes du texte sur les lignes de la *grille de référence*, on évite enfin de voir par transparence les lignes des pages précédentes dans les interlignes de la page courante, ce qui *noircit* la page.

Afficher la grille de référence

Pour afficher la grille, ajouter simplement l'option -grid à votre ligne de commande pour fabriquer le livre, ou ajouter show_grid: true dans la section page de la section book_format dans la recette de votre livre ou de votre collection.

book_format:
 page:

show_grid: true

| AVANT-PROPOS | 15 |
|------------------------------|----|
| FONCTIONNALITÉS | 19 |
| Format du livre et des pages | 21 |
| Définition des marges | 21 |
| Multi-colonnage | 24 |
| La Grille de référence | 27 |

Icare Éditions

Conception
Philippe Perret
(philippe.perret@icare-editions.fr)

Mise en page Prawn-For-Book

> Couverture MM & PP

Correction & relecture Marion Michel et Philippe Perret

Imprimé par Prawn-For-Book