





第七章、传输层



设计、讲授: 潭献海

Email: xhtan@home.swjtu.edu.cn

历由交通大学



传输层所处的位置

- > 传输层协议是端到端的协议
- ▶ 传输层是在主机上实现的
- ▶ 基本功能:提供主机之间端到端(进程-进程)的可靠通信,屏蔽通信子网细节.增强通信子网服务的 QoS


•传输层与网络层的服务比较:

-网络层: 通信子网内端到端

的数据传输

- 传输层: 主<mark>机间</mark>的端到端


数据传输







传输层--承上启下的隔离层







Internet传输层协议

• Internet 支持两种传输层协议

UDP - 用户数据报协议

- 数据报服务
- 无连接,不可靠
- 简单
- 单播与多播
- 适合于少数面向用户的应用,如 多媒体应用
- 大量用于网络内部服务: 网络管理(SNMP), routing (RIP), naming (DNS), tFTP,etc.

TCP - 传输控制协议


- 流服务
- •面向连接,可靠
- 复杂
- 只有单播
- 适合于大多数面向用户的应用:
- web (http), Email(smtp/POP), file transfer(ftp), terminal (telnet), etc.





基于端口实现应用的多路复用

端口就是(OSI/RM)传输层服务访问点 TSAP,用来标识应用层的进程







两类端口

- 端口(号)是一个 16 bit 的编号。
- 一类是熟知端口(保留端口), 其数值一般为 0~1023。当一种新的应用程序出现时,必须为它指派一个熟知端口。
- 另一类则是一般端口(自由端口),用来分配给请求通信的客户进程。





端口分配

(1) 众所周知端口(Well-Known Ports)

- 范围从0到1023,这些端口号一般固定分配给一些服务。 比如FTP:21,SMTP:25,HTTP:80等。
- 知名网络服务也可以使用其他端口号的,如果不是默认的端口号则应该在地址栏上指定端口号,如: WWW:8080。
- (2) 注册端口(Registered Ports)

从1024-49151叫做已注册端口号,被一些公司用于自己的某种协议。

(3) 动态和/或私有端口(Dynamic and/or Private Ports): 49152-65535叫动态分配端口号,是我们随便可以用的。

石曲交通大學

| 众 |
|---|
| 所 |
| 周 |
| 知 |
| 端 |
| 口 |
| 묵 |

| 进口 D. / L 进机 | 关键字 | 协议 |
|------------------|----------------------------|--|
| <u>端口号 (十进制)</u> | | TCP端口服务多路复用 |
| 1 5 | TCPNUX | 远程作业录入 |
| | RJE | 回显协议 |
| • | ECH | 日、时间协议 |
| 13 | DAYTIME | 一 |
| 37 20 | TIME FTP-DATA | 文件传输协议(数据) |
| 21 | FTP-DATA FTP-CONTROL | 文件传输协议(按制) |
| 69 | TFTP | 简单文件传输协议 |
| 23 | TELNET | 远程终端协议 |
| 25 25 | SMTP | 简单邮件传递协议 |
| | POP2 | |
| | POP2 POP3 | |
| 143 | IMAP | 因特网邮件访问协议 ———————————————————————————————————— |
| 42 | NAMESERVER | 主机名字服务 |
| 49 | LOGIN | 登录主机协议 |
| 53 | DOMAIN | 域名服务器 |
| 66 | SQL*NET | |
| 67 | BOOTPS | ORACLE SQL*NET BOOTP SERVER |
| 68 | BOOTPC | BOOTP CLIENT |
| 70 | GOPHER | BOOTF CLIENT |
| 70 79 | FINGER | |
| 80 | HTTP | |
| 102 | ISO-ISAP | ISO 传输服务访问点 |
| 119 | NNTP | 网络新闻传送协议 |
| 144 | NEWS | 网络新闻 |
| 137 | NEWS NETBIOS-NS | NETBIOS 名字服务 |
| 138 | NETBIOS-NS NETBIOS-DGM | NETBIOS 有手服券 NETBIOS 数据报服务 |
| 139 | NETBIOS-DGM NETBIOS-SSN | NETBIOS 級語報服务 NETBIOS 会话服务 |
| 161 | SNMP | 简单网络管理协议 |
| 162 | SNMP-TRAP | SNMP陷阱报文 |
| | | |
| 163 | CMIP-MANAGER CMIP-AGENT | CMIP/TCP 管理者 CMIP/TCP 代理 |
| 164 | | — |
| 179 | BGP | ——边界网关协议———————————————————————————————————— |
| 213 | IPX DID | 网间报文交换 网络克鲁拉拉 |
| 520 | RIP | 路由信息协议 |
| 540 | UUCP | UNIX UNIX COPY |







最常用的保留端口号

| _ | | · / · • · · · · · · · · · · · | 11.4 |
|------------------|-----------|-------------------------------|--------------|
| | 53 | DNS | 域名服务 |
| UDP 保留 端口号 | 37 | TIME | 时间 |
| | 69 | TFTP | 简单文件传输协议 |
| | 68 | BOOTPC | 启动协议(客户端) |
| | 67 | BOOTPS | 启动协议(服务器端) |
| | 162 | SNMP-trap | SNMP trap |
| | 161 | SNMP | SNMP 网络监控 |
| | • • • • • | | |
| | | | |
| | 20 | FTP-DATA | 文件传输协议(数据连接) |
| TCP 保留 端口号 | 21 | FTP | 文件传输协议(控制连接) |
| | 23 | TELNET | 远程登录终端 |
| | 25 | SMTP | 简单邮件传输协议 |
| | 110 | POP3 | 邮局协议3 |
| | 119 | NNTP | 网络新闻传输协议 |
| | 80 | HTTP | WEB 服务 |
| | | | |






用户数据报协议 (UDP)

User Datagram Protocol





UDP - 用户数据报协议



- UDP是一个无连接的、不可靠的、数据 报的传输层协议
- UDP在IP数据报服务上增加了端口和差错 检测(可选)的功能
- UDP利用端口号区分应用层交付的数据






UDP 协议封装

- UDP 数据报由两部分构成: UDP 报头和数据区
- UDP 报文是封装在 IP 分组中进行传送的


概念分层







UDP 用户数据报报文格式



计算校验和时引入伪 头部主要是为了通过 引入IP地址来保证报 文从正确的源端发往 正确的目的端





检验和计算算法

| | | | | | 10011001 000100 |
|------------|--------------|----|-----------------|-----|------------------------------------|
| 12 字节 | 153.19.8.104 | | 00001000 011010 | | |
| 伪首部 | 171.3.14.11 | | 10101011 000000 | | |
| ן אם פו נע | 全 0 | 17 | 15 | | 00001110 000010 |
| 8字节〔 | 108 | 37 | 13 | | 00000000 000100 |
| UDP首部 | 15 | | 全 0 | | 00000000 000011 |
| 7字节 | 数据 | 数据 | 数据 | 数据 | 00000100 001111 00000000 000011 |
| 数据 〔 | 数据 | 数据 | 数据 | 全0 | 00000000 000011 |
| | | | 埴 | 一 | 00000000 000011 |
| | | | * 7 | マノロ | 01010100 010001 |

```
10011001\ 00010011\ \rightarrow\ 153.19
                 000 \to 8.104
                 011 \to 171.3
                 011 \to 14.11
                 001 \rightarrow 0和 17
                 111 \rightarrow 15
                 111 \rightarrow 1087
                 101 \rightarrow 13
                 111 \rightarrow 15
                 000 → 0(检验和)
01010100 01000101 → 数据
01010011 01010100 → 数据
01001001 01001110 → 数据
01000111 00000000 → 数据和 0 (填充)
```

按二进制求和 10010110 11101011 → 求和得出的结果 将求和的结果取反码 01101001 00010100 → 检验和





Thank You!



Questions?