历由交通大学





第5章

局域网技术

设计、制作、讲授: 谭献海

EMAIL: xhtan@home.swjtu.edu.cn





5. 局域网信道访问协议

- □信道访问协议:解决共享信道的使用权分配 问题(分布式算法)。
- □也叫MAC协议(Multiple Access Control 多路访问控制 或Medium Access Control 介质访问控制)
- □分类 (Classification):
 - ❖ 固定分配协议 (Fixed Assignment Protocols) TDMA, FDMA, CDMA
 - ❖ 随机访问协议 (Random Access Protocols)
 Aloha, CSMA, CSMA/CD, CSMA/CA
 - ❖ 受控接入协议---- Polling, Token Passing
 - ❖ 按需分配协议 (Demand Assignment Protocols)






受控接入技术: Polling

集中控制,由主机按一定顺序逐个询问各站是否有数据要发送

- 1. 轮流询问(轮询)
- 工作原理:主机按照站点的位置,从距离最近的站点开始, 依次轮流询问从站,从站收到轮询后给出应答。
 - 缺点: 轮询帧占用较多带宽








传递轮询

- 工作原理: 发言权由距主机最远的站点开始, 依次向前传递
- 优点: 帧时延低于轮叫轮询
- 代价:增加一条输入线



传递轮询接入方式

一 接收发言权





Random Access Protocols

- □ 有多种不同的随机访问方法:
- □ Aloha at Univ of Hawaii:
- □ Slotted Aloha: 固定大小的传输时间片

- □<u>CSMA</u>: Carrier Sense Multiple Access 发送之前首先侦听信道状态(Listen before you transmit)
- □CSMA/CD: CSMA with Collision Detection 发送之前首先侦听信道状态;一边发送一边侦听,一旦发生冲突立即停止发送。
- □<u>CSMA/CA</u>(Carrier Sense Multiple Access, Collision Avoidance)






帧的发送方式

- 随机时间
 - 帧允许在任意时刻 to 发送。




– 将时间划分为固定大小的时间片,只允许在每个时间片的开始瞬间发送帧。








冲突的产生




© Cisco Systems, Inc. 1999





ALOHA协议


- 1. 纯ALOHA协议
- 工作原理: 各站点: 想发就发,发后进行冲突检测;冲突则重发
 - 重发策略:等待一段随机时间再重发;如再次冲突,则再等待一段随机时间,直到重发成功或超过最大重传次数为止
- 缺点: 极容易冲突
- 性能: 网络负载≤0.5 吞吐量≤0.184








纯ALOHA系统的工作原理演示




冲突原因: 有两个或两个以上站点同时发送帧





纯ALOHA系统的信道效应







Pure Aloha 的效率计算






Slotted(时间片)Aloha

- 划分时间片(时间片长度=报文发送时间)
- 每个节点只能在时间片的开始处开始发送
- 优点: 减少冲突
- 代价:需要全网时钟同步;

可设置一个特殊站点,由该站点发送时钟信号







Slotted Aloha efficiency

Q: 时间片ALOHA的最大成功发送概率是多少?

A: 假定有N 个节点有报文需要发送

- 在某个时间片各站发送的概率为 p
- 发送成功的概率为 S:


```
一个节点: S = p (1-p)^{(N-1)}
N个节点: S = \text{Prob} (只有一个在发送) = N p (1-p)^{(N-1)} ... choosing optimum p as n -> infty ... = 1/e = .37 \text{ as } N -> infty
```

At best: 信道 成功 发送的最 大概率 为37%





Aloha的性能







时间片ALOHA

- ■时间片ALOHA的不足之处:
- ✓ 全网时钟同步困难
- ✓ 盲目,没有利用共享信道的特点: 可以通过载波侦测来判断信道的 状态(忙/空闲)





CSMA

载波监听多路访问 (CSMA: Carrier Sense

Multiple Access) 协议

□载波监听(Carrier Sense)

载波侦听是无 线电的行话

站点在为发送数据帧之前,首先监听信道有无载波;若有载波,说明已有用户在使用信道,则不发送该帧以避免冲突。

□多路访问(Multiple Access)

多个用户共享一个信道





CSMA

- CSMA的关键点:
- 如果判断出信道不空闲,下一步该如何动作?
- 如果判断出信道空闲,又该如何动作?
- CSMA主要类型:
 - 非坚持型CSMA (nonpersistent CSMA)
 - 1-坚持型CSMA(1-persistent CSMA)
 - p-坚持型CSMA (p-persistent CSMA)

注意:坚持的含义不一样





1-坚持型CSMA

- ■原理
 - 若站点有需要数据发送,则先监听信道;
 - 若站点发现信道空闲,则发送;
 - 若信道忙,则继续(坚持)监听直至发现信道空闲, 然后开始发送;
 - 发送后判断有没有冲突,若产生冲突,则退避一随机时间,然后重新开始侦听。
- 优点:减少了信道空闲时间;
- 缺点:增加了发生冲突的概率;





非坚持型CSMA

■原理

- 若站点有数据要发送,先监听信道;
- 若通过侦听发现信道空闲,则发送;
- 若信道忙,则不再坚持侦听,退避一随机时间,然后重新 开始发送过程;
- 若产生冲突,则退避一随机时间,然后重新开始发送过程
- 优点:减少了冲突的概率;
- 缺点:增加了信道空闲时间,数据发送延迟增大;





p-坚持型CSMA

- 应用于分时隙信道
- ■原理
 - 若站点有数据发送, 先监听信道;
 - 若发现信道空闲,则以概率p(0<p<1)发送数据,以概率 q=1-p延迟至下一个时隙再从新开始侦听。
 - 若信道忙,则退避到下一个时隙,重新开始侦听;
 - 若产生冲突,退避一随机时间,然后重新开始发送。
- 五种多路访问协议性能比较
 - Fig. 4-4





CSMA 的性能




Fig. 4-4

历由交通大学



CSMA的不足之处

通常报文的发送时间要比冲突发生时间大得多。


CSMA检测到冲突后继续发送报文,直到发送完 毕,白白浪费了信道发送第一帧
发送第一帧
由于冲突而
浪费的时间

能否边发送边检测冲突,一旦发现冲突,就立即停止发送报文? → CSMA/CD





CSMA/CD 工作方式








CSMA/CD

- □ 发送之前首先通过侦听判断信道的状态(忙/闲)
- □ 如果信道空闲,马上发送 (1-persistent CSMA).
- □ 如果信道忙,等待,直到信道空闲,然后发送。
- □一边发送一边检测冲突。如果发现冲突
 - \checkmark 立即停止发送报文,并发送一个长度为一个时间片 (= 51.2 μs = 64 byte times)的jam 信号,以便加强冲突
 - ✓ 退避一个随机时间,然后重发 (最多重发 16次)
 - ✓ 有多种随机退避算法,最常用的是: 截断的二进制指 数退避(truncated binary exponential backoff)算法
 - ✓ 第k次重发,后退的随机时间= Uniform[0,2^{min(k,10)}-1] 时间片





CSMA & CSMA/CD








5.3 CSMA/CD的碰撞窗口大小

- 碰撞窗口——可能发生冲突的时间区间(也称为争用期)
- 若最远的两站点之间传播时延为τ,则碰撞窗口大小=2τ



<u>事件:</u>.

t=0: 主机A开始发送一个报文.

t=PROP-- 就在第一个比特数据到达主机B前夕,

主机 B 检测到信道空闲而发送.

t=PROP-- 在主机 B附近发生冲突

t=*PROP*: 主机B边发送边进行冲突检测, 只要A的信号到达B,B检测到冲突.发送JAM信号

t=2*PROP*-:主机A边发送边进行冲突检测, 当B的信号传送到A端时,A检测到冲突.





5.3 CSMA/CD 碰撞窗口

结论:

- (1) CSMA/CD协议的碰撞窗口大小=2倍信号传播时延
- (2) 报文发送时间 > > 碰撞窗口大小。该要求包括两个方面,一方面要限制报文的最小长度,达不到最小长度时要进行填充 (padding); 另一方面要求信号的传播时延要尽可能短, 故该协议通常只用于局域网,不能用于卫星通信等广域网场合。

问题:通信卫星能否采用CSMA/CD协议?为什么?请定量分析。





与碰撞窗口相关的几个网络参数

采用CSMA/CD的局域网中,由于碰撞窗口的限制, 传输速率R、网络传播时延 (网络跨距)、最小帧长 Fmin三者之间必须满足一定的关系:

 $F_{min} = k$ R k: 系数

10M以太网: k=2

100M,1G,10G以太网: k>2

- 可以看出:
 - 最小帧长度不变时,传输率越高,网络跨距就越小;
 - 传输率固定时,网络跨距越大,最小帧长度就应该越大;
 - 网络跨距固定时,传输率越高,最小帧长度就应该越大。 (100M,1G,10G以太网: k>2 的原因)





CSMA/CD碰撞窗口大小及最小帧长度

- ■对于10BASE-5粗同轴以太网,规定每个网段的最大长度为500米,允许最多4个中继器延长,最长2500米,碰撞窗口大小为51.2微秒。
- 对10Mbps的以太网,能检测出碰撞的最小帧长为10Mbps*51.2微秒=512bit=64字节(以太帧最小长度)。





最短有效帧长


- 如果发生冲突,就一定是发生在发送的前 64字节之内。
- ■由于一旦检测到冲突就立即中止发送报文, 这时已经发送出去的报文数据一定小于 64 字节。
- 以太网规定了最短有效帧长为64字节,凡 长度小于64字节的帧都认为是由于冲突而 异常中止的无效帧(碎帧)。






强化碰撞

■ 当发送数据的站一旦发现发生了碰撞时,除了立即停止发送报文外,还要再继续发送若干比特的人为干扰信号(jamming signal),以便加强冲突,让所有用户都知道现在已经发生了碰撞。







B 也能够检测到冲突,并立即停止发送数据帧, 着就发送干扰信号。这里为了简单起见,只画出 A 发送干扰信号的情况。






CSMA/CD 性能

- □ 效率= 有效发送时间 / 总时间 = P/(P+2 /A) 其中, P = Frame time
 - = one-way propagation delay
 - A = P[在一个时间片内只有一个站发送]
 - = fn{# 企图发送的站的数目}
 - = 1/e for infinite stations
- □ 效率 = $1/(1+2\alpha/A)$ 其中 α = 传播时延 / 帧发送时间
 - =(距离/信号速度)/(帧长度/数据速率)
 - =(距离×数据速率)/(帧长度×信号速度)
- □效率随 α的增加而减少





CSMA/CD Performance








例题1

假若1Gpbs以太网采用10BASE5的方式工作,图4显示了其最大配置图。取电信号在电缆或双绞线上的传播速度为0.7倍光速。设设转发器的时延为t_R=2μS。同轴电缆段长500m,链路段长500m,AUI电缆长50m。试根据A与B之间的距离计算其最小帧长(假定各工作站,转发器以及传输介质都能满足1Gpbs的传输要求)。



■ 图假设的1Gpbs以太网系统





例题1解题要点


- 最小帧长度=碰撞窗口大小*报文发送速率
- 其中,报文发送速率=1Gbps
- 碰撞窗口大小=2 传播时延
- 传播时延=转发器(中继器)的时延+线路时延
- 转发器时延=4*2µS
- 线路时延= 线路长度 / 信号传播速度
 - = 5 * (50+500+50) 米/ 0.7 * 30万公里/秒
 - $=5*600 / 0.7*30*10^4*10^3 米/秒$





CSMA/CA工作原理

- IEEE 802.11无线局域网标准的基础
- 基本思想:发送站点刺激接收站点发送应答短帧,从而使接收站点周围的站点监听到该应答帧,并在一定时间内避免发送数据
- 基本过程
 - A向B发送RTS(Request To Send)帧,A周围的站点在一定时间内不发送数据,以保证CTS帧返回给A;
 - B向A回答CTS(Clear To Send)帧, B周围的站点在一定时间内不发送数据, 以保证A发送完数据;
 - A开始发送
 - 若发生冲突,采用二进制指数后退算法等待随机时间,再重新开始。



历由交通大学



5.4 环网访问控制方式

5.4.1 令牌环访问控制方式

令牌环(Token Ring)使用一个称为令牌(token)的比特控制信号控制与令牌环网连接的计算机的发送与接收。令牌是一种特殊的帧,它有两种状态:空和忙。

- . 环中只有一个令牌在循环传送。
- . 只有得到空令牌才能传送数据。






令牌传递的原理







令牌环的工作原理





令牌环访问法的基本思想

- 使用一个特殊的帧作为信息传送的"令牌"。 "令牌"有"忙"、"空"两种状态。
- 当一个节点准备发送信息时,首先要等待"令牌"的到来。当获得的"令牌"状态为"空"时,即可将信息搭载在令牌之后发出,同时将"令牌"的状态置为"忙"。
- 各个节点随时检测经过的信息。当信息的目标地址与本站相符时,即以拷贝的形式将信息接收下来,继续转发,最后由源站点收回。
- 源站点检查回收的信息,判断发送是否成功,若不成功,报告上层。只有当源站点发送完毕,将"令牌"的状态置为"空",其他站点才能发送。





令牌传递访问法的特点

- ■由于网络上只有一个"令牌",故不会产生碰撞冲突;
- 传递方法十分可靠,传送帧的最大延迟是可确定的----适用于工厂流水线等实时应用场合;
- ■可以进行优先级控制。





5.5 FDDI访问控制方式

光纤分布式数据接口(FDDI, fiber distributed data interconnect)也采用令牌环访问控制技术。


FDDI使用光纤作为传输介质。

FDDI使用双环技术解决网络中站点故障后信道中断问题。






5.5 FDDI访问控制方式



a . FDDI网络



b.在一个站点失效后






§ 5.4.3 令牌总线网-Token Bus(IEEE802.4)

1. 总线局域网的产生

总线局域网的<u>争用总线策略</u>使得它不适用于工厂等一些对时间有严格要求的实时控制系统。今牌环网中的<u>今牌</u>绕一周的时间虽有一个上限值但它在圣城时的性能不太好,并且还采用了许多的干线耦合器(这里面使用了有源器件)连接成环路的,其可靠性要比无源的总线要差些.于是综合这两种局域网的优点的令牌总线局域网就产生了.它是IEEE802.4标准,在美国最先使用这种令牌总线局域网的是通用汽车公司.












5.6 令牌总线逻辑环







Thanks!

