

030143361 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับงานควบคุม

แผนปฏิบัติการสอนสัปดาห์ที่ 4

วิชา 030143361 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับงานควบคุม ระดับ: ปริญญาตรี

เรื่อง Thread และ Timer

เวลา: บรรยาย 120 นาที


ปฏิบัติ 120 นาที

ก. วัตถุประสงค์การสอน	รายละเอียดตามที่ระบุไว้ใน
1. สร้าง Thread 2. เรียกใช้งาน Thread และการทำลายทิ้ง 3. ใช้ Timer ควบคุมจังหวะเวลา 4. เปิด-ปิด Timer ตามคำสั่ง 5. ทำ Debugging	หน้า 47-60

ข. การจัดการเรียนการสอน

เวลา - นาที	0	60	120	180	240
วัตถุประสงค์			1, 2, 3, 4, 5		
การนำเข้าสู่บทเรียน		█			
ให้เนื้อหา	█	█			
สรุปเนื้อหา			█		
พัก			█		
ทำแบบฝึกหัด			█	█	
ให้เนื้อหา				█	
สรุปเนื้อหา				█	
ทดสอบและเก็บคะแนน				█	
ประเมินผล					พิจารณาจากผลการทดสอบในช่วงมorgenสุดท้าย
วิธีการสอน:	บรรยาย	█			
	ตาม - ตอบ		█		
	ทำแบบฝึกหัด		█		
	บรรยาย และแสดงให้ดู			█	
	ทดสอบ				█
สื่อการสอน:	คอมพิวเตอร์	█			
	Presentations	█			

Content



<http://tutorials.jenkov.com/java-concurrency/index.html>

1. สร้าง Thread

Thread คือ Process ย่อที่สามารถ Run คำสั่ง หรือโปรแกรมที่ต้องการได้ ปัจจุบันใน 1 Process หรือ 1 Program สามารถมีเดาหลาย Thread (Multithread) ยกตัวอย่าง เช่น ในขณะที่เราพิมพ์งานอยู่บนโปรแกรมพิมพ์งานถ้าเราพิมพ์ผิดก็จะขึ้นตัวขีดเส้นใต้สีแดง โปรแกรมจะอยู่ระหว่างตรวจสอบคำผิดที่ทำงานอยู่เบื้องหลัง นี้คืออีก 1 Thread ที่ทำงานแยกออกจากโปรแกรมหลัก แต่จะถูกควบคุมและสั่งงานได้จากโปรแกรมหลัก รวมถึงถูกทำลายไปพร้อมโปรแกรมหลักด้วย เมื่อสร้าง Thread ระบบ Operating System (OS) จะแบ่งทรัพยากร (Resources) เช่น หน่วยความจำ และ CPU ให้กับ Thread เพื่อให้ Thread สามารถ Run คำสั่งได้เหมือนโปรแกรมหนึ่ง ดังนั้นถ้า Thread มีการวนทำคำสั่งไม่รู้จบหรือ Infinity loop ก็จะไม่ส่งผลต่อโปรแกรมหลัก แต่ถ้าไม่ใช้ Thread ทำงานและมีการเข้าทำงาน Infinity loop ในโปรแกรมหลักจะทำให้โปรแกรมนั้นไม่ตอบสนองไปช่วงขณะกว่าจะออกจาก loop นั้นมาทำงานปกติ

การสร้าง Thread นั้นสามารถทำได้ 2 วิธีคือ In-unit Thread และ Thread Object ในตัวอย่างแรก จะแสดงวิธีการสร้าง Thread ภายใน Unit ที่เรียกว่า

http://docs.embarcadero.com/products/rad_studio/delphiAndcpp2009/HelpUpdate2/EN/html/delphivclwin32/Classes_TThread_Create.html

ขั้นตอนการสร้าง In-unit Thread

- ประกาศชนิดข้อมูลที่สืบทอดมาจาก TThread เช่น `TMyThread = class(TThread)`
- ประกาศตัวแปร Thread เช่น `MyThread:TMyThread;`
- สร้าง Thread เช่น `MyThread := TMyThread.create(false);`

030143361 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับงานควบคุม

- เขียน Code ที่ต้องการให้ Thread Run อยู่ภายใน procedure TMyThread2.Execute;
- ถ้าต้องการ Synchronize กับ Procedure ใช้คำสั่ง Synchronize(ชื่อ Procedure);
- ทำลาย Thread เมื่อไม่ได้ใช้ MyThread.Terminate; MyThread.Free;

Example

```
unit UThread1;

interface

uses
  Winapi.Windows, Winapi.Messages, System.SysUtils,
  System.Variants, System.Classes, Vcl.Graphics,
  Vcl.Controls, Vcl.Forms, Vcl.Dialogs, Vcl.StdCtrls;
type
  // แบบนี้มี Constructor
  TMyThread = class(TThread)
  private
    Count: Integer;
    procedure ResetCount;
    protected
      procedure Execute; override;
    end;

  // แบบนี้มี Constructor
  TMyThread2 = class(TThread)
  private
    Count: Integer;
    LabelThread: TLabel;
    procedure ResetCount;
    protected
      procedure Execute; override;
  end;
end.
```

```
procedure UpdateCount;
public
  constructor create(Labelx:TLabel);
  destructor Destroy; override;
end;

type
  TFrm1 = class(TForm)
  Bt1: TButton;
  Lb1: TLabel;
  Bt2: TButton;
  Lb2: TLabel;
  Bt3: TButton;
  Bt4: TButton;
  procedure Bt1Click(Sender: TObject);
  procedure FormDestroy(Sender: TObject);
  procedure Bt2Click(Sender: TObject);
  procedure FormCreate(Sender: TObject);
  procedure Bt3Click(Sender: TObject);
  procedure Bt4Click(Sender: TObject);
  private
    MyThread:TMyThread;
    MyThread2:TMyThread2;
    { Private declarations }
  public
    { Public declarations }
```

030143361 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับงานควบคุม

<pre>end; var Frm1: Tfrm1; implementation {\$R *.dfm} { TMyThread } procedure TMyThread.Execute; begin inherited; Count:=0; repeat sleep(1000); Inc(Count); Frm1.Lb1.Caption:=IntToStr(Count); until Terminated; end; procedure TMyThread.ResetCount; begin Count:=0; end; procedure TForm1.Bt1Click(Sender: TObject); begin if MyThread = nil then MyThread := TMyThread.create(false); MyThread.FreeOnTerminate:=True; // don't need to cleanup after terminate MyThread.Priority:=tpLower; // set the priority to lower than normal end;</pre>	<pre>procedure TForm1.Bt2Click(Sender: TObject); begin MyThread.ResetCount; end; procedure TForm1.Bt3Click(Sender: TObject); begin if MyThread2 = nil then MyThread2:=TMyThread2.create(Lb2); //MyThread2:=TMyThread2.create(); end; procedure TForm1.Bt4Click(Sender: TObject); begin MyThread2.ResetCount; end; procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject); begin MyThread:=nil; end; procedure TForm1.FormDestroy(Sender: TObject); begin if MyThread <> nil then begin MyThread.Terminate; MyThread.Free; end; end; { TMyThread2 } constructor TMyThread2.create(Labelx: TLabel); begin inherited create(false); FreeOnTerminate:=true; // Auto Free end;</pre>
--	---

Thread Run ใหม่ (Thread Run New) is circled in red.

Free Thread (Free Thread) is circled in red.

030143361 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับงานควบคุม

```
LabelThread:=Labelx; // Instant Point to Label
end;

destructor TMyThread2.Destroy;
begin
ShowMessage('Thread2 Destroy!');
inherited;
end;

procedure TMyThread2.Execute;
begin
inherited;
try
Count:=0;
repeat
Application.ProcessMessages;
Synchronize(UpdateCount);
sleep(1000);
until Terminated;
except
ShowMessage("Thread2 Error!");
end;
end;

procedure TMyThread2.ResetCount;
begin
Count:=0;
LabelThread.Caption:=IntToStr(Count);
end;

procedure TMyThread2.UpdateCount;
begin
Count:=random(200);
LabelThread.Caption:=IntToStr(Count);
end;
end.
```

[Code\week4\Ex_Thread_1](#)

Tip

- เมื่อสร้าง Thread และใช้งานเสร็จแล้วต้อง Free ทิ้งเพื่อคืน Resources ให้ OS เสมอ


Example (การสร้าง Thread ให้ Run ด้วยคำสั่ง Resume และ Free ตัวองกั้งจากงาน)

```
MyThread:=TMyThread.Create(True); // create suspended – second process does not run yet
MyThread.FreeOnTerminate:=True; // don't need to cleanup after terminate
MyThread.Priority:=tpLower; // set the priority to lower than normal
MyThread.Resume(); // now run the thread
```


ขั้นตอนการสร้าง Thread Object

Thread Object คือการสร้าง Thread ใน Unit ที่แยกออกไปเป็นอิสระจาก Unit แม่ ทำให้สามารถเรียกใช้จาก Unit ไหนก็ได้ร่ายชื่อนอกทั้งยังสามารถนำไป uses ใช้งานที่ Unit อื่นๆได้อย่างสะดวกสบาย การสร้าง Thread Object ทำได้โดยการเข้าที่เมนู File/New/Other../Delphi/Individual Files/Thread Object

030143361 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับงานควบคุม



Example (ตัวอย่างการใช้งาน Thread Object)



Tip

- ก่อนเรียกใช้งาน Unit อื่นจะต้องประกาศชื่อ Unit นั้นในส่วน uses ก่อนเสมอ

uses

Winapi.Windows, Winapi.Messages, System.SysUtils, System.Variants, System.Classes, Vcl.Graphics,
Vcl.Controls, Vcl.Forms, Vcl.Dialogs, **UThread_1, UThread_2;**

Code

```
unit UMain;

interface

uses

Winapi.Windows, Winapi.Messages, System.SysUtils,
System.Variants, System.Classes, Vcl.Graphics,
```

```
Vcl.Controls, Vcl.Forms, Vcl.Dialogs, UThread_1,
UThread_2, Vcl.StdCtrls;

type
Tfrm1 = class(TForm)
Bt1: TButton;
Bt2: TButton;
Bt3: TButton;
```

030143361 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับงานควบคุม

```

Bt4: TButton;
Bt5: TButton;
Lb1: TLabel;
Lb2: TLabel;
procedure Bt1Click(Sender: TObject);
procedure Bt2Click(Sender: TObject);
procedure Bt3Click(Sender: TObject);
procedure Bt4Click(Sender: TObject);
procedure Bt5Click(Sender: TObject);
procedure FormCreate(Sender: TObject);
private
  MyThread1:TMyThread1;
  MyThread2:TMyThread2;
  { Private declarations }
public
  { Public declarations }
end;

var
  Frm1: TFrm1;

implementation

{$R *.dfm}

procedure TFrm1.Bt1Click(Sender: TObject);
begin
  if MyThread1 = nil then
    MyThread1:=TMyThread1.create(Lb1);
end;

procedure TFrm1.Bt2Click(Sender: TObject);
begin
  if MyThread2 = nil then
  begin
    MyThread2:=TMyThread2.create(Frm1);
  end;
end;

```

```

end;

procedure TFrm1.Bt3Click(Sender: TObject);
begin
  if MyThread2 <> nil then
  begin
    MyThread2.Terminate;
    MyThread2.Free;
    MyThread2:=nil;
  end;
end;

procedure TFrm1.Bt4Click(Sender: TObject);
var
  x:TLabel;
begin
  x:=FindComponent('lb1') as TLabel;
  if Assigned(x) then
    x.Caption:='123';
end;

procedure TFrm1.Bt5Click(Sender: TObject);
var
  p:TLabel;
begin
  if not Assigned(FindComponent('lb3') as TLabel) then
  begin
    p := TLabel.Create(Self); // create a TLabel at run-time
    p.Name := 'lb3'; // set a unique name
    p.Caption:='New';
    p.Top:=20;
    p.Left:=20;
    p.Visible:=True;
    p.Parent := Self;
  end;
end;

```

ຄົ້ນຫາ Object ຕ່າງໆ

ດັ່ງກ່າວ Object ດອນ Run time

ສ້າງໜີ Form ໃຫຍໍ້ Thread

030143361 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับงานควบคุม

```
procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
  MyThread1:=nil;
  if MyThread2<>nil then
```

```
MyThread2:=nil;
end;
end.
```

```
unit UThread_1;

interface

uses
  System.Classes, Vcl.StdCtrls, System.SysUtils;

type
  TMyThread1 = class(TThread)
  private
    MyLabel:TLabel;
    procedure RandomData();
    { Private declarations }
  protected
    procedure Execute; override;
  public
    constructor create(Labelx:TLabel); //Overload;
  end;

implementation

{ MyThread }
```

```
constructor TMyThread1.create(Labelx: TLabel);
begin
  inherited create(false);
  FreeOnTerminate:=true;
  MyLabel:=Labelx;
end;

procedure TMyThread1.Execute;
begin
  repeat
    Synchronize(RandomData);
    sleep(1000);      // every 1 seconds
  until Terminated;
end;

procedure TMyThread1.RandomData;
begin
  MyLabel.Caption:=IntToStr(random(200));
end;
```

```
unit UThread_2;

interface

uses
```

```
System.Classes, Vcl.Forms, Vcl.StdCtrls, System.SysUtils,
Vcl.Dialogs;

type
  TMyThread2 = class(TThread)
  private
```

030143361 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับงานควบคุม

```
Data1:Integer;  
FForm:TForm;  
FLabel:TLabel;  
  
procedure OnLabelClick(Sender: TObject);  
procedure Do_xxx;  
{ Private declarations }  
protected  
procedure Execute; override;  
public  
constructor Create(MainFrom:TForm); // Main From is Parameter  
destructor Destroy; override;  
end;  
  
implementation  
  
{ MyThread2 }  
  
constructor TMyThread2.Create(MainFrom: TForm);  
begin  
inherited Create(false);  
FForm:=MainFrom;  
FLabel:=FForm.FindComponent('Lb2') as TLabel;  
FLabel.OnClick:=OnLabelClick;  
end;  
  
destructor TMyThread2.Destroy;  
begin  
inherited;  
end;
```

Map Event ຫີ່ມາ

procedure TMyThread2.Do_xxx;
var
x:TLabel;
begin
FForm.Caption:=IntToStr(random(200));
x:=FForm.FindComponent('Lb2') as TLabel;
if Assigned(x) then
begin
x.Caption:=IntToStr(random(200));
end;
end;

procedure TMyThread2.Execute;
begin
try
repeat
Application.ProcessMessages;
Synchronize(Do_xxx);
sleep(1000);
until Terminated;
except
;
end;
end;

procedure TMyThread2.OnLabelClick(Sender: TObject);
begin
TLabel(Sender).Caption:='Click';
end;

Object ໜ້າ

Form ໜ້າ

Property ນັດ້ວຍ

Object ໜ້າ

Map Event ຫີ່ມາ

Object ໜ້າ

Object ໜ້າ

Code\week4\Ex_Thread_2

030143361 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับงานควบคุม

Code ตัวอย่างเรื่อง Thread ด้านบนเป็นพื้นฐานในการศึกษาเรื่องการเขียนโปรแกรมแบบ OOP ได้อย่างดี สิ่งสำคัญที่น่าสังเกตคือเราสามารถส่งค่า Parameter ไปเป็น Object ให้กับอีก Class ใช้งานได้ นั่นหมายถึงการส่ง Object ทุกตัวบน Form ไปให้ Class อื่นจัดการ Update ได้

2. เรียกใช้งาน Thread และการทำลายทิ้ง

เมื่อสร้าง Thread ด้วยคำสั่ง MyThread := TMyThread.create(false); Parameter false หมายถึง ให้ Run Procedure Execute ทันที ถ้าใช้ true หมายถึงจะต้องเรียกใช้คำสั่ง Resume ถึงจะเริ่ม Run และ Thread ได้รับ Resources เสร็จแล้ว Thread จะเข้าไป Run คำสั่งภายในได้ procedure TMyThread.Execute; ถ้าต้องการให้ Thread ทำงานอะไรก็เพียงแค่ใส่คำสั่งไว้ภายในได้ procedure TMyThread2.Execute; นี้เท่านั้น การทำงานจะเป็นการทำงานรอบเดียวจบไม่มีการวนซ้ำ ยกเว้นมีคำสั่งให้วนซ้ำ ในโปรแกรมที่ใส่ให้กับ Thread ในกรณีที่ต้องการให้ Thread ไปทำงาน Run Procedure ข้างนอกสามารถใช้คำสั่ง Synchronize(ชื่อ Procedure); ได้ หลังจากใช้งานเสร็จก็ต้องทำลายทิ้งหรือคืน Resources ให้กับ OS ด้วยคำสั่ง MyThread.Terminate; MyThread.Free; ถ้าเราสร้าง Thread ให้ทำงานตัวเองเมื่อจบการทำงาน MyThread.FreeOnTerminate:=True; มันจะถูกทำลายไปเองโดยอัตโนมัติ ตัวอย่างการใช้งานให้ดูจาก Code ด้านบน

3. ใช้ Timer ควบคุมจังหวะเวลา

การเขียนโปรแกรมให้ทำงานแบบมีจังหวะหรือมีคิบการการทำงานในช่วงเวลาที่กำหนดสามารถทำได้ 2 วิธีคือ 1.ใช้การวนรอบการทำงานและหน่วงเวลาอตามเวลาที่ต้องการ 2.ใช้ Timer นับเวลา เมื่อถึงเวลาที่กำหนดก็ให้มารаботาใน Event ที่ต้องการ

วิธีแรกไม่เป็นที่นิยมนิ่องจากการใช้คำสั่งให้หยุดรอ Sleep(เวลา) เป็นการทำให้โปรแกรมหยุดรอจนกว่าจะหมดเวลาอถึงจะทำการคำสั่งถัดไปได้ การทำงานจึงช้าและดูเหมือนว่าโปรแกรมได้หยุดการทำงานในช่วงเวลาอตั้งกล่าว ส่วนวิธีที่ 2. การใช้ Timer นับเวลาอเป็นที่นิยมมากกว่า เพราะในขณะที่ Timer นับเวลา โปรแกรมยังคงทำงานอื่นได้ปกติเมื่อถึงเวลาที่ตั้งไว้ก็จะเกิด Event OnTimer ผู้เขียนโปรแกรมเพียงแค่วาง Code ที่ต้องการให้ทำงานตามช่วงเวลาที่กำหนดไว้ใน procedure TForm1.Timer1Timer(Sender: TObject); เท่านั้น


Tip

- กรณีที่โปรแกรมติดอยู่ใน Loop ที่ต้องทำงานนานๆ ควรใส่คำสั่ง Application.ProcessMessages; ไว้เพื่อให้โปรแกรมยังคงตอบสนองต่อ Event อื่นๆได้ด้วย

030143361 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับงานควบคุม

4. เปิด-ปิด Timer ตามคำสั่ง

Example



Property Enable ใช้เปิด-ปิดการทำงานของ Timer ส่วน Interval เป็นช่วงเวลาให้เกิด Event มีหน่วยเป็น mS.

```
unit UTimer1;

interface
uses
  Winapi.Windows, Winapi.Messages, System.SysUtils,
  System.Variants, System.Classes, Vcl.Graphics,
  Vcl.Controls, Vcl.Forms, Vcl.Dialogs, Vcl.StdCtrls,
  Vcl.ExtCtrls;

type
  TForm1 = class(TForm)
    Tim1: TTimer;
    Bt1: TButton;
    Bt2: TButton;
    Bt3: TButton;
    Lb1: TLabel;
    Bt4: TButton;
    procedure Tim1Timer(Sender: TObject);
    procedure Bt1Click(Sender: TObject);
    procedure Bt2Click(Sender: TObject);
    procedure Bt3Click(Sender: TObject);
  end;
end.
```

```
procedure Bt4Click(Sender: TObject);
private
  //Count:Integer = 0; // Can not initial.
  { Private declarations }
public
  { Public declarations }
end;

var
  Form1: TForm1;
  Count:Integer = 0; // Only global variables may be
  initialised.

implementation
{$R *.dfm}

procedure TForm1.Bt1Click(Sender: TObject);
begin
  Tim1.Enabled:=True;
end;
```

Global Var with Initial value

Start Timer

030143361 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับงานควบคุม

The screenshot shows two code snippets in the Delphi IDE:

```
procedure TForm1.Bt2Click(Sender: TObject);
begin
  Count:=0;
  Lb1.Caption:=IntToStr(Count);
end;
```

Annotations for the first snippet:

- A red oval highlights the line `Count:=0;` with the text "Reset Counter".
- A red oval highlights the line `Lb1.Caption:=IntToStr(Count);` with the text "Reset Counter".

```
procedure TForm1.Bt3Click(Sender: TObject);
begin
  Tim1.Enabled:=False;
  Tim1.Enabled:=True;
end;
```

Annotations for the second snippet:

- A red oval highlights the line `Tim1.Enabled:=False;` with the text "Reset Timer".
- A red oval highlights the line `Tim1.Enabled:=True;` with the text "Reset Timer".

```
procedure TForm1.Bt4Click(Sender: TObject);
begin
  Tim1.Enabled:=False;
end;
```


```
procedure TForm1.Tim1Timer(Sender: TObject);
begin
  Inc(Count);
  Lb1.Caption:=IntToStr(Count);
end;
```

[Code\week4\Ex_Timer_1](#)

ตัวอย่างด้านบนแสดงการใช้งาน เปิด-ปิด รีเซ็ต Timer และค่าที่ถูกนับใน Timer

5. ทำ Debugging

เมื่อต้องการทดสอบโปรแกรมว่ามีข้อผิดพลาดใหม่
หรืออยากรายงานข้อผิดพลาดที่อยู่ในตัวแปรแต่ละตัว
ในขณะ Runtime เพื่อการแก้ไข ปรับปรุงหรือพัฒนาโปรแกรมสามารถทำได้โดยการ Debugging ที่มีขั้นตอน
ดังนี้




- Add Breakpoint โดยการ Click บน Tab ด้านซ้ายของ Code หน้าบรรทัดที่ต้องการให้หยุดการทำงาน


030143361 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับงานควบคุม

- กด F9 และล็อปให้ Event ที่ใส่ Break Point ไว้ทำงาน โปรแกรมจะหยุดตรงตำแหน่งที่วาง Breakpoint ไว้
- เอา Mouse ไปชี้ที่ตัวแปรที่ต้องการรู้ค่า ค่าของตัวแปรจะแสดงออกมาก
- กด F9 เพื่อ Run ต่อ หรือ F8 เพื่อ Run ในบรรทัดถัดไป หรือ F7 เพื่อ Run เข้าไปใน Function ย่อ(ถ้ามี) หรือ F4 Run to Cursor
- กด ctrl+F2 เพื่อหยุด Run

นอกจากจะดูค่าตัวแปรด้วยการวาง Mouse เหนือตัวแปรที่ต้องการดูค่าแล้วยังสามารถกำหนดตัวแปรที่ต้องการดูค่าได้อีกด้วยโดยเข้าไปที่เมนู Run Add Watch (ctrl+F5)



ถ้าต้องการแก้ค่าในตัวแปรให้เข้าเมนู Run/Evaluate/Modify...(ctrl+F7) ป้อนชื่อตัวแปรในช่อง Expression และกด Evaluate เพื่อดูค่าปัจจุบัน ถ้าต้องการแก้ไขค่าให้ป้อนในช่อง New value และกด Modify ค่าของตัวแปรนั้นจะเปลี่ยนตามค่าใหม่



030143361 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับงานควบคุม

Exercise

- อธิบายเหตุผลว่าทำไมต้องใช้ Thread พร้อมยกตัวอย่าง
- เขียนโปรแกรมเปลี่ยนสี Form ลับลี่เขียว แดง ทุกๆ 1 วินาที โดยใช้ Thread
- เขียนโปรแกรมเปลี่ยนสี Form ลับลี่เขียว แดง ทุกๆ 1 วินาที โดยใช้ Timer
- เขียนโปรแกรมเปลี่ยนสี Form ลับลี่เขียว แดง ทุกๆ 1 วินาที โดยใช้ Repeat Loop กับ Sleep()

Assignment

- เขียนโปรแกรมตรวจสอบการพิมพ์ในช่องของ TEdit โดยใช้ Thread Object เมื่อมีการกดเลข 1 ให้แสดง “Type 1” ถ้าเป็น Key อื่นให้แสดงค่า Key ที่พิมพ์ที่ TLabel บน Form หลัก

Answer Sheet

[Code\week4\Ans_Thread_1](#)

[Code\week4\Ans_Timer_1](#)

[Code\week4\Ans_Sleep_1](#)

[Code\week4\Ans_Ass_1](#)