Tabelle 13.2: Ginzburg-Landau Parameter κ_{∞} , Londonsche Eindringtiefe $\lambda_{\rm L}$ und kritische Felder $B_{\rm RL}$ bzw. $B_{\rm c2}$ einiger supraleitender Elemente und Verbindungen (aus Springer Handbook of Condensal Matter and Materials Data, W. Martienssen und H. Warlimont (Eds.), Springer, Berlin (2005)).

Element	Al	'n	Nb	Pb	Sn	Ta	크	V
T, [K]	1.19	3.408	9.25	7.196	3.722	4.47	2.38	
B _{cth} [mT]	10.49	28.15	206	80.34	30.55	82.9	17.65	
$\lambda_{\rm L}(0)$ [nm]	50	65	32-45	40	50	35		
κ.	0.03	0.06	~ 0.8	0.4	0.1	0.35	0.3	
Verbindung	NbTi	Nb ₃ Sn	NPN	PbIn (2-30%)	PbIn (2-50%)	Nb ₃ Ge	V ₃ Si	YBa ₂ Cu ₃ (ab-Eber
T_c [K]	≃ 10	≃ 18	≃ 16	≃ 7	≃ 8.3	23	16	
B _{c2} [T]	≈ 10.5	≃ 23-29	≃ 15	≈ 0.1-0.4	$\simeq 0.1-0.2$	38	20	160
$\lambda_{\mathrm{L}}(0)$ [nm]	≃ 300	≃ 80	≈ 200	≃ 150	≃ 200	90	60	≃ 140 ±
×8	≃ 75	≃ 20-25	≃ 40	≃ 5-15	≈ 8-16	30	20	≃ 100 ±

von Legierungen auf die Fremdatomkonzentration null. Die κ_{∞} -Werte einiger Supraleier sind in Tabelle 13.2 angegeben.



Vertiefungsthema: Nukleation an Oberflächen

gedehnten Supraleiter gelöst. Falls wir nun einen Supraleiter betrachten, der nur den Hab Im vorherigen Abschnitt haben wir die linearisierte GL-Gleichung für einen unendlich aus diese Situation höher ist. Die Rechnung liefert¹⁰⁵ fließt. Führen wir die Rechnung durch, so stellen wir fest, dass das obere kritische Feldim dingung (13.3.63) berücksichtigen, die sicherstellt, dass kein Strom senkrecht zur Oberli raum $x \geq 0$ ausfüllt, so müssen wir an seiner Oberfläche bei der Lösung noch die Ranc

$$B_{c3} = 1.695B_{c2} \tag{13.4.28}$$

Man bezeichnet B_{c3} als Nukleationsfeld.

ren Eigenwert als solche weit im Inneren des Supraleiter, da sie zu einem Potenzial gebie dingung $\partial \Psi/\partial x = 0$ an der Oberfläche x = 0 erfüllt wird, muss $\Psi(x)$ offensichtlich eine von der Oberfläche entfernt im Innern des Supraleiters zu liegen kommt. Damit die Rand wählen, dass x_0 , die Position des Minimums der potenziellen Energie, gerade um etwa geren Eigenwert und damit höherem kritischen Feld führt, konstruieren, indem wir können eine Eigenfunktion, die die Randbedingung (13.3.63) erfüllt und zu einem nich Qualitativ können wir das höhere Nukleationsfeld an Oberflächen wie folgt verstehen. W dass niedriger ist und flacher verläuft als die einfachen Parabeln. des Supraleiters hinzufügen. Die neue Oberflächeneigenfunktion hat dann einen nie dass wir dem Potenzial bei $x=x_0$ im Supraleiter ein Spiegelpotenzial bei x=metrische Funktion sein. Das dazugehörige symmetrische Potenzial erhalten wir da

13.4 Typ-I und T

13.4.6 Ve

gen der Form angelegten Mag wir bereits gezei ger-Gleichung e hohe Magnetfel Wir haben bere

$$\psi_{\beta} = \exp($$

quenz $\omega_c = q_s B_{z_l}$ die Wellenfunkt gleiche hierzu a besitzt, wobei di

$$x_0 = \frac{\hbar \beta}{q_s B_z}$$

befindet und der

 $\operatorname{dann} x_m = m\Phi_0/\iota$ bei Δy die Periode riodische Lösur

$$\Delta x \Delta y B_z =$$

amten Probenfläc es gemäß der Flus lede Flächeneinhe

$$\frac{\Phi}{\Phi_0} = \frac{S}{\Delta x \Delta y}$$

enden Elektronen i Niveaus. 106 In unse Diese Gleichung e t, dass die von der önnen. Die Lösun ines Flussquants er

esitzt die Form


Heichung (13.4.27)

 $\sum C_m \psi$

siehe zum Beispiel Introduction to Superconductivity, M. Tinkham, McGraw-Hill, New York (W

von (9.7.17) ein zus Für einzelne Elek

einem supraleitenden Zustand (Bild 1). geglückt war. Bei einer kritischen Temperatur T_c erfolgt in der Probe ein entdeckt, drei Jahre nachdem ihm erstmals die Verflüssigung von Helium se Erscheinung wurde im Jahr 1911 von Kammerlingh Onnes 1 in Leiden turbereich des flüssigen Heliums liegende Temperatur abgekühlt wird. Dieschlagartig, wenn die Probe auf eine ausreichend tiefe, oft im Tempera-Der elektrische Widerstand vieler Metalle und Legierungen verschwindet Phasenübergang von einem Zustand normaler elektrischer Leitfähigkeit zu



Widerstand (in Ohm) einer Quecksilberprobe in Abhängigkeit von der absoluten Temperatur. Dieses Diagramm von Kamerlingh Onnes kennzeichnet die Entdeckung der Supraleitung.

Experimente

Im supraleitenden liegt so nahe bei N tet werden konnten Jahr ohne Abschwägen von Supraströr tischen Kernresonz gnetfeld bestimmte weniger als 100 000 ten abschätzen. In chen, die für supra Abklingzeiten auf,

Flusses im Materi

Die magnetischen I wert wie ihre elekt ten lassen sich nich Zustand lediglich derakterisiert sei. E Supraleiter in einer verhält, die magner man eine Probe in gangstemperatur für sprünglich vorhande zeichnet dies als M Die einzigartigen m grundlegender Wich standes.



abgekühlt wird; l linien aus der Ku

Bild 2

Meißner-Effekt i

Bei 4,3° K war dieser auf 0,084 Ohm gesunken, er betrug also das 0,0021-fache des Widerstandes, den Quecksilber bei 0° C besitzen würde. Bei 3° K war der Widerstand unter 3·10-6 Ohm gefallen, d.h. bis zu einem Zehnmillionstel seines Wertes bei 0° C. Dieser Wert stellte die obere Grenze des Widerstandes dar, als die Temperatur weiter bis auf 1,5° K sank." Hinweise auf hi-H. Kamerlingh Onnes, Akad. van Wetenschappen (Amsterdam) 14, 113, 818 (1911): "Der Wert des verwendeten Quecksilberwiderstands betrug im flüssigen Zustand bei 0° C 172,7 Ohm; die Extrapolation vom Schmelzpunkt bis 0° C mit Hilfe des Temperaturkoeffizienten von festem (1964)storisch interessante Literaturstellen findet man bei C. J. Gorter, Rev. Mod. Phys. Jhrg. 36, 1 Quecksilber liefert dort für den Festkörper einen entsprechenden Widerstand von 39,7 Ohm.

² J. File und R. G. Mills,

Tabelle 2 Supraleitung einiger ausgewählter Verbindungen

(SN) _x polymer	NbN	Nb ₃ Al	Nb ₃ Ge	Nb ₃ Sn	Verbindung
0,26	16,0	17,5	23,2	18,05	T_{C} , in K
La_3 In	Ti ₂ Co	$Pb_1Mo_{5,1}S_6$	V_3Si	V_3Ga	Verbindung
10,4	3,44	14,4	17,1	16,5	T_c , in K

Zerstörung der Supraleitung durch Magnetfelder

mer ein von außen angelegtes Magnetfeld. System leitung arbeiten, nicht üblich. Man sollte also daran denken, daß im CGSder Abbildung vom Normalzustand rechts oben. Hinweis: Die Schwellwertkurven trennen den supraleitenden Zustand links unten in stärke Null: $H_c(T_c) = 0$. Die Änderung der kritischen Feldstärke mit der Funktion der Temperatur. Bei der Sprungtemperatur ist die kritische Feldwert oder auch der kritische Wert des Magnetfeldes, bei dem die Zerstö-Ein genügend starkes Magnetfeld zerstört die Supraleitung. Der Schwell-Bezeichnung ist jedoch bei den Physikern, die auf dem Gebiet der Suprakritischen Wert des angelegten Magnetfeldes eigentlich Temperatur ist in Bild 3 für verschiedene supraleitende Elemente gezeigt rung der Supraleitung erfolgt, wird mit $H_c(T)$ bezeichnet; $H_c \equiv B_{ac}$ und im SI-System $H_c \equiv B_{ac}/\mu_0$ gilt; B_a bezeichnet im- B_{ac} nennen; diese Wir sollten den er ist eine




Bild 3 Schwellwert des kritischen Feldes $H_c(T)$ in Abhängigkeit von der Temperatur bei verleitend. schiedenen Supraleitern. Oberhalb der Kurve ist die Probe normalleitend, darunter supra-

Meißner-Effekt

Meißner und Ochsenfe leiters in einem Magr magnetischen Induktic werden (Bild 2). Dies Ein kompakter Supral Magnetfeld B_a so, als

Wir erhalten eine bes uns auf lange dünne P ist; dann ist der Beits tel 13) vernachlässigb

(CGS)
$$B = B_a + 4$$

(1)

(SI)
$$B = B_a + \mu$$

dringt. 5 daß das Feld mit eine mung aus dauernd flie nämlich einen idealen finiert wird, in dem k vollkommenen Leiter Es ist noch ein weiter magnetismus eine wes fekt widerspricht dies der Abkühlung unter d durchsichtig, aber da dendem Widerstand a Maxwell-Gleichung is gegen Null strebender dem Ohmschen Geset: als ein Medium mit v Dieses Ergebnis kann

Die Magnetisierungskogungen des Meißner-O

Der Diamagnetismus, die N tel 14 definiert. Der Betrag praleitern liegt sehr viel hö M die Magnetisierung, die

s A. B. Pippard, Dynamics of





ingezeichnet sind zwei Wensupraleitenden Zustand B

3t, es gilt stets $B_i = 0$ untand als Gleichgewichts-

achenschicht gilt, in der Vir werden weiter unten im Bereich von 100 nm

t, dass die Supraleitung der Fall, so müsste der feldverdrängungsarbeit rhöhen wir $\mu_0 H_{\rm ext}$, so so bricht die Abschirden Zustand, in dem es ist in Abb. 13.7a ge-Supraleiters, so nimmt

(b) $\mu_0 H_{\text{ext}}$

meren eines Supraleiter ds.

13.1 Geschichte und grundlegende Eigenschaften

diese gemäß $-\mu_0 \mathbf{M} = \mu_0 \mathbf{H}_{\mathrm{ext}} - \mathbf{B}_i$ wegen $\mathbf{B}_i = 0$ zunächst linear mit dem angelegten Magnetfeld Hext zu. Wird das kritische Feld erreicht, so nimmt die Magnetisierung schlagartig dass $B_i = \mu_0 H_{ext}$ eine sehr gute Näherung ist). Wir wollen abschließend noch darauf hinauf den sehr kleinen Wert im normalleitenden Bereich ab, da jetzt $\mathbf{B}_i = \mu_0 \mathbf{H}_{\mathrm{ext}}$ (die Pauweisen, dass das in Abb. 13.7 gezeigte Verhalten nur für so genannte Typ-I Supraleiter gilt. Den genauen Unterschied zwischen Typ-I und Typ-II Supraleitern werden wir aber erst spälische Spin-Suszeptibilität χ_{Pauli} eines normalleitenden Metalls beträgt nur etwa 10^{-5} ter in Abschnitt 13.3.3 diskutieren. Nehmen wir an, dass der Unterschied der freien Enthalpiedichte zwischen normalleitendem und supraleitendem Zustand bei einer bestimmten Temperatur $\Delta g(T) = g_n(T) - g_s(T)$ beträgt, so gilt für das thermodynamisch kritische Magnetfeld

$$\frac{B_{\rm cth}^2(T)}{2\mu_0} = g_n(T) - g_s(T),$$
(13.1.8)

da der Supraleiter ja nicht mehr Energie für die Feldverdrängung aufwenden kann, als skopischen Theorie ab, die wir erst später diskutieren werden. Empirisch lässt sich die ferenz $\Delta g(T) = g_n(T) - g_s(T)$ nennen wir auch Kondensationsenergie, da sie aus der Kondensation der Leitungselektronen in den supraleitenden Zustand resultiert (eine genaue Diskussion der thermodynamischen Eigenschaften von Supraleitern folgt in Abschnitt 13.2 und Anhang F). Die Temperaturabhängigkeit von B_{cth} hängt von den Details der mikroer durch den Übergang in den supraleitenden Zustand gewonnen hat. Die Enthalpiedifexperimentell gefundene Abhängigkeit sehr gut durch (siehe hierzu Abb. 13.8)

$$B_{\rm cth}(T) = B_{\rm cth}(0) \left[1 - \left(\frac{T}{T_c} \right)^2 \right] \tag{13.1.9}$$

Wir werden später in Abschnitt 13.4 sehen, dass wir das Verhalten von so genannten Typ-II beschreiben. Typische Werte für $B_{
m cth}(0)$ betragen für elementare Supraleiter einige $10\,
m mT$. Supraleitern mit zwei kritischen Feldern B_{c1} und B_{c2} charakterisieren müssen.




Abb. 13.8: Temperaturabhängigkeit
des thermodynamisch kritischen Feldes von Typ-I Supraleitern. Die Linien
geben die nach (13.1.8) erwarteten
Temperaturabhängigkeit wieder.