

# คู่มือส่งมอบและดูแลระบบเซิร์ฟเวอร์

สำหรับผู้รับผิดชอบระบบคนถัดไป

จัดทำจากเอกสารระบบที่มีอยู่ในโครงการ

วันที่จัดทำ 14 กรกฎาคม 2569

เอกสารฉบับนี้อธิบายโครงสร้าง วิธีเข้าถึง การใช้งาน การตรวจสอบ การบำรุงรักษา  
และการส่งมอบระบบในภาษาที่ผู้เริ่มต้นใช้งานสามารถปฏิบัติตามได้

ชั้นความลับ เอกสารภายในสำหรับผู้รับผิดชอบระบบ

## สารบัญ

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| 1. วัตถุประสงค์และขอบเขต .....                  | 3  |
| 2. ภาพรวมของระบบ .....                          | 3  |
| 3. วิธีใช้ระบบและสิทธิ์การใช้งาน .....          | 4  |
| 4. โครงสร้างเครือข่ายและตำแหน่งของเครื่อง ..... | 5  |
| 5. รายละเอียดของแต่ละระบบ .....                 | 6  |
| 6. ขั้นตอนปฏิบัติงานประจำวัน .....              | 8  |
| 7. การสำรองข้อมูลและการกู้คืน .....             | 9  |
| 8. การตรวจสอบปัญหาเบื้องต้น .....               | 10 |
| 9. การจัดการข้อมูลลบและการส่งมอบ .....          | 11 |
| 10. รายการตรวจรับส่งมอบ .....                   | 12 |

## 1. วัตถุประสงค์และขอบเขต

1.1 เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับระบบเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดให้ผู้รับผิดชอบคนถัดไปสามารถเข้าใจและดำเนินงานได้อย่างเป็นขั้นตอน โดยครอบคลุมเครื่องจริง ระบบเสมือน เครือข่าย ช่องทางเข้าถึง เว็บไซต์ ฐานข้อมูล และบริการที่เกี่ยวข้อง

1.2 ข้อมูลอ้างอิงมาจากไฟล์ server\_infrastructure.md, how\_to\_connect.md, CLOUDPANEL\_VM\_103.md และ credentials.md ในโครงการเดียวกัน ข้อมูลที่เอกสารต้นทางจัดกันจะถูกระบุเป็นรายการที่ต้องตรวจยืนยัน ไม่ควรคาดเดาค่าที่ถูกต้องเอง

1.3 เอกสารนี้ไม่พิมพ์รหัสผ่านจริง ลิงก์เชิญ Token หรือ Secret จริงลงใน PDF เพื่อป้องกันการรั่วไหล ผู้รับช่วงต้องได้รับข้อมูลดังกล่าวผ่าน Password Manager หรือช่องทางที่ควบคุมสิทธิ์เท่านั้น

## 2. ภาพรวมของระบบ

2.1 ระบบใช้ Proxmox VE เป็นศูนย์กลางควบคุมเครื่องเสมือน Proxmox ติดตั้งบนเครื่องจริงชื่อ Techniccom และเป็นจุดที่ใช้เปิด ปิด สำรองข้อมูล ดู Console และตรวจสอบทรัพยากรของทุกระบบย่อย

| ประเภท | ชื่อหรือรหัส              | หน้าที่                                                             | ช่องทางเข้าหลัก             |
|--------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Host   | Techniccom                | Proxmox VE 8.x บน Debian Bookworm<br>ควบคุมระบบทั้งหมด              | Proxmox Web UI และ SSH      |
| LXC    | CT 100 web-server         | ให้บริการเว็บแอปหรือเว็บไซต์                                        | Proxmox Console และ SSH     |
| LXC    | CT 102<br>database-server | เก็บ SQLite และข้อมูลสำรอง<br>ยังไม่เป็นฐานข้อมูลแบบบริการเครือข่าย | Proxmox Console และ SSH     |
| VM     | VM 103<br>techniccom-cp   | CloudPanel, Nginx, PHP FPM, MySQL และ SSH                           | CloudPanel, Console และ SSH |
| VM     | VM 101 win10-light        | Windows 10 Light สำหรับงานทั่วไป                                    | Proxmox Console หรือ RDP    |

### 3. วิธีเข้าระบบและสิทธิ์การใช้งาน

#### 3.1 การเข้าจากภายนอกให้ใช้ Tailscale ก่อนเสมอ Tailscale คือ VPN

ที่เชื่อมต่อเครื่องของผู้ดูแลเข้ากับเครือข่ายเดียวกับเซิร์ฟเวอร์โดยไม่ต้องเปิดพอร์ตบริหารจัดการสู่ Internet โดยตรง

#### 3.2 ขั้นตอนการเข้าจากภายนอก

1. ติดตั้งโปรแกรม Tailscale จากเว็บไซต์ทางการบนเครื่องของผู้ดูแล
2. รับสิทธิ์เข้าร่วม Tailnet ด้วยบัญชีส่วนบุคคลที่ได้รับอนุมัติจากผู้ดูแล ไม่ใช้บัญชีร่วมกัน
3. เปิด Tailscale และตรวจสอบว่าสถานะเป็น Connected
4. เปิดเบราว์เซอร์ไปที่ <https://100.125.250.85:8006>
5. เข้าสู่ระบบ Proxmox ด้วยบัญชีที่รับผ่าน Password Manager และเลือก Realm เป็น Linux PAM standard authentication

#### 3.3 การเข้าจากเครือข่ายในสถานที่เดียวกัน สามารถใช้ <https://192.168.1.250:8006> หาก fallback IP ยังทำงานอยู่

เนื่องจากเครื่องหลักรับ IP แบบ DHCP จึงต้องตรวจสอบ IP ปัจจุบันเมื่อ URL นี้ใช้ไม่ได้

3.4 เมื่อเข้า Proxmox สำเร็จ ให้เลือก Datacenter ตามด้วย Technicom ในแถบซ้าย เลือก CT หรือ VM ที่ต้องการ จากนั้นใช้แท็บ Summary เพื่อตรวจสอบทรัพยากร ใช้แท็บ Console เพื่อเข้าหน้าจอ และใช้แท็บ Task เพื่อดูประวัติการทำงาน

#### 3.5 การใช้ SSH ให้เปิด Terminal หรือ PowerShell แล้วใช้รูปแบบคำสั่งต่อไปนี้

โดยรับชื่อบัญชีและรหัสผ่านหรือ SSH key จากทะเบียนข้อมูลลับเท่านั้น

```
ssh <user>@<ip-or-hostname>
```

## 4. โครงสร้างเครือข่ายและตำแหน่งของเครื่อง

4.1 vmbr0 เป็นเครือข่ายหลัก เครื่องส่วนใหญ่รับ IP จาก Router ผ่าน DHCP จึงมีโอกาสเปลี่ยนเมื่อมีการรีสตาร์ท Router หรือหมดอายุ DHCP lease

4.2 vmbr1 เป็นเครือข่ายภายในสำหรับเครื่องเสมือน ใช้เลข IP คงที่ในกลุ่ม 10.10.10.x เพื่อให้การสื่อสารระหว่าง Host และระบบย่อยไม่เปลี่ยนตาม Router

| ระบบ               | เครือข่ายหลัก                         | เครือข่ายภายใน                  | โดเมนหรือ VPN                                                | ข้อสังเกต            |
|--------------------|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|
| Host<br>Techniccom | DHCP และ fallback<br>192.168.1.250/24 | 10.10.10.1/24                   | Tailscale 100.125.250.85 และ<br>techniccom-pve.pichyy.qzz.io | ศูนย์กลางของระบบ     |
| CT 100             | DHCP มีข้อมูลเดิม<br>192.168.1.113    | 10.10.10.100/24                 | aas.pichyy.qzz.io                                            | เว็บแอป              |
| CT 102             | DHCP                                  | 10.10.10.102/24                 | ไม่มีโดเมนสาธารณะ                                            | เก็บข้อมูล SQLite    |
| VM 103             | ข้อมูลล่าสุด<br>192.168.1.114/24      | มีเอกสารระบุ<br>10.10.10.103/24 | techniccom-cp.pichyy.qzz.io                                  | ต้องตรวจ config จริง |
| VM 101             | DHCP                                  | ไม่มีข้อมูลระบุ                 | ไม่มี                                                        | Windows              |

4.3 Cloudflare Tunnel ทำงานบน Proxmox Host และมีไฟล์ตั้งค่าที่ /etc/cloudflared/config.yml หน้าที่ของ Tunnel คือส่งคำขอจากโดเมนสาธารณะไปยังบริการภายใน โดยเส้นทาง CloudPanel ที่บันทึกไว้ยัง <https://192.168.1.114:8443> และตั้งค่า noTLSVerify ไว้

4.4 ห้ามเปิดพอร์ต 8006 หรือ 22 ออกสู่ Internet โดยตรงโดยไม่มีการวิเคราะห์ firewall, MFA และนโยบายความปลอดภัย การเข้าระยะไกลสำหรับผู้ดูแลควรใช้ Tailscale เป็นหลัก

## 5. รายละเอียดของแต่ละระบบ

### 5.1 Proxmox Host Techniccom

| รายการ         | รายละเอียด                                                                               |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| ระบบปฏิบัติการ | Debian Bookworm และ Proxmox VE 8.x                                                       |
| หน้าที่        | เป็น Hypervisor จัดสรร CPU RAM Disk Network และควบคุม CT กับ VM                          |
| เครือข่าย      | vmbr0 แบบ DHCP, fallback 192.168.1.250/24, vmbr1 10.10.10.1/24, Tailscale 100.125.250.85 |
| คำสั่งตรวจสอบ  | pveversion, qm list, pct list, df -h, ip a                                               |

### 5.2 CT 100 web-server

| รายการ          | รายละเอียด                                                                                |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| ระบบและทรัพยากร | Debian 12, 1 vCPU, RAM 4 GB, Swap 512 MB, Rootfs 20 GB บน pve-extra                       |
| เครือข่าย       | net0 vmbr0 แบบ DHCP และ net1 vmbr1 10.10.10.100/24                                        |
| หน้าที่         | ให้บริการเว็บแอปหรือเว็บไซต์ผ่านโดเมน aas.pichyy.qzz.io                                   |
| ข้อมูลร่วม      | Host /mnt/pve-extra/shared-attendance-data/ เชื่อมไปที่ CT /home/tc-admin/shared-db-data/ |
| ตรวจสอบ         | systemctl --type=service --state=running, df -h, mount   grep shared                      |

### 5.3 CT 102 database-server

| รายการ          | รายละเอียด                                                                  |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ระบบและทรัพยากร | Debian 12, 1 vCPU, RAM 512 MB, Swap 512 MB, Rootfs 10 GB บน pve-extra       |
| เครือข่าย       | net0 vmbr0 แบบ DHCP และ net1 vmbr1 10.10.10.102/24                          |
| ข้อมูล          | SQLite อยู่ที่ /mnt/database-backup/database.sqlite พร้อมไฟล์ -wal และ -shm |
| ข้อมูลร่วม      | Host shared-attendance-data เชื่อมไปที่ CT /mnt/database-backup/            |
| ขอบเขต          | ยังไม่ได้ติดตั้งหรือให้บริการ MySQL หรือ PostgreSQL                         |
| โน้ตเดิม        | /home/tc-admin/SERVER_NOTES.txt                                             |

## 5.4 VM 103 technicom-cp

| รายการ          | รายละเอียด                                                                                      |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ระบบ            | Debian 12 Full VM, VM ID 103, auto start enabled                                                |
| ทรัพยากร        | 2 vCPU และ Disk 32 GB บน pve-extra เอกสารจำกัดกันเรื่อง RAM ระหว่าง 4 GB และ 8 GB               |
| เครือข่าย       | ข้อมูลล่าสุดเป็น 192.168.1.114/24 gateway และ DNS 192.168.1.1 เอกสารอีกลบับระบุ 10.10.10.103/24 |
| บริการ          | clp-nginx, clp-php-fpm, nginx, mysql MySQL 8.4 และ ssh                                          |
| พอร์ต           | 80 HTTP, 443 HTTPS และ 8443 CloudPanel administration                                           |
| URL             | <a href="https://technicom-cp.pichyy.qzz.io">https://technicom-cp.pichyy.qzz.io</a>             |
| คำสั่งบริหาร VM | qm status 103, qm start 103, qm shutdown 103, qm config 103, qm terminal 103                    |

## 5.5 วิธีใช้ CloudPanel

1. เข้า URL ของ CloudPanel ด้วยบัญชีผู้ดูแลจากทะเบียนข้อมูลลับ
2. ตรวจสอบสถานะ VM 103 เป็น Running ก่อนใช้งาน
3. สร้างเว็บไซต์โดยกำหนดโดเมน เจ้าของ PHP version และวิธีสำรองข้อมูลให้ชัดเจน
4. ตรวจสอบบริการภายใน VM ด้วย `sudo systemctl status clp-nginx clp-php-fpm nginx mysql ssh`
5. ตรวจสอบพอร์ตที่เปิดฟังด้วย `sudo ss -ltnp`
6. บันทึกทุกเว็บไซต์ที่สร้าง ชื่อโดเมน ผู้รับผิดชอบ และตำแหน่งข้อมูลลงทะเบียนระบบ

## 5.6 VM 101 win10-light

ใช้ Windows 10 Tiny10 x64 23H2 มี 1 vCPU RAM 2 GB และ Disk 32 GB บน pve-extra รับ IP แบบ DHCP ให้ใช้ Proxmox Console เป็นวิธีแรกสำหรับเข้าหน้าจอ หากจะใช้ RDP ให้ตรวจ IP ปัจจุบัน การเปิด Remote Desktop และ firewall ใน Windows ก่อน

## 6. ขั้นตอนปฏิบัติงานประจำวัน

6.1 ก่อนปรับปรุงระบบ ให้ตรวจสอบว่ามี backup หรือ task ทำงานอยู่หรือไม่ ตรวจสอบพื้นที่ disk บน Host และ Guest และบันทึกเวลาที่เริ่มปฏิบัติงาน

6.2 ให้สร้าง backup หรือ snapshot ที่สามารถย้อนกลับได้ก่อนอัปเดต หรือเปลี่ยน configuration ที่มีผลต่อการห้ามอัปเดต Proxmox, CloudPanel, Nginx, PHP และฐานข้อมูลพร้อมกัน

6.3 ลำดับเปิดระบบหลังไฟฟ้าดับ

1. เปิด Proxmox Host และรอให้ Storage กับ Network พร้อม

2. ตรวจสอบ CT 102 แล้วเริ่มการทำงาน

3. ตรวจสอบ CT 100 แล้วเริ่มการทำงาน

4. ตรวจสอบ VM 103 แล้วตรวจสอบบริการเว็บและ CloudPanel

5. เริ่ม VM 101 เมื่อจำเป็น

6. ทดสอบการเข้าถึงบริการภายในและภายนอกที่ละบริการ

6.4 ลำดับปิดเพื่อบำรุงรักษา

1. แจ้งผู้ใช้งานและตรวจสอบการสำรองข้อมูล

2. ปิด VM 101

3. ปิดเว็บหรือ VM 103 และ CT 100 ตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติ

4. ปิด CT 102 หลังยืนยันว่าไม่มีการเขียนข้อมูล

5. ปิด Proxmox Host เป็นลำดับสุดท้าย

### 6.5 คำสั่งตรวจสอบบน Proxmox Host

```
qm list
pct list
qm status 103
pct status 100
pct status 102
df -h
journalctl -p warning -b
```



## 7. การสำรองข้อมูลและการกู้คืน

7.1 เอกสารต้นทางยังไม่ระบุปลายทาง ตารางเวลา ระยะเก็บรักษา และผลการทดสอบกู้คืนของ backup ผู้รับช่วงต้องตรวจสอบข้อมูลนี้ใน Proxmox และบันทึกเป็นนโยบายก่อนถือว่าการส่งมอบสมบูรณ์

7.2 สำหรับ SQLite ไฟล์หลักอยู่ที่ /mnt/database-backup/database.sqlite และอาจมีไฟล์ database.sqlite-wal กับ database.sqlite-shm ไฟล์เหล่านี้เกี่ยวข้องกับ transaction ที่กำลังทำงาน จึงห้ามลบหรือคัดลอกแบบไม่เข้าใจสถานะการเขียนข้อมูล

7.3 ขั้นตอนสำรองข้อมูลที่ปลอดภัย

1. ตรวจสอบว่าพื้นที่ปลายทางเพียงพอและสิทธิ์การเขียนถูกต้อง
2. ใช้วิธี backup ที่รองรับ SQLite หรือหยุดการเขียนข้อมูลตามขั้นตอนของแอปพลิเคชัน
3. ตรวจสอบความสำเร็จของไฟล์สำรอง ขนาดไฟล์ วันที่ และ checksum เมื่อมี
4. เก็บ backup อย่างน้อยหนึ่งชุดนอกเครื่อง Host
5. บันทึกผู้ดำเนินการ เวลา และผลการตรวจสอบ

7.4 การกู้คืนต้องทดสอบกับ VM หรือ CT ทดสอบก่อนเสมอ ห้าม restore ทับ production โดยตรง ให้สร้าง snapshot หรือสำเนาระบบก่อนทุกครั้ง

## 8. การตรวจสอบปัญหาเบื้องต้น

| อาการ                | ลำดับตรวจสอบ                                                          | แนวทางปฏิบัติ                                                 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| เข้า Proxmox ไม่ได้  | Tailscale Connected หรือไม่ URL ถูกต้องหรือไม่ เปิดจาก LAN ได้หรือไม่ | ตรวจสอบสิทธิ์ Tailscale และใช้ LAN fallback เมื่อมีเหตุจำเป็น |
| CT หรือ VM หยุดทำงาน | ตรวจสอบ status, Task log, CPU, RAM และ Disk ของ Host                  | อ่าน error ก่อนสั่ง Start ห้ามสั่งซ้ำโดยไม่ทราบสาเหตุ         |
| เว็บไซต์เปิดไม่ได้   | ตรวจสอบ DNS, Cloudflare, Tunnel, Guest, Nginx และ Application log     | แยกสาเหตุทีละชั้นและแก้เฉพาะจุด                               |
| CloudPanel ใช้ไม่ได้ | ตรวจสอบ VM 103, port 8443, clp-nginx และ clp-php-fpm                  | เข้า Console หรือ SSH และตรวจสอบ systemctl กับ journalctl     |
| SQLite ใช้ไม่ได้     | ตรวจสอบ disk, ownership, file lock, WAL SHM และ bind mount            | หยุดการเขียนก่อนสำรอง ห้ามลบไฟล์ประกอบโดยพลการ                |
| IP เปลี่ยน           | ตรวจสอบ DHCP lease และ ip a ใน Console                                | ใช้ Tailscale หรือ static IP vmbr1 เป็นข้อมูลอ้างอิง          |

### 8.1 คำสั่งวินิจฉัยใน Linux Guest

```
ip a
ip route
ping -c 3 192.168.1.1
df -h
free -h
systemctl --failed
journalctl -xe --no-pager | tail -n 80
sudo ss -ltnp
```

8.2 ให้หยุดและขอความช่วยเหลือทันทีเมื่อพบ disk I O error, filesystem เป็น read only, ข้อมูลสูญหาย, ต้อง restore, ต้องแก้ firewall หรือ Cloudflare policy หรือไม่มั่นใจว่าคำสั่งจะลบข้อมูลหรือรีบูต Host ได้

## 9. การจัดการข้อมูลลับและการส่งมอบ

9.1 ข้อมูลลับที่ต้องจัดส่งผ่าน Password Manager เท่านั้น ได้แก่ บัญชี Proxmox, SSH ของ Host และ CT, บัญชี CloudPanel, บัญชี Windows RDP, Tailscale Admin, Cloudflare, Domain DNS, Router ISP และบัญชีฐานข้อมูล

9.2 รหัสผ่านที่เคยอยู่ในไฟล์ plaintext, แชต หรือ log ต้องถูกเปลี่ยนทันทีหลังผู้รับช่วงได้รับสิทธิ์ใหม่ และต้องเปิด MFA ในบริการที่รองรับ

| รายการข้อมูลลับ                          | ที่เก็บที่กำหนด                    | ยืนยัน                   |
|------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| Proxmox URL บัญชี Realm รหัสผ่านและ MFA  | Password Manager                   | <input type="checkbox"/> |
| Tailscale Admin ACL และอุปกรณ์ที่อนุมัติ | Password Manager และ Admin Console | <input type="checkbox"/> |
| CT 100 และ CT 102 SSH                    | Password Manager                   | <input type="checkbox"/> |
| VM 103 CloudPanel SSH และ MySQL          | Password Manager                   | <input type="checkbox"/> |
| VM 101 Console และ RDP                   | Password Manager                   | <input type="checkbox"/> |
| Cloudflare Domain DNS Tunnel และ Billing | Password Manager                   | <input type="checkbox"/> |
| Router ISP และช่องทางกู้คืนบัญชี         | Password Manager                   | <input type="checkbox"/> |

9.3 ให้เฟกถอน invite link เก่าของ Tailscale ตรวจสอบรายชื่ออุปกรณ์ใน Tailnet และลบอุปกรณ์ที่ไม่ใช้งาน สร้างบัญชีผู้ดูแลระบบบุคคลและกำหนดสิทธิ์ขั้นต่ำที่จำเป็น

## 10. รายการตรวจรับส่งมอบ

| รายการ        | ผลที่ผู้รับช่วงต้องทำได้                                             | ยืนยัน                   |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| การเข้าถึง    | ติดตั้ง Tailscale และเข้า Proxmox ด้วยบัญชีส่วนตัวได้                | <input type="checkbox"/> |
| โครงสร้าง     | อธิบายหน้าที่ Host, CT 100, CT 102, VM 103 และ VM 101 ได้            | <input type="checkbox"/> |
| การปฏิบัติงาน | เปิด Console ดู Task log ดูทรัพยากร และเปิดปิด Guest อย่างปลอดภัยได้ | <input type="checkbox"/> |
| CloudPanel    | เข้าแอดแควมและตรวจ Nginx PHP MySQL ใน VM 103 ได้                     | <input type="checkbox"/> |
| ข้อมูล        | ทราบตำแหน่ง SQLite และ shared bind mount                             | <input type="checkbox"/> |
| Backup        | ตรวจ backup ล่าสุดและทำ restore test ในสภาพแวดล้อมทดสอบได้           | <input type="checkbox"/> |
| ความปลอดภัย   | รับ Secret ผ่าน Password Manager และ rotate รหัสเดิมแล้ว             | <input type="checkbox"/> |

### 10.1 ประเด็นที่ต้องตรวจยืนยันก่อนส่งมอบสมบูรณ์

1. ตรวจค่า RAM จริงของ VM 103 ด้วย qm config 103 เนื่องจากเอกสารระบุทั้ง 4 GB และ 8 GB
2. ตรวจว่า VM 103 มีเฉพาะ 192.168.1.114/24 หรือมี net1 10.10.10.103/24 ด้วย โดยใช้ qm config 103 และ ip a ใน VM
3. ตรวจ IP DHCP ปัจจุบันของ CT 100 และ CT 102 และตรวจการตั้ง DHCP reservation ใน Router
4. ระบุปลายทาง ตารางเวลา และ retention ของ backup พร้อมผล restore test ล่าสุด
5. ระบุเจ้าของบัญชี Cloudflare Tailscale Domain DNS Router ISP และช่องทางกู้คืนบัญชี
6. รวบรวมรายชื่อเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน Repository วิธี Deploy และเจ้าของข้อมูลของ CT 100 และ VM 103

### 10.2 สรุป

ระบบมี Proxmox เป็นศูนย์กลาง Tailscale เป็นช่องทางผู้ดูแล Cloudflare Tunnel เป็นช่องทางบริการสาธารณะ CT 100 เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ CT 102 เป็นที่เก็บ SQLite และข้อมูลสำรอง VM 103 เป็น CloudPanel และ VM 101 เป็น Windows สำหรับงานทั่วไป การส่งมอบที่ปลอดภัยต้องยืนยันค่าที่ชัดเจน ทดสอบ backup และ rotate ข้อมูลลับทุกชุดก่อนผู้รับช่วงรับผิดชอบเต็มรูปแบบ