

# Riferimenti (reference) nel C++

Corso di programmazione I AA 2019/20

Corso di Laurea Triennale in Informatica

Prof. Giovanni Maria Farinella

Web: http://www.dmi.unict.it/farinella

Email: gfarinella@dmi.unict.it

Dipartimento di Matematica e Informatica

#### **Indice**

- 1. Introduzione ai riferimenti
- 2. Sintassi e uso dei riferimenti C++
- 3. Tipi di riferimenti
- 4. Riepilogo: puntatori vs reference

# Introduzione ai riferimenti

È noto che i puntatori consentono il passaggio di dati di grandi dimensioni mediante messaggi (invocazioni di metodi) con la massima efficienza.

```
1 Matrice3D *sum(Matrice3D *m1, Matrice3D *m2){
2  //.. somma le matrici e restituisce il
3  //puntatore alla matrice somma..
4 }
```

Nella invocazione del metodo sum avverrà una copia (passaggio per valore) solo dell'indirizzo in memoria delle matrici di input.

Puntatore ad oggetto vs nome oggetto:

• (-) sintassi puntatori può risultare **tediosa**:

```
ClasseX obj;
      ClasseX *p = \&obj;
 p-≫metodo();
4 //oppure..
      (*p). metodo();
```

• (-) Il puntatore all'oggetto potrebbe essere **nullptr**..

```
1     ClasseX obj1, obj2;
2     ClasseX *p = &obj1;
3     p->metodo();
4     p = nullptr;
5     //...
6     p->metodo(); // !!! ???
```

• (+) D'altro canto è sempre possibile riassegnare valore a ptr affinchè punti a differenti oggetti in differenti istanti di tempo:

```
ClasseX obi1, obj2;
ClasseX *p = \&obj1;
p–>metodo();
p = \&obj2
p->metodo();
```

Dato che esiste valore nullptr il programmatore è obbligato a controllarne il valore

```
Matrice3D *sum(Matrice3D *m1, Matrice3D *m2){
  if(m1!=nullptr || m2!=nullptr){
    //...
}
```

Anche il **passaggio dei parametri attuali** può risultare tedioso:

```
Matrice3D m1, m2;
// \dots
Matrice3D *result = sum(&m1, &m2);
```

## Introduzione alle reference (riferimenti) C++

# Le reference furono introdotte per

- mantenere i vantaggi derivanti dall'uso dei puntatori (overhead pressocchè nullo nel passaggio di parametri)
- eliminare le complicazioni derivanti dal loro uso (rischio nullptr e sintassi tediosa).

# Sintassi e uso dei riferimenti C++

La notazione <type> & indica una reference ad un oggetto di tipo type.

```
1 ClasseX obj;
2 ClasseX &objR = obj; //reference a obj
3 //...
```

Dalla **linea 2** in poi, la reference objR sarà alias di obi.

```
1 ClasseX obj;
2 ClasseX &objR = obj; //reference a obj
3 objR.metodo(); //OK
4 ClasseX *objP = &objR // OK
```

Istruzioni alle linee 3 e 4 sono "lecite":

 accesso alle <u>funzionalità</u> di obj <u>mediante</u> objR avviene con sintassi <u>identica</u> a quella usata per accesso mediante obj.

La reference va inizializzata contestualmente alla sua dichiarazione con oggetto del tipo specificato.

• vs puntatori, che possono assumere valore nullptr oppure non essere inizializzati.

Quindi, per "costruzione", reference sempre "valide".

```
ClasseX obj;

ClasseX &someObjR; //NO! Errore di comp!

ClasseX &objR = obj; // OK

ClasseX *ptr; // ptr non inizializzato..
```

Inoltre, per costruzione, la **reference** <u>non può essere</u> riassegnata ad altro oggetto

• vs puntatori, che possono essere riassegnati in qualunque momento..

```
int anInteger = 10, aSecondInt = 20;
int &intR = anInteger;
intR = aSecondInt; // anInteger == 20;
int *ptr = &anInteger;
ptr = &aSecondInt;
```

Istruzione alla linea 3 è come: anInteger=aSecondInt;

Nel caso dei puntatori, gli **operatori** come "++" e "--" **operano sui valori** della variabile puntatore, ovvero sugli indirizzi.

Nel caso delle **reference**, che sono alias di oggetti, operano sugli oggetti di cui sono alias

```
int anInteger = 10;

int &intR = anInteger;

intR++; // anInteger == 11
```

Linea 6 equivalente a istruzione: anInteger++.

**1.Riferimenti di tipo Ivalue modificabile o "non const"**: sono riferimenti ad oggetti che possono cambiare stato.

```
ClasseX obj;
ClasseX &objR = obj; //reference a obj
//metodo() potrebbe cambiare stato di obj..

objR . metodo (); // OK
```

NB: Il nome **Ivalue** indica un "oggetto" che risiede in memoria non temporaneamente o in altre parole **una espressione che si può usare nella parte sinistra di un assegnamento** (da qui il nome "Ivalue").

Altro esempio di riferimento *Ivalue* modificabile ("non const"):

```
int anInteger = 10;
//..
int &intR = anInteger;
```

#### 2.Riferimenti const (con Ivalue)

```
int a = 10;
const int &intR = a; //OK
```

```
ClasseX obj;
const ClasseX &objRef = obj; //OK
```

Si può far uso di **Ivalue** (e.g. a e obj) nella parte destra dello assegnamento, per creare reference di tipo const.

Il riferimento non potrà essere usato per modificare oggetto di cui è alias.

2.Riferimenti const (con rvalue)

const int &anIntR = 
$$\{1\}$$
; //OK

Un **rvalue** (il letterale 1) viene usato per inizializzare il valore del riferimento. In questo caso:

- viene creato **oggetto temporaneo** con valore 1.
- l'oggetto temporaneo viene usato per inizializzare la reference anIntR.
- il ciclo di vita dell'oggetto temporaneo è identico a quello della reference anIntR, quindi sarà distrutto insieme alla reference.

Esempio svolto

A24\_01.cpp

# Riferimenti come parametri formali di funzioni

```
void sum(Matrice3D &m1, Matrice3D &m2, \
Matrice3D &result){

//somma le due matrici
//la reference result rappresenta il risultato
}
```

```
Vantaggi:
```

- **sintassi semplificata** per operare sugli oggetti da modificare **all'interno del blocco** della funzione;
- passaggio di dati efficiente

#### Funzioni che restituiscono reference

```
1
2
    return v[i];
3
4
    //...
5
    int arr[3] = {0};
6
    f(v,2) = 10; // equiv. a: arr[2]=10;
```

NB: risultato invocazione della f **usato nella parte sinistra** di una espressione di **assegnamento**.

Può essere utile, ad esempio per overloading operatore "[]" (si vedrà in seguito..)

Esempio svolto

 $A24_02.cpp$ 

# Riepilogo: puntatori vs reference



Puntatore è variabile che contiene indirizzo di locazione di altra variabile.

VS

Reference non è puntatore, ma semplice alias.

Se oggetto del "riferimento" deve <u>cambiar</u>e, allora andrebbe usato un puntatore, altrimenti una reference.

```
void fp(char *p){
    while(*p)
    cout << *p++;
}</pre>
```



Per "collezioni" di oggetti (e.g. array) usare puntatori.

```
1     string x = "ciao";
2     string y = "pippo";
3     string& a1[] = {x,y}; // NO! Errore...
4     string* a2[] = {&x,&y}; // OK!
```

"error: declaration of a1 as array of references"

Se si "necessita" della nozione di "non valore" o valore "null", allora è bene usare i puntatori.

```
void fp(X* p){
          if (p==nullptr){
            //no value, ...
5
          else {
6
           // uso *p...
```

Se il "non valore" o "null" non è **contemplato**, allora usare i riferimenti.

```
void fr(X& r){
//OK, r e' reference, quindi
//sempre valida per costruzione
//...codice che fa uso di r..
}
```

#### Homework H24.1

Implementare una classe Matrice3D. In particolare:

- il costruttore deve permettere allo usercode di specificare le tre dimensioni della matrice, ed un ulteriore valore con cui inizializzare tutti gli elementi della matrice; specificare argomenti standard sia per le dimensioni, che per il valore di inizializzazione;
- i metodi getDimX(), getDimY(), getDimZ();
- un metodo stampa(), che stampi tutti gli elementi della matrice;

#### Homework H24.1

- un metodo sommaByPtr che prenda in input due parametri formali di tipo puntatore a Matrice3D e restituisca la somma delle due matrici come puntatore al tipo Matrice3D;
- un metodo sommaByReference che prenda in input due parametri formali reference al tipo Matrice3D e restituisca la somma delle due matrici come reference al tipo Matrice3D;
- un metodo getElement(int x, int y, int z) che restituisca una reference all'elemento di indici x, y, e z.
- un metodo getValue(int x, int y, int z) che restituisca il valore dello elemento di indici x, y, e z.

# **FINE**