Recuit Quantique

Opérateur Hamiltonien 1

Modèle d'Ising

Posons trois aimants $\{\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3\}$ et notons +1 si ils indiquent Nord et -1si ils indiquent Sud, par exemple : "N - S - N" donne $\{+1, -1, +1\}$. L'énergie du système est alors la somme des interactions, donné par l'opérateur Hamiltonien. Dans le cas d'exemple, on aurait : $\mathcal{H} = \sigma_1 \sigma_2 + \sigma_2 \sigma_3$. On peut alors généraliser:

$$\mathcal{H} = \sum_{\langle i,j \rangle} \sigma_i \sigma_j$$
, avec les $\langle i,j \rangle$ paires d'aimants.

Maintenant, supposons qu'on puisse contrôler la force d'interaction entre les aimants. Cela introduit un nouveau terme J_{ij} représentant cette force d'interaction. On peut alors écrire :

$$\mathcal{H} = \sum_{\langle i,j \rangle} J_{ij} \sigma_i \sigma_j.$$

Ensuite, on rajoute un champ magnétique global au système. Cela rajoute une interaction h_i à chaque aimant i, on rajoute donc la somme des $h_i\sigma_i$ à l'expression. Par convention, on inverse les signes :

$$\mathcal{H} = -\sum_{\langle i,j\rangle} J_{ij}\sigma_i\sigma_j - \sum_i h_i\sigma_i$$

 $\mathcal{H} = -\sum_{\langle i,j \rangle} J_{ij} \sigma_i \sigma_j - \sum_i h_i \sigma_i.$ On a donc les J_{ij} représentant la force d'interaction entre les aimants, ou le couplage du système, et les h_i représentant le champ magnétique, ou le biais du système.

On peut représenter l'énergie du système par un graphe, comme à la figure 1:




FIGURE 1 – Exemple de graphe d'énergie

Naturellement, le système va tendre vers un état d'énergie minimum. En revanche, il peut se retrouver dans un minimum local, et ne pas avoir assez d'énergie pour sauter vers un état d'énergie plus bas.

2 Recuit Quantique

Principe général

Le recuit quantique est l'analogue de la simulation de recuit en classique. A la place des gradients de température utilisés en classique pour passer d'un minimum local à un autre, on utilise en quantique la possibilité des systèmes quantiques de faire des sauts d'états, permettant potentiellement d'éviter de se retrouver bloqué dans un minimum local.

Dans le recuit quantique, on considère que la fonction de coût correspond à trouver l'état de base d'un Hamiltonien d'Ising \mathcal{H}_0 (vecteur d'état propre de \mathcal{H}_0 ayant la plus faible énergie). L'idée est de constituer un Hamiltonien évoluant au cours du temps :

$$\mathcal{H}(t) = A(t)\mathcal{H}_0 + B(t)\mathcal{H}_1 \tag{1}$$

Au départ, on aura B(t) = 0 et A(t) = 1. En faisant évoluer le système, on obtient à la fin de l'évolution B(t) = 1 et A(t) = 0. Cela permet donc au système de passer progressivement du premier Hamiltonien \mathcal{H}_1 vers l'Hamiltonien d'Ising \mathcal{H}_0 .

Tout d'abord, pour appliquer l'Hamiltonien d'Ising à un système quantique, on doit ré-écrire son équation pour transformer les termes individuels

$$\sigma_i$$
 en des matrices de Pauli Z $\sigma_i^z = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$:

$$\mathcal{H}_0 = -\sum_{\langle i,j \rangle} J_{ij} \sigma_i^z \sigma_j^z - \sum_i h_i \sigma_i^z \tag{2}$$

Comme cet Hamiltonien final correspond au modèle d'Ising classique, uniquement composé de matrices de Pauli Z (donc commutable), son état de base encode le résultat du problème.

On écrit ensuite l'Hamiltonien utilisé au départ :

$$\mathcal{H}_1 = -\sum_i g_i \sigma_i^x \tag{3}$$

On introduit ici la matrice de Pauli X de façon à avoir un système noncommutable au cours de l'évolution quand $\mathcal{H}(t)$ est composé à la fois de \mathcal{H}_0 et de \mathcal{H}_1 . On utilise cet Hamiltonien car son état de base correspond à l'état superposé équiprobable, qui nous est facile à créer.

Théorème adiabatique quantique

L'évolution d'un système quantique au cours du temps nous est donné par l'équation de Schrödinger :

$$i\frac{d}{dt}|\psi(t)\rangle = \mathcal{H}(t)|\psi(t)\rangle$$
 (4)

où $|\psi(t)\rangle$ est le vecteur d'état dépendant du temps, et $\mathcal{H}(t)$ est l'Hamiltonien dépendant du temps. Pour chaque temps t, l'Hamiltonien $\mathcal{H}(t)$ possède un vecteur d'état de base $|\psi_g(t)\rangle$ étant le vecteur d'état propre ayant la plus faible énergie.

Le théorème adiabatique stipule que si $\mathcal{H}(t)$ évolue suffisament lentement, alors le vecteur d'état évoluant $|\psi(t)\rangle$ va rester proche du vecteur de base $|\psi_q(t)\rangle$.