Запуск Pilot-Web-Client на Windows

Pilot-Web-Client - это Open Source проект, <u>размещённый</u> на ресурсе **GitHub**. Для установки сервиса можно воспользоваться готовой сборкой со страницы <u>pilot-web-client-netcorerelease</u>.

Выберите свежую версию и скачайте архив **Release_Windows.zip**. Распакуйте скачанный архив в выбранную для этой цели папку, например **C:\pilot-web-client**, при необходимости создайте новую папку в удобном для Вас расположении.

Для работы Pilot-Web-Client необходимо:

- убедиться в наличии соответствующей версии .NET Core, при необходимости, установить;
- <u>настроить</u> соединение с подключенным к базе данных **Pilot-Server** при необходимости, <u>установить</u> и настроить сервер.

Установка .NET Core

Для работы сервиса **Pilot-Web-Client** необходимо наличие в системе компонентов .NET Core соответствующей версии. Перейдите на страницу <u>Download .NET Core</u>, выберите нужную версию, скачайте дистрибутив и установите компоненты. После установки проверьте наличие .NET Core в списке окна **Программы и компоненты** Windows.

Установка Pilot-Server

Чтобы установить **Pilot-Server** воспользуйтесь руководством для **Windows** или для **Linux**.

Если **Pilot-Server** установлен и работает, проверьте соединение в браузере по адресу:

```
http://Pilot-Server IP:5545/
```

Браузер покажет версию вашего Pilot-Server, если соединение установлено успешно. Например:

```
Pilot-Server v1.0.48652.29461.
```

Убедитесь, что Pilot-Server подключен к базе данных.

Hастройка Pilot-Web-Client

Откройте папку, куда был распакован **pilot-web-client.** С помощью текстового редактора измените содержимое **appsettings.json**.

```
PilotServer: {
    "Url": "[http://Pilot-Server_IP:port/]",
    "Database": "[Database name]",
    "LicenseCode" : 103
}
```

Где http://Pilot-Server_IP:port/ — адрес сервера Pilot-Server, a [Database name] — имя базы данных.

Например:

```
PilotServer: {
    "Url": "http://Pilot-Server_IP:5545/",
    "Database": "pilot-ice_ru",
    "LicenseCode" : 103
}
```

Запуск Pilot-Web-Client

Запуск **Pilot-Web-Client** осуществляется в командной строке. Перейдите в папку, куда был распакован **pilot-web-client**.

Например:

```
cd c:/pilot-web-client
```

И запустите **Ascon.Pilot.Web.exe**:


```
ascon.pilot.web
```

Теперь можно открыть интерфейс Pilot-Web-Client в браузере. В адресной строке введите:


```
http://Pilot-Server_IP:5000/
```

Где Pilot-Server_IP:port – IP сервера, на котором установлен **Pilot-Web-Client.**

Если Web Client работает, то откроется страница входа:



Введите имя пользователя и пароль пользователя базы данных, к которой подключен **Pilot-Server**. Если всё было сделано правильно, то откроется страница **Файлы**.



Запуск Pilot-Web-Client как web-приложение IIS

Компонент операционной системы Windows — **Службы IIS** (Internet Information Services), позволяет запустить **Pilot-Web-Client** как web-приложение. Запуск такого


приложения после перезагрузки компьютера будет производиться автоматически без необходимости использования командной строки.

Перед настройкой web-приложения <u>запустите</u> Pilot-Web-Client в консоли, чтобы убедиться в его работоспособности.

Чтобы поднять Pilot-Web-Client в IIS нужно:

- Включить Службы IIS.
- Добавить web-сайт Pilot-Web-Client.

Включение службы IIS




Добавление компонента IIS производится через оснастку **Программы и компоненты**, переходом по ссылке **Включение или отключение компонентов Windows**. В окне

Компоненты Windows полностью выберите в разделе **Службы IIS** содержимое подразделов **Службы Интернета** и **Средства управления** веб-сайтом. Нажмите **ОК**.

Добавление web-сайта Pilot-Web-Client

В **Диспетчере служб IIS** вызовите из контекстного меню узла **Сайты** команду **Добавить веб-сайт**.



В открывшемся окне добавления сайта:

- задайте произвольное имя, например PilotWebClient;
- укажите физический путь к папке, в которую был распакован pilot-web-client.
- задайте привязки: **тип** http, IP-адрес машины, **порт** значение, отличное от умолчательного (80), например 801, в поле Имя узла ввести **localhost**.

Теперь можно открыть интерфейс Pilot-Web-Client в браузере. В адресной строке введите:

```
http://Pilot-Server_IP:5000/
```

Где Pilot-Server_IP:port – IP сервера, на котором установлен Pilot-Web-Client.

Если **Web Client** работает, то откроется страница входа.

Выбор подключения к базе данных

Сервис Pilot-Web-Client не позволяет пользователю выбирать сервер Pilot-ICE и определённую базу на нём. Настройка подключения к серверу и базе данных выполняется на уровне веб-сервера.

При необходимости подключаться через браузер к разным базам, подключенным к одному или разным серверам Pilot-ICE, можно развернуть для каждой базы данных свой сервис Pilot-Web-Client, а подключение пользователей к определённой базе данных будет осуществляться переходом по соответствующему адресу в браузере.