



## x86-64的过程调用

南京大学 计算机科学与技术系 袁春风

email: cfyuan@nju.edu.cn 2015.6

#### 先看一个例子

#### 对于以下C语言源文件sample.c:

```
long int sample(long int *xp, long int y)
{
    long int t=*xp+y;
    *xp=t;
    return t;
}
```

在x86-64/Linux平台上用以下命令执行汇编操作,得到x86-64汇编指令代码

\$gcc - O1 - S - m64 sample.c

```
sample:

movq %rsi, %rax

addq (%rdi), %rax

movq %rax, (%rdi)

ret
```

在x86-64/Linux 平台上默认生成 x86-64格式代码 , 故可省略-m64

在x86-64/Linux平台上用以下命令执行汇编操作,得到与IA-32兼容的汇编指令代码
 \$ gcc -O1 -S -m32 sample.c

sample: %ebp pushl %esp, %ebp mov 8(%ebp), %edx mov 12(%ebp), %eax mov (%edx), %eax addl mov %eax, (%edx) popl %ebp ret

> Long型数据长度不同 参数传递方式不同

#### x86-64过程调用的参数传递

- 通过通用寄存器传送参数,很多过程不用访问栈,故执行时间 比IA-32代码更短
- 最多可有6个整型或指针型参数通过寄存器传递
- 超过6个入口参数时,后面的通过栈来传递
- 在栈中传递的参数若是基本类型,则都被分配8个字节
- call(或callq)将64位返址保存在栈中之前,执行R[rsp]←R[rsp]-8
- ret从栈中取出64位返回地址后,执行R[rsp]←R[rsp]+8


操作数宽度	入口参数						返回 参数
(字节)	1	2	3	4	5	6	参数
8	RDI	RSI	RDX	RCX	R8	R9	RAX
4	EDI	ESI	EDX	ECX	R8D	R9D	EAX
2	DI	SI	DX	CX	R8W	R9W	$\mathbf{A}\mathbf{X}$
1	DIL	SIL	DL	CL	R8B	R9B	AL

#### x86-64过程调用的寄存器使用约定

63	31	0	
% rax	% eax	返回值	
% rbx	%ebx	被调用者保护	在过程(函数
%rox	%ex	第四个参数	中尽量使用智
%rdx	%edx	第三个参数	
%rsi	%esi	第二个参数	存器RAX、
%rdi	%edi	第一个参数	R10和R11。
% rbp	%ebp	被调用者保护	若使用RBX、
%rsp	%esp	+ 計場 技士	RBP、R12、
%r8	%r&d	第五个参数	R13、R14₹
%r9	%r9d	第六个参数	R15 , 则需要
%r10	%r10d	调用者保护	将它们先保存
%r11	%r11d	调用者保护	在栈中再使用
%r12	%r12d	被调用者保护	
%r13	%r13d	被凋用者保护	,最后返回的
%r14	%r14d	被调用者保护	再恢复其值
%r15	%r15d	被调用者保护	
		<del></del>	

在过程(函数) 中尽量使用寄 存器RAX、 R10和R11。 若使用RBX、 RBP, R12, R13、R14和 R15,则需要 将它们先保存 在栈中再使用 ,最后返回前

## x86-64过程调用举例



### 举例: caller函数中部分指令

```
subq $32, %rsp //R[rsp] \leftarrow R[rsp] -32
                                                 执行到 caller 的 call 指令时栈中情况
movb $1, 16(\% rsp) //M[R[rsp]+16] \leftarrow 1
                                                                    d=4
                                                                                            24
movw $2, 18(\% rsp) //M[R[rsp]+18] \(\phi\)2
mov1 $3, 20(\% rsp) //M[R[rsp]+20] \leftarrow 3
                                                            c=3
                                                                                      a=1
                                                                          h=2
                                                                                           16
movq $4, 24(%rsp) //M[R[rsp]+24]←4
                                                               参数 8 = & d
                                                                                            8
leaq 24(%rsp), %rax //R[rax] \leftarrow R[rsp] + 24
                                                               参数 7 = d = 4
                                                                                           0 ← RSP
movq %rax, 8(%rsp) //M[R[rsp]+8] \leftarrow R[rax]
movq $4, (%rsp) //M[R[rsp]] \leftarrow 4
                                                long caller ()
leaq 20(%rsp), %r9 \sqrt{R[r9]} \leftarrow R[rsp]+20
movl $3, %r8d
                     //R[r8d] \leftarrow 3
                                                    char a=1;
                                                    short b=2;
leaq 18(\%rsp), \%rcx //R[rcx] \leftarrow R[rsp] + 18
                                                    int c=3;
movw $2, %dx ____
                       /R[dx] \leftarrow 2
                                                    long d = 4
leaq 16(%rsp), %rsi \frac{\sqrt{R[rsi]} + R[rsp] + 16}{R[rsp]}
                                                    <del>test(a;</del> &a, b, &b; c, &c, d, &d);
                                                    return a*b+c*d;
movb $1, %dil _____//R[dil]←
call test 第15条指令
```

#### 举例: test函数中部分指令

```
movq 16(%rsp), %r10//R[r10] \leftarrow M[R[rsp]+16] R[r10] \leftarrow &d
addb %dil, (%rsi) //M[R[rsi]] ←M[R[rsi]]+R[dil] *ap+=a;
addw %dx, (%rcx) //M[R[rcx]] \leftarrow M[R[rcx]] + R[dx] *bp+=b;
addl %r8d, (%r9) //M[R[r9]] \leftarrow M[R[r9]] + R[r8d]
                                                     *cp+=c;
movq 8(%rsp), %rax //R[rax] \leftarrow M[R[rsp]+8]
                                                     .*dp+=d;
addq %rax, (%r10) //M[R[r10]] \leftarrow M[R[r10]] + R[rax]
ret
                                        DIL, RSI, DX, RCX, R8D,
       执行到test的ret指令前,栈中的
       状态如何?ret执行后怎样?
                                            void test(char a, char *ap,
                                                    short b, short *bp,
                                  32
             d=8
                                                    int c, int *cp,
                                                    long d, long *dp)
                                  24
      c=6
                  b=4
         参数 8 = & d
                                  16
                                              *ap+=a;
                                              *bp+=b;
        参数 7=d=4
                                  8
                                              *cp+=c;
                                               *dp+=d;
返回地址=第16行指令所在地址
```

#### 举例: caller函数中部分指令


#### 从第16条指令开始

```
movslq 20(%rsp), %rex
movg 24(%rsp), %rdx
imulq %rdx, %rex
movsbw 16(%rsp), %ax
movw 18(%rsp), %dx
imulw %dx, %ax
movswq %ax, %rax
leaq (%rax, %rex), %rax
addq $32, %rsp
ret

释放caller的栈帧
```

执行到ret指令时, RSP指向调用caller 函数时保存的返回值

# 执行test的ret指令后,栈中的状态如何?



```
long caller ( )


char a=1;
short b=2;
int c=3;
long d=4;
test(a, &a, b, &b, c, &c, d, &d);
return a*b+c*d;
}
```

#### IA-32和x86-64的比较

```
例:以下是一段C语言代码:
                       10=1010B=1.01\times2^{3}
#include <stdio.h>
                       阶码e=1023+3=1000000010B
main()
                       10的double型表示为:
                       0 10000000010 0100...0B
  double a = 10;
                       即4024 0000 0000 0000H
  printf("a = %d\n", a);
                         先执行fldl, 再执行fstpl
                              fldl: 局部变量区→ST(0)
在IA-32上运行时, 打印结果为a=0
                              fstpl:ST(0) →参数区
在x86-64上运行时,打印一个不确定值
 为什么?
```

在IA-32中a为float型又怎样呢?先执行flds,再执行fstpl即:flds将32位单精度转换为80位格式入浮点寄存器栈,fstpl再将80位转换为64位送存储器栈中,故实际上与a是double效果一样!

#### IA-32过程调用参数传递



a的机器数对应十六进制为: 40 24 00 00 00 00 00 00H

#### 回顾: x86-64的浮点寄存器

- long double型数据虽然还采用80位(10B)扩展精度格式,但所分配存储空间从12B扩展为16B,即改为16B对齐方式,但不管是分配12B还是16B,都只用到低10B
- 128位的XMM寄存器从原来的8个增加到16个
- 浮点操作指令集采用基于SSE的面向XMM寄存器的指令集,而不采用基于浮点寄存器栈的 x87 FPU 指令集
- 浮点操作数存放在XMM寄存器中

#### x86-64过程调用参数传递

main()		操作数宽度		
{	(字节)	1	2	
double a = 10;		8	RDI	RSI
printf("a	$a = %d\n'', a);$	4	EDI	ESI
}		2	DI	SI
.LC1:	<b>\</b>	1	DIL	SIL
movl \$.LC movl \$1; call prin addq \$8, ret  .LCO: .long 0 .long 10		32位为0 字器个数 数为double	e型, H	

printf中为%d,故将从ESI中取打印参数进行处理;但a是double型数据,在x86-64中,a的值被送到XMM寄存器中而不会送到 ESI 中。故在printf执行时,从ESI 中读取的并不是a的低32位,而是一个不确定的值。

入口参数

4

CX

CL

RDX RCX

EDX ECX

DX

DL

5

R8

R8D

R8W

R8B

6

R9

R9D

R9W

R9B

返回

参数

RAX

EAX

AX

AL