



C语言中的各类运算

南京大学 计算机科学与技术系 袁春风

email: cfyuan@nju.edu.cn 2015.6

开场白

上一讲谈到,在高级语言程序的表达式中的各类运算,会被编译器转换为相应的运算指令,程序运行时,CPU执行这些指令,控制操作数在运算电路中被处理。

本讲主要介绍C语言程序中涉及的运算,包括算术运算、按位运算、逻辑运算、移位运算等。

- 算术运算(最基本的运算)
 - -无符号数、带符号整数、浮点数的+、-、*、/、%运算等
- 按位运算
 - -用途
 - 对位串实现"掩码"(mask)操作或相应的其他处理 (主要用于对多媒体数据或状态/控制信息进行处理)

-操作

- 按位或: "|"
- 按位与: "&"
- 按位取反: "~"
- 按位异或: "^"

如何从数据y中提取低位字节,并使高字节为0?

可用 "&" 实现 "掩码" 操作: y & 0x00FF

例如,当y=0x0B2C时,得到结果为:0x002C

移位运算

- 用途

例:某字长为8的机器中,x、y和z都是8位带符 号整数 , 已知x=-81 , 则y=x/2=?z=2*x=?

-81=-1010001B,故x的机器数为10101111

提取部分信息

扩大或缩小2、4、8...倍

 $z=2*x \rightarrow x < <1:0101$

△41?有效数 z≥94 溢出

-操作

• 左移::x<<k; 右移:x>>

从运算符无法区分逻辑移位还是算术移位,由x的类型确定

若x为无符号数:逻辑左(右)移

高(低)位移出,低(高)位补0,可能溢出!

问题:何时可能发生溢出?如何判断溢出?

若高位移出的是1,则左移时发生溢出

若x为带符号整数:算术左移、算术右移

左移: 高位移出, 低位补0。可能溢出!

溢出判断:若移出的位不等于新的符号位,则溢出。

右移:低位移出,高位补符,可能发生有效数据丢失。

移位运算和按位运算举例

对于一个 $n(n \ge 8)$ 位的变量x,请根据C语言中按位运算的定义,写出满足下列要求的C语言表达式。

- (1) x的最高有效字节不变,其余各位全变为0。
- (2) x的最低有效字节不变,其余各位全变为0。
- (3) 水的最低有效字节全变为0,其余各位取反。
- (4) x的最低有效字节全变1,其余各位不变。

参考答案:

- (1)(x>>(n-8))<<(n-8)
- (2) x & 0xFF
- $(3)((x^{^{0}} \sim 0xFF) >> 8) << 8$
- $(3) \times |0 \times FF|$

•逻辑运算

- -用途
 - 用于关系表达式的运算
 例如, if (x>y and i<100) then中的 "and" 运算

-操作

- "||" 表示 "OR" 运算
- "&&"表示 "AND"运算
 例如, if ((x>y) && (i<100)) then
- "!" 表示 "NOT" 运算

-与按位运算的差别

- 符号表示不同:&~&&;|~||;
- 运算过程不同:按位~整体
- 结果类型不同:位串~逻辑值

- 位扩展和位截断运算
 - -用途
 - 类型转换时可能需要数据扩展或截断
 - -操作
 - 没有专门操作运算符,根据类型转换前、后数据长短确定是扩展还是截断
 - 扩展:短转长

无符号数:0扩展(前面补0)

带符号整数:符号扩展(前面补符)

• 截断:长转短

强行将高位丢弃,故可能发生"溢出"

```
例1(扩展操作):
在大端机上输出si, usi, i, ui的十进制和十六进制值是什么?
short si = -32768;
unsigned short usi = si;
int i = si;
unsingned ui = usi;
si = -32768 8000
usi = 32768 80 00
                      带符号整数:符号扩展
i = -32768 FF FF 80 00
ui = 32768 00 00 80 00 无符号整数:0扩展
```

```
例2(截断操作):i和j是否相等?
int i = 32768;
short si = (short) i;
int j = si;
不相等!
i = 32768 00 00 80 00
si = -32768 80 00
j = -32768 FF FF 80 00
```

原因:对i截断时发生了"溢出",即:32768截断为16位数时, 因其超出16位能表示的最大值,故无法截断为正确的16位数!