

Modul Informatik-II Kurs Informatik-3: Aufgabenserie-3b

www.engineering.zhaw.ch/de/engineering/studium/bachelor/informatik/studium-zurich.html

Prof. Dr. Olaf Stern
Leiter Studiengang Informatik (Standort Zürich)
+41 58 934 48 51
olaf.stern@zhaw.ch



Punkteskala

In der Aufgabe sind maximal 19 Punkte möglich – die Punkteskala wird dabei wie folgt angewandt:

18 - 19: 4 Punkte

15 - 17: 3 Punkte

11 - 14: 2 Punkte

8 - 10: 1 Punkt

übrige: 0 Punkte

Für diese Aufgabe haben Sie bis zum Ende Oktober Zeit!



Aufgabe "Mini-Power-PC"

Schreiben Sie ein Programm in einer beliebigen Programmiersprache / Umgebung, das den in der Vorlesung spezifizierten "Mini-Power-PC" emuliert – d. h. alle Befehle des Befehlssatzes (siehe Anlage Befehlssatz "Mini-Power-PC") ausführt.

- a) Als Eingabe soll gelesen werden: (2 Punkte)
 - Ein beliebiges mit dem Befehlssatz geschriebenes Programm, das ab Speicher 100 in den Speicher eingelesen wird (in Maschinencode, als Binärprogramm)
 - Die Parameter des Programms (Eingabewerte) ab Speicher 500
 (Der Op-Code und die Parameter des Programms können als Binär-, Dezimal- oder Hex-Zahlen eingelesen werden Ihre Wahl)



Aufgabe "Mini-Power-PC" (Forts.)

Schreiben Sie ein Programm in einer beliebigen Programmiersprache / Umgebung, das den in der Vorlesung spezifizierten "Mini-Power-PC" emuliert – d. h. alle Befehle des Befehlssatzes (siehe Anlage Befehlssatz "Mini-Power-PC") ausführt.

- **b)** Als **Ausgabe** wird folgendes erwartet: (3 + 2 Punkte)
 - Die aktuellen Zustände der Register:
 - Befehlszähler, Befehlsregister
 - > Akkumulator, Carry-Bit
 - > Reg-1, Reg-2, Reg-3
 - > Optional: Alle Werte auch als Binär-Werte (16 Bit)
 - Der aktuelle decodierte Befehl aus dem Befehlsregister (als Mnemonics) (1 Punkt)

HS 2013/14



Aufgabe "Mini-Power-PC" (Forts.)

Schreiben Sie ein Programm in einer beliebigen Programmiersprache / Umgebung, das den in der Vorlesung spezifizierten "Mini-Power-PC" emuliert – d. h. alle Befehle des Befehlssatzes (siehe Anlage Befehlssatz "Mini-Power-PC") ausführt.

- **b)** (Forts.) Als **Ausgabe** wird folgendes erwartet: (5 + 2 Punkte)
 - **.**..
 - Der aktuelle Zustand des Speichers:
 - > 5 Befehle vor bis 10 Befehle nach dem aktuellen Befehl
 - > Der Inhalt der Speicherzellen 500 bis 529 (wortweise)
 - > Optional: alle Werte auch als Binär-Werte (16 Bit)
 - Die Anzahl der durchgeführten Befehle (zum Programmstart 0)



Aufgabe "Mini-Power-PC" (Forts.)

Schreiben Sie ein Programm in einer beliebigen Programmiersprache / Umgebung, das den in der Vorlesung spezifizierten "Mini-Power-PC" emuliert – d. h. alle Befehle des Befehlssatzes (siehe Anlage Befehlssatz "Mini-Power-PC") ausführt.

c) Implementieren Sie einen "schnellen" und einen "slow" Modus sowie optional einen "Step-Modus": (2 + 2 Punkte)

Schneller Modus: Während des **Programmablaufs** erfolgt **keine Ausgabe** (keine Aktualisierung); diese erfolgt erst am **Programmende**.

Slow-Modus: Während des Programmablaufs wird nach Bearbeitung eines jeden Befehls die Ausgabe aktualisiert.

Step-Modus: Wie der Slow-Modus, jedoch wird das Programm nach Bearbeitung eines jeden Befehls unterbrochen und wird erst nach einer Bestätigung durch den User (z. B. Drücken einer Taste) wieder fortgesetzt.

Zürcher Fachhochschule



Aufgabe "Mini-Power-PC" (Forts.)

Befehlssatz für das Prozessormodell: "Mini-Power-PC"			
Maschinen-Code (Op-Code)	Mnemonics ("Assembler")	Kurzbeschreibung	Beschreibung
0 0 0 0 x x 1 0 1 < n o t u >	CLR Rnr	«Rxx» := 0	Lösche das Register «Rox» (alle Bit auf 0 setzten) und das Carry-Flag (00 bis 11 für: Akku, R-1, R-2 bzw. R-3).
0 0 0 0 x x 1 1 1 < n o t u >	ADD Rnr	Akku := Akku + «Rxx»	Addition zweier 16-Bit-Zahlen (Zahl im Akku und Zahl im Register «Rxx»; 00 bis 11 für Akku, R-1, R-2 bzw. R-3) im 2er-Komplement; bei Überlauf wird das Carry-Flag gesetzt (= 1), sonst auf den Wert 0.
1 < Zahı >	ADDD #Zahl	Akku := Akku + #Zahl	Addition der 16-Bit-Zahl im Akku mit der 15-Bit-Zahl als direkten Operanden im 2er-Komplement; bei Überlauf wird das Carry-Flag gesetzt (= 1), sonst auf den Wert 0. Vor der Addition wird die 15-Bit-Zahl des Operanden auf 16 Bit erweitert (mit MSb des MSB auf 1 wenn negativ, sonst auf 0).
0 0 0 0 0 0 1 n o t u s e d	INC	Akku := Akku + 1	Der Akku (16-Bit-Zahl im 2er-Komplement) wird um den Wert 1 inkrementiert; bei Überlauf wird das Carry-Flag gesetzt (= 1), sonst auf den Wert 0.
0 0 0 0 1 0 0 n o t u s e d	DEC	Akku := Akku - 1	Der Akku (16-Bit-Zahl im 2er-Komplement) wird um den Wert 1 dekrementiert; bei Überlauf wird das Carry-Flag gesetzt (= 1), sonst auf den Wert 0.
0 1 0 - x x < A d r e s s e - >	LWDD Rnr, #Adr	«Rnr» := Inhalt Speicher(Adr)	In das Register mit der Nummer xx (00 bis 11 für Akku, R-1, R-2 bzw. R-3) wird der Inhalt der Speicherzellen Adr und Adr + 1 (1 Wort = 2 Byte) geladen. Mit 10 Bit können 1KiB Speicher adressiert werden.
0 1 1 - x x < A d r e s s e - >	SWDD Rnr, #Adr	Inhalt Speicher(Adr) := «Rnr»	In die über Adr und Adr + 1 adressierten Speicherzellen wird der Inhalt des Registers xx (00 bis 11 für Akku, R-1, R-2 bzw. R-3) geschrieben. Mit 10 Bit können 1KiB Speicher adressiert werden.
0 0 0 0 0 1 0 1 n o t u s e d	SRA	Akku := Akku / 2	Schieben arithmetisch nach rechts: der Inhalt des Akkus wird um eine Stelle nach rechts geschoben; der Inhalt vom LSb des LSB (das rechte Bit des Wortes) wird als Carry-Flag gesetzt. Dabei bleibt das MSb des MSB (Vorzeichenbit) und das 2. Bit des MSB erhalten.
0 0 0 0 1 0 0 0 n o t u s e d	SLA	Akku := Akku x 2	Schieben arithmetisch nach links: der Inhalt des Akkus wird um eine Stelle nach links geschoben; der Inhalt vom 2. Bit des MSB (das 2. Bit des Wortes) wird als Carry-Flag gesetzt. Dabei bleibt das MSb des MSB (Vorzeichenbit) erhalten. In das LSb des LSB (das letzte Bit des Wortes) wird eine 0 geschrieben.
0 0 0 0 1 0 0 1 n o t u s e d	SRL	Akku := Akku / 2	Schieben logisch nach rechts: der Inhalt des Akkus wird um eine Stelle nach rechts geschoben; der Inhalt vom LSb des LSB (das rechte Bit des Wortes) wird als Carry-Flag gesetzt. Das MSb des MSB (das 1. Bit des Wortes) wird auf 0 gesetzt.
0 0 0 0 1 1 0 0 n o t u s e d	SLL	Akku := Akku x 2	Schieben logisch nach links: der Inhalt des Akkus wird um eine Stelle nach links geschoben; der Inhalt wom LSb des LSB (das rechte Bit des Wortes) wird mit 0 aufgefüllt, das MSb des MSB (das 1. Bit des Wortes) wird als Carry-Flag gesetzt.
0 0 0 0 x x 1 0 0 < n o t u >	AND Rnr	Akku := Akku AND «Rxx»	Akku und Register xx (00 bis 11 für Akku, R-1, R-2 bzw R-3) werden bitweise logisch mit AND verknüpft.
0 0 0 0 x x 1 1 0 < n o t u >	OR Rnr	Akku := Akku OR «Rxx»	Akku und Register xx (00 bis 11 für Akku, R-1, R-2 bzw R-3) werden bitweise logisch mit ODER verknüpft.
0 0 0 0 0 0 0 0 1 < n o t u >	NOT	Akku := NOT (Akku)	Alle Bit im Akku werden bitweise negiert.
0 0 0 1 x x 1 0 < n o t u s >	BZ Rnr	Bedingter Sprung	Wenn der Akku 0 ist, verzweige an die durch das Register xx (01 bis 11 für R-1, R-2 bzw. R-3) angegebene Speicheradresse; sonst wird der folgende Befehl normal fortgeführt.
0 0 0 1 x x 0 1 < n o t u s >	BNZ Rnr	Bedingter Sprung	Wenn der Akku ≠ 0 ist, verzweige an die durch das Register xx (01 bis 11 für R-1, R-2 bzw. R-3) angegebene Speicheradresse; sonst wird der folgende Befehl normal fortgeführt.
0 0 0 1 x x 1 1 < n o t u s >	BC Rnr	Bedingter Sprung, Carry	Wenn das Carry-Flag gesetzt ist (= 1), verzweige an die durch das Register xx (01 bis 11 für R-1, R-2 bzw. R-3) angegebene Speicheradresse, sonst wird der folgende Befehl normal fortgeführt.
0 0 0 1 x x 0 0 < n o t u s >	B Rnr	Unbedingter Sprung	Verzweige an die durch das Register xx (01 bis 11 für R-1, R-2 bzw. R-3) angegebene Speicheradresse.
0 0 1 1 0 - < A d r e s s e - >	BZD #Adr	Bedingter Sprung, direkt	Wenn der Akku 0 ist, verzweige an die durch den Operanden angegebene Speicheradresse; sonst wird das Programm mit dem folgenden Befehl forgesetzt. Mit 10 Bit können 1KiB Speicher adressiert werden.
0 0 1 0 1 - < A d r e s s e - >	BNZD #Adr	Bedingter Sprung, direkt	Wenn der Akku ≠ 0 ist, verzweige an die durch den Operanden angegebene Speicheradresse; sonst wird das Programm mit dem folgenden Befehl forgesetzt. Mit 10 Bit können 1KiB Speicher adressiert werden.
0 0 1 1 1 - < A d r e s s e - >	BCD #Adr	Bedingter Sprung, direkt	Wenn das Carry-Flag gesetzt sie, verzweige an die durch den Operanden angegebene Speicheradresse; sonst wird das Programm mit dem folgenden Befehl forgesetzt. Mit 10 Bit können 1KiB Speicher adressiert werden.
0 0 1 0 0 - < A d r e s s e - >	BD #Adr	Unbedingter Sprung, direkt	Verzweige an die durch den Operanden angegebene Speicheradresse. Mit 10 Bit können 1KiB Speicher adressiert werden.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	STOP	Ende des Programms	"Hilfsbefehl" für die Realisierung: Tatsächlich arbeitet der Prozessor ja immer weiter; er muss sogesehen in eine Schleife eintreten, in der er keine Werte verändert und die er durch einen Interrupt (z. B. für einen Programmneustart) wieder verlassen kann.

HS 2013/14