

#### Способы реализации распараллеливания

Методы параллельного программирования — распределение программы между N процессорными элементами (ПЭ) в рамках одной PC. Методы распределенного программирования — распределение программы между N процессами (задачами), который реализуются на разных рабочих станциях (PC).

При чистом параллелизме одновременно выполняются части одной и той же программы. При распределенном программировании параллельно выполняются отдельные программы, являющиеся частями распределенного приложения.



Организация параллельных/распределенных вычислений с точки зрения модели взаимодействия процессов 1. Реализация принципа разделения памяти (память – ресурс, к которому реализуют доступ процессы). Т.о. процессы имеют доступ к любому участку общей памяти. Взаимодействие процессов реализуется через общую (разделяемую) память.



2. Реализация принципа (модели) распределенной памяти. Каждый процесс реализует доступ к локальной памяти. Доступ к памяти других устройств (РС) невозможен. Взаимодействие процессов реализуется через коммуникационную среду (сеть). Т.е. взаимодействие реализуется посредством передачи сообщений.





Схема непосредственного взаимодействия компонент (элементов) распределенного приложения с использованием средств ОС



#### Классификация схем параллелизма

Классификация осуществляется с точки зрения анализа количества программ, одновременно воздействующих на один или несколько потоков данных.


1) MPSD (Multi Program Simple Data) — предполагает организацию конвейера программ (макроконвейера). Каждые вычислительные устройства, входящие в состав конвейера, реализует один из этапов обработки потока данных. Таким образом, на различных вычислительных устройствах одновременно выполняются преобразования одного потока данных.

Предпосылки к конвейерной обработке данных — возможность представления алгоритма в виде последовательности этапов (стадий) обработки. Результаты обработки данных предшествующего этапа являются исходными (входными) данными последующего этапа. Особенности организации конвейерной обработки:

- каждый сегмент конвейера реализует хранение кода этапов обработки, который на нем интерпретируется;
- обмен данными между вычислительными устройствами различных этапов реализуется при готовности результатов обработки на предыдущем этапе;
- обрабатываемые данные хранятся на сегменте конвейера только в течение интервала времени, равного длительности их обработки.

#### Схема конвейерной обработки потока данных

Конечные результаты обработки



Код первого этапа Код второго этапа Код третьего этапа


2) SPMD (Simple Program Multi Data) – одна программа – несколько потов данных.

Схема SPMD предполагает N копий кода (где N – количество вычислительных устройств), каждые ВУ интерпретирует свою копию кода обрабатывающую строго «свои» данные (т.е. реализуется одновременная обработка N блоков данных N копиями одной программы).

Особенность реализации обработки в системе SPMD:


- обрабатываемые данные являются однотипными (на разных ВУ).
- на разных ВУ предусмотрен одинаковый способ хранения обрабатываемых данных;
- различные данные, хранимые на разных BУ подвергаются абсолютно одинаковой обработке

# Схема системы с одинаковой обработкой при разделении данных по ВУ (SMPD)



3) MPMD (Multi Program Multi Data) – каждые ВУ интерпретирует отличную от других программу, обрабатывая при этом соответствующие этой программные данные.

#### Схема организации МРМО систем



### Архитектура аппаратных средств


1) Параллельные вычисления, реализуемые в системах с общей памятью (вычисления, предусматривающие взаимодействие процессов с использованием общей памяти / модель взаимодействия с использованием общей памяти). Вычисления реализуются в SMP-системах (Symmetric Multi-Processing). В SMP-системах взаимодействие процессов реализуется посредством обращения к общим переменным, находящихся в общедоступной памяти.

Особенности аппаратной организации SMP-систем:


- общая память (общее поле памяти) состоит из отдельных модулей, к любой ячейке каждого модуля ПЭ могут осуществлять доступ;
- связь между модулями памяти и ПЭ осуществляется посредством коммуникационной системы (коммутаторов вычислительной системы (BC));

- коммутатор BC может поддерживать несколько параллельных каналов взаимодействия (чтение / запись) между различными парами ПЭ и блоков ОП;
- в системах реализуется единое логическое адресное пространство ОП, состоящей из отдельных (различных) физических модулей.

## Обобщенная функциональная схема SMP-систем



<u>Функциональная организация SMP-систем</u>



Коммутатор поддерживает одновременно 5 сформированных каналов обмена между ПЭ и блоками ОП. На основе адреса ПЭ и адреса блока ОП коммутатором формируется канал (физический) между парой устройств.

Формат логического адреса ячейки памяти

Идентификатор блока памяти		и Фи	Физический адрес ячейки в блоке				
Формат команды взаимодействия между ПЭ и блоком ОП							
	Идентификатор	Адрес	КОП	значение			
ПЭ	блока ОП	ячейки					


Т.о. коммутатор обеспечивает множественность путей (каналов) между ПЭ и блоками ОП.

2) Распределенные вычисления, реализуемые как SMPD, так и MPMD, выполняются в MPP-системах (Multi Parallel Processor), либо массовая параллельная архитектура.

Особенности организации МРР-систем:

- Физически распределенная память (модули памяти доступны непосредственно процессорам узлов, которым они принадлежат);
- Модель взаимодействия параллельно (распределено) выполняющихся процессов посредством обмена сообщениями;
- Вычислительные узлы (PC) объединены сетью с высокой пропускной способностью;
- Каждому процессу и обрабатываемым им данным выделяется адресное пространство в блоке ОП соответствующего узла (PC);
- Модель вычислений совокупность независимо выполняющихся процессов, обрабатывающих свои данные;
- Наличие главного процесса, интерпретируемого на одном из узлов, который выполняет планирование задач и активизацию приложений на других узлах (PC) в MPP-системе (главный процесс планировщик заданий, подчиненные процессы реализуют вычислительные задачи).

#### Функциональная схема МРР – систем



СА – сетевой адаптер, ВМ – вычислительный модуль.

Достоинство MPP-систем – возможность масштабирования вычислительных модулей.