# 第9章 控制单元的功能

- 9.1 操作命令的分析
- 9.2 控制单元的功能

# 9.1 操作命令的分析

完成一条指令分4个工作周期

取指周期

间址周期

执行周期

中断周期

# 9.1 操作命令的分析

## 一、取指周期

PC → MAR → 地址线


 $1 \longrightarrow R$ 

 $M(MAR) \longrightarrow MDR$ 

 $MDR \rightarrow IR$ 

 $\overline{OP}$  (IR)  $\rightarrow CU$ 

 $(PC)+1 \longrightarrow PC$ 



### 二、间址周期


根据形式地址获取有效地址

Ad (IR)  $\longrightarrow$  MAR

1 → R

 $M(MAR) \longrightarrow MDR$ 

 $\overline{MDR} \longrightarrow \overline{Ad} (\overline{IR})$ 



### 三、执行周期

#### 1. 非访存指令

- (1) CLA ACC清零 0→ACC
- (2) COM 取反  $\overline{ACC} \rightarrow ACC$
- (3) SAR 算术右移  $L(ACC) \rightarrow R(ACC), ACC_0 \rightarrow ACC_0$
- (4) CSL 循环左移  $R(ACC) \rightarrow L(ACC)$ ,  $ACC_0 \rightarrow ACC_n$
- (5) **STP** 停机指令 0 → G

### 2. 访存指令

(1) 加法指令 ADD X ; (ACC)+(X) → ACC

 $Ad(IR) \rightarrow MAR$ 

 $1 \longrightarrow R$ 

 $\overline{M(MAR)} \rightarrow \overline{MDR}$ 

 $\overline{(ACC) + (MDR)} \rightarrow ACC$ 

(2) 存数指令 STA X ;  $ACC \rightarrow X$ 

 $Ad(IR) \rightarrow MAR$ 

 $1 \longrightarrow W$ 

 $ACC \rightarrow MDR$ 

 $MDR \rightarrow M(MAR)$ 

(3) 取数指令 LDA X

 $;(X) \rightarrow ACC$ 

 $Ad (IR) \longrightarrow MAR$ 

 $1 \rightarrow R$ 

 $M(MAR) \rightarrow MDR$ 

 $MDR \rightarrow ACC$ 

- 3. 转移指令
  - (1) 无条件转 JMP X


 $Ad(IR) \rightarrow PC$ 

(2) 条件转移 BAN X (负则转)

 $A_0$ :Ad (IR) +  $\overline{A}_0$ (PC)  $\longrightarrow$  PC

# 9.2 控制单元的功能

#### 一、控制单元的外特性



#### 1. 输入信号

(1) 时钟

控制单元 受时钟控制

一个时钟脉冲

发一个操作命令或一组需同时执行的操作命令

(2) 指令寄存器 OP(IR)→ CU

控制信号与操作码有关

(3) 标志 CU 受标志控制

(4) 外来信号

如 INTR 中断请求 HRQ 总线请求 可举例操作系统中的假脱机技术

9

#### 2. 输出信号

(1) CPU 内的各种控制信号

$$R_i \rightarrow R_j$$
  
(PC) + 1  $\rightarrow$  PC  
ALU +、一、与、或 ······

(2) 送至控制总线的信号

MREQ 访存控制信号

IO/M 访 IO/ 存储器的控制信号

<del>ID</del> 读命令

**WR** 写命令

INTA 中断响应信号

HLDA总线响应信号

### 取指周期输出信号

PC → MAR → 地址线


 $1 \longrightarrow R$ 

 $M(MAR) \longrightarrow MDR$ 

 $MDR \rightarrow IR$ 

 $OP (IR) \longrightarrow CU$ 


$$(PC)+1 \longrightarrow PC$$



## 二、控制信号举例


1. 不采用 CPU 内部总线的方式

以ADD @ X 为例




# 二、控制信号举例


1. 不采用 CPU 内部总线的方式



# 二、控制信号举例

1. 不采用 CPU 内部总线的方式






内 部 总 线

# (2) ADD @ X 间址周期

形式地址 — MAR

- MDR → MAR → 地址线 **MAR**<sub>i</sub> **MDR**<sub>0</sub>
- $1 \longrightarrow R$
- 数据线 → MDR
- MDR  $\longrightarrow$  IR **MDR**<sub>0</sub> IR<sub>i</sub>

有效地址 → Ad(IR)



16

内


部

总

线

### (3) ADD @ X 执行周期

- MDR → MAR → 地址线
  MDR<sub>0</sub> MAR<sub>i</sub>
- $1 \longrightarrow R$
- · 数据线 → MDR
- MDR  $\longrightarrow$  Y  $\longrightarrow$  ALU MDR<sub>0</sub> Y<sub>i</sub>
- $\begin{array}{ccc}
  \bullet & \overline{AC} \longrightarrow & \overline{ALU} \\
  \hline
  & AC_0 & & ALU_i
  \end{array}$
- $(AC) + (Y) \longrightarrow Z$
- $\begin{array}{ccc} \bullet & Z \longrightarrow & AC \\ \hline Z_0 & & AC_i \end{array}$



**CPU** 

内


部

总

线


### 三、多级时序系统

- 1. 机器周期(CPU周期)
  - •以访问一次存储器的时间为基准




### 2. 时钟周期(节拍、状态)

- 将一个机器周期分成若干个时间相等的时间段(节拍、状态、时钟周期)
- 用时钟周期控制产生一个或几个微操作命令
- 时钟周期是控制计算机操作的最小单位时间




# 2. 时钟周期(节拍、状态)



### 例:取指周期控制信号安排

PC → MAR → 地址线  $T_1$  $\overline{M(MAR)} \rightarrow \overline{MDR}$  $MDR \longrightarrow IR$  $T_2$  $\overline{OP}$  (IR)  $\longrightarrow \overline{CU}$  $T_1$  $(PC)+1 \longrightarrow PC$ 





### 3. 多级时序系统

机器周期、节拍(状态)组成多级时序系统

- 一个指令周期包含若干个机器周期(CPU周期)
- 一个机器周期包含若干个时钟周期







定长 不定长机器周期

### 四、控制方式

产生不同微操作命令序列所用的时序控制方式


#### 1. 同步控制方式


#### (1) 采用 定长 的机器周期

以最长微操作序列和最繁的微操作作为标准机器周期内节拍数相同


#### (2) 采用不定长的机器周期

机器周期内节拍数不等





# (3) 采用中央控制和局部控制相结合的方法



#### 2. 异步控制方式

无基准时标信号 无固定的周期节拍和严格的时钟同步 采用 应答方式

#### 3. 联合控制方式

同步与异步相结合

#### 4. 人工控制方式

- (1) Reset
- (2) 连续 和 单条 指令执行转换开关
- (3) 符合停机开关

# 专业术语

- Control unit
- Control bus
- Control signal
- microoperation

# 要点

- ◈ 控制单元在指令的取指、间址、执行和中 断周期中发出的控制信号
- ◆每个控制信号是在指定机器周期的指定节 拍T发出