实验 6 VLAN 基本配置

一、实验目标

- 掌握 VLAN 的创建方法
- 掌握 Access 和 Trunk 类型接口的配置方法
- 掌握 Hybrid 接口的配置
- 掌握将接口不 VLAN 关联的配置方法

二、实验场景

目前,公司网络内的所有主机都处在同一个广播域,网络中充斥着大量的广播流量。作为网络管理员,您需要将网络划分成多个 VLAN 来控制广播流量的泛滥。本实验中,您需要在交换机 S1 和 S2 上迚行 VLAN 配置。

三、实验拓扑图




图6-1 VLAN配置实验拓扑图

四、实验步骤

任务一 实验环境准备

如果本任务中您使用的是空配置设备,那么请从任务一开始配置。如果使用的设备包含上一个实验的配置,请直接从任务二开始配置。

步骤1 在S1和S2上创建Eth-Trunk 1并配置该Eth-Trunk 为静态LACP模式。然后将G0/0/9和G0/0/10接口加入Eth-Trunk 1。

<Quidway>system-view [Quidway]sysname S1

- [S1]interface Eth-trunk 1
- [S1-Eth-Trunk1]mode lacp-static
- [S1-Eth-Trunk1]quit
- [S1]interface GigabitEthernet0/0/9
- [S1-Gigabitethernet0/0/9]eth-trunk 1
- [S1-Gigabitethernet0/0/9]interface GigabitEthernet0/0/10
- [S1-Gigabitethernet0/0/10]eth-trunk 1

.

- <Quidway>system-view
- [Quidway]sysname S2
- [S2]interface eth-trunk 1
- [S2-Eth-Trunk1]mode lacp-static
- [S2-Eth-Trunk1]trunkport GigabitEthernet 0/0/9
- [S2-Eth-Trunk1]trunkport GigabitEthernet 0/0/10

任务二 关闭不相关接口,并配置 Trunk

步骤 1 为了确保测试结果的准确性,需要关闭 S3 上的 E0/0/1 和 E0/0/23 端口以及 S4 上的 E0/0/14 端口。

<Quidway>system-view

Enter system view, return user view with Ctrl+Z.

[Quidway]sysname S3

- [S3]interface Ethernet 0/0/1
- [S3-Ethernet0/0/1]shutdown [S3-Ethernet0/0/1]quit
- [S3]interface Ethernet 0/0/23
- [S3-Ethernet0/0/23]shutdown

<Quidway>system-view

Enter system view, return user view with Ctrl+Z.

[Quidway]sysname S4

[S4]interface Ethernet 0/0/14

[S4-Ethernet0/0/14]shutdown

步骤 2 交换机端口的类型默认为 Hybrid 端口。将 Eth-Trunk 1 的端口类型配置为 Trunk,并允许所有 VLAN 的报文通过该端口。

- [S1]interface Eth-Trunk 1
- [S1-Eth-Trunk1]port link-type trunk
- [S1-Eth-Trunk1]port trunk allow-pass vlan all
- [S2]interface Eth-Trunk 1
- [S2-Eth-Trunk1]port link-type trunk
- [S2-Eth-Trunk1]port trunk allow-pass vlan all

任务三 创建 VLAN

本实验中将 S3、R1、R3 和 S4 设备作为客户端主机。在 S1 和 S2 上分别创建 VLAN,并使用两种不同方式将端口加入到已创建 VLAN 中。将所有连接客户端的端口类型配置为 Access。

步骤 1 在 S1 上,将端口 G0/0/13 和 G0/0/1 分别加入到 VLAN 3 和 VLAN 4。

- [S1]interface GigabitEthernet0/0/13
- [S1-GigabitEthernet0/0/13]port link-type access
- [S1-GigabitEthernet0/0/13]quit
- [S1]interface GigabitEthernet0/0/1
- [S1-GigabitEthernet0/0/1]port link-type access
- [S1-GigabitEthernet0/0/1]quit
- [S1]vlan 2
- [S1-vlan2]vlan 3
- [S1-vlan3]port GigabitEthernet0/0/13
- [S1-vlan3]vlan 4
- [S1-vlan4]port GigabitEthernet0/0/1

步骤 2 在 S2 上, 将端口 G0/0/2 和 G0/0/24 分别加入 VLAN 4 和 VLAN 2。

- [S2]vlan batch 2 to 4
- [S2]interface GigabitEthernet 0/0/3
- [S2-GigabitEthernet0/0/3]port link-type access
- [S2-GigabitEthernet0/0/3]port default vlan 4
- [S2-GigabitEthernet0/0/3]quit
- [S2]interface GigabitEthernet 0/0/24
- [S2-GigabitEthernet0/0/24]port link-type access
- [S2-GigabitEthernet0/0/24]port default vlan 2

....

步骤 3 确认 S1 和 S2 上已成功创建 VLAN,且已将相应端口划分到对应的 VLAN 中。

(1) 确认 S1 上已成功创建 VLAN

<S1>display vlan

.

(2) 确认 S2 上已成功创建 VLAN

<S2>display vlan

.....

*回显信息中灰色阴影标注的部分表明接口已经加入到各个对应 VLAN 中,并且 Eth-Trunk 1 端口允许所有 VLAN 的报文通过。

任务四 为客户端配置 IP 地址

步骤 1 分别为主机 R1、S3、R3 和 S4 配置 IP 地址。

由于无法直接为交换机的物理接口分配 IP 地址,因此将 S3 和 S4 的本地管理接口 VLANID 1 作为用户接口,配置 IP 地址。

<Huawei>system-view

[Huawei]sysname R1

[R1]interface GigabitEthernet0/0/1

[R1-GigabitEthernet0/0/1]ip address 10.0.4.1 24

• • • • •

[S3]interface vlanif 1

[S3-vlanif1]ip address 10.0.4.2 24

<Huawei>system-view

[Huawei]sysname R3

[R3]interface GigabitEthernet0/0/2

[R3-GigabitEthernet0/0/2]ip address 10.0.4.3 24

.

[S4]interface vlanif 1

[S4-vlanif1]ip address 10.0.4.4 24

任务五 检测设备连通性,验证 VLAN 配置结果

步骤 1 执行 ping 命令。

同属 VLAN 4 中的 R1 和 R3 能够相互通信。其他不同 VLAN 间的设备无法通信。

[R1]ping 10.0.4.3

•••••

[R1]ping 10.0.4.4

•••••

步骤 2 检测 R1 和 S3 以及 R3 和 S4 之间的连通性。

.

任务六 配置 Hybrid 端口

配置端口的类型为 Hybrid,可以实现端口为来自丌同 VLAN 报文打上标签或去除标签的功能。 本任务中,需要通过配置 Hybrid 端口来允许 VLAN 2 和 VLAN 4 之间可以互相通信。

步骤 1 将 S1 上的 G0/0/1 端口和 S2 上的 G0/0/3 和 G0/0/24 端口的类型配置为 Hybrid。同时,配置这些端口収送数据帧时能够删除 VLAN 2 和 VLAN 4 的标签。

(1) 将 S1 上的 G0/0/1 端口的类型配置为 Hybrid

[S1]interface GigabitEthernet 0/0/1

[S1-GigabitEthernet0/0/1]undo port default vlan

[S1-GigabitEthernet0/0/1]port link-type hybrid

[S1-GigabitEthernet0/0/1]port hybrid untagged vlan 2 4

[S1-GigabitEthernet0/0/1]port hybrid pvid vlan 4

(2) 将 S2 上的 G0/0/3 和 G0/0/24 端口的类型配置为 Hybrid

[S2]interface GigabitEthernet 0/0/3

[S2-GigabitEthernet0/0/3]undo port default vlan

- [S2-GigabitEthernet0/0/3]port link-type hybrid
- [S2-GigabitEthernet0/0/3]port hybrid untagged vlan 2 4
- [S2-GigabitEthernet0/0/3]port hybrid pvid vlan 4
- [S2-GigabitEthernet0/0/3]quit
- [S2]interface GigabitEthernet 0/0/24
- [S2-GigabitEthernet0/0/24]undo port default vlan
- [S2-GigabitEthernet0/0/24]port link-type hybrid
- [S2-GigabitEthernet0/0/24]port hybrid untagged vlan 2 4
- [S2-GigabitEthernet0/0/24]port hybrid pvid vlan 2

执行 port hybrid pvid vlan 命令,可以配置端口收到数据帧时需要给数据帧添加的 VLAN 标签。同时 port hybrid untagged vlan 命令可以配置该端口在向主机转发数据帧之前,删除相应的 VLAN 标签。

步骤 2 执行 ping 命令。测试 VLAN 3 中的 R1 与 R3 是否还能通信。

<R1>ping 10.0.4.3

.....

步骤 3 执行 ping 命令,测试 VLAN 2 中的 S4 能否与 VLAN 4 中的 R1 通信。

<R1>ping 10.0.4.4

.....

通过配置 Hybrid 端口,使 VLAN 2 内的主机能够接收来自 VLAN 4 的报文,反之亦然。而没有配置 Hybrid 端口的 VLAN 3 中地址为 10.0.4.2 的主机仍无法与其他 VLAN 主机通信。

任务七 查看设备配置文件

步骤 1 查看 R1 配置文件

[R1] display current-configuration

• • • • • •

步骤 2 查看 S3 配置文件

[S3]display current-configuration

• • • • • •

步骤 3 查看 S1 配置文件

[S1]display current-configuration

• • • • • •

步骤 4 查看 S2 配置文件

[S2]display current-configuration

.

步骤 5 查看 R3 配置文件

[R3] display current-configuration

• • • • •

步骤 6 查看 S4 配置文件

[S4] display current-configuration

.....