

Flujo de Visitas — Inmotika

Estados de una visita

PENDIENTE → EN_PROGRESO → FINALIZADA

Tipos de visita

Código	Nombre	Descripción
PREVENTIVA	Mantenimiento Preventivo	Generada automáticamente por cron según frecuencia del dispositivo
CORRECTIVA	Mantenimiento Correctivo	Generada manualmente o automáticamente al rechazar dispositivos en un informe
INSTALACION	Instalación	Instalación de nuevos dispositivos

Flujo completo de una visita

1. SOLICITUD (opcional)
 Cliente o coordinador crea solicitud_visita
 → Email a coordinadores de la sucursal y directores del cliente
2. PROGRAMACIÓN
 Coordinador o director programa la visita
 → Asigna técnicos, fecha, dispositivos
 → Estado: PENDIENTE
 → Email a contactos, coordinadores, directores y técnicos
3. EJECUCIÓN – Técnico
 Técnico inicia la visita → Estado: EN_PROGRESO
 → Email de visita iniciada a todos los participantes

 Por cada dispositivo:
 → Completa actividades del protocolo (checkboxes + observaciones)
 → Sube fotos de evidencia (etiqueta + fotos adicionales)
 → Registra valor de etiqueta
 → Al completar dispositivo → Email de avance a contactos y coordinadores

 Si dispositivo queda FDS (Fuera de Servicio):
 → Email inmediato a contactos y coordinadores
 → Estado gestión del dispositivo: FUERA_DE_SERVICIO
 → Al volver a OPERATIVO: trigger recalcula fecha_proximo_mantenimiento
4. CIERRE – Técnico
 Técnico finaliza la visita → Estado: FINALIZADA
 → Se crea registro `informe` con estado EN_REVISION

→ Email de visita finalizada a todos los participantes

5. REVISIÓN – Coordinador (ver flujo-informe.md)

6. APROBACIÓN – Director (ver flujo-informe.md)

Visitas preventivas automáticas

Un cron job diario (`generate_preventive_visits`) crea solicitudes de visita preventivas basándose en `fecha_proximo_mantenimiento` de cada dispositivo:

- Se ejecuta a las **6:00 AM** diariamente
- Busca dispositivos con `fecha_proximo_mantenimiento <= now()` y estado `OPERATIVO`
- Crea una `solicitud_visita` de tipo PREVENTIVA para la sucursal del dispositivo
- La solicitud queda en estado PENDIENTE hasta que un coordinador la programe

Recálculo de fecha de mantenimiento

El trigger `recalcular_proximo_mantenimiento` se dispara cuando una visita pasa a FINALIZADA:

```
fecha_proximo_mantenimiento = fecha_fin_visita + frecuencia_mantenimiento (días)
```

Si el dispositivo vuelve de FDS a OPERATIVO, el trigger `recalcular_mantenimiento_al_activar` recalcula la fecha desde `now()` .

Traslados de dispositivos

Un cron job horario (`apply_pending_traslados`) aplica traslados pendientes de dispositivos entre sucursales:

- Busca dispositivos con `sucursal_destino_id` pendiente
- Actualiza `sucursal_id` del dispositivo
- Limpia `sucursal_destino_id`

Evidencias fotográficas

Cada intervención (dispositivo en una visita) puede tener:

- **1 foto de etiqueta** (`es_etiqueta = true`) — identifica el dispositivo físico
- **N fotos adicionales** — evidencia del trabajo realizado

Las evidencias se almacenan en:

```
inmotika/evidencias/{visita_id}/{dispositivo_id}/etiqueta.{ext}
inmotika/evidencias/{visita_id}/{dispositivo_id}/foto_{n}.{ext}
```

El soft-delete usa el campo `activo` en `evidencia_intervencion` — al reemplazar una foto se marca la anterior con `activo = false` .

Solicitudes de visita correctiva automática

Cuando el coordinador rechaza dispositivos en la revisión del informe, el sistema crea automáticamente una `solicitud_visita` correctiva con:

- Los dispositivos rechazados
- La misma sucursal
- Motivo: observaciones del coordinador
- Estado: PENDIENTE

El trigger `sync_correctiva_from_informe_coordinador` maneja esta lógica.