

Sync Desktop (version 1.2.0)


Installation




Choix de la langue



Licence



Choix du dossier de destination



Composants à installer
Quels composants de l'application souhaitez-vous installer ?

Sélectionnez les composants que vous désirez installer ; décochez les composants que vous ne désirez pas installer. Cliquez ensuite sur Suivant pour continuer l'installation.

Custom installation

Program Files
Soogle USB Driver


8,3 Mo

Les composants sélectionnés nécessitent au moins 7,0 Mo d'espace disponible.


Annuler

Installation complète avec les pilotes USB (nécessite une connexion Internet)


Installation simple sans les pilotes USB




Entrée du menu Démarrer




Ajout de l'icône de l'application sur le Bureau



Récapitulatif avant installation




Installation en cours : téléchargement des pilotes USB



Fin de l'installation






Application « Sync » au démarrage

Application « Sync » avec le volet des logs déplié

Présentation de l'application



Paramétrage de l'application

Le paramétrage de l'application se fait en éditant le fichier settings.json situé dans l'espace utilisateur, à savoir :

- Windows XP:C:\Documents and Settings\<login>\.sync\
- Windows Vista / Seven : C:\Users\<login>\.sync\
- Linux: ~/.sync/

Si ce dernier est altéré ou invalide, l'application recréée une nouvelle version contenant les valeurs par défaut.

Le fichier settings. json est mis à jour automatiquement et de manière silencieuse au démarrage de l'application en interrogeant directement le serveur via l'url définie dans ce fichier.

settings.json

L'application propose une version par défaut, présentée ci-dessous :

```
"sync":
           "url": "http://dev.ecrins-parcnational.fr/synchrofaune/",
           "token": 666,
"timeout": 10000,
           "status_url": "status/",
"settings_url": "data_download/settings.json/",
"import_url": "import/",
           "app_update":
           {
                      "version_url": "soft_version/",
"download_url": "soft_download/"
           },
"exports":
           [
                      {
                                 "url": "export/sqlite/",
"file": "databases/data.db"
                                 "url": "export/unity_polygons/",
"file": "unities.wkt"
                      },
                                 "url": "data_download/unities.mbtiles/",
"file": "databases/unities.mbtiles"
},
"devices":
           {
                      "manufacturer": "samsung",
                      "model": "GT-N7000",
"name": "GT-N7000",
                      "android":
                      {
                                 "release": "4.0.4",
                                 "sdk": 15
                      "mounts":
                      {
                                 "default": "/mnt/sdcard",
                                 "external": "/mnt/sdcard/external_sd"
                      }
           }
```

Ce fichier est un fichier texte au format <u>JSON</u>. Le tableau ci-dessous, présente chaque paramètre et son utilité :

Paramètre	Description
url	URL du serveur de synchronisation
token	Jeton d'identification à utiliser sur le serveur de synchronisation
timeout	Temps d'attente (en ms) des réponses coté serveur
settings_url	URL à utiliser pour mettre à jour le fichier settings.json de l'application
status_url	URL à utiliser pour vérifier le statut du serveur

Paramètre	Description
	de synchronisation
import_url	URL de l'import à utiliser pour synchroniser les données de saisies des applications mobiles
app_update / version_url	URL pour récupérer les informations de versions des applications mobiles actuellement disponibles sur le serveur de synchronisation
app_update / download_url	URL pour télécharger le package d'une application mobile à installer ou mettre à jour sur le terminal
exports	Liste des fichiers à récupérer coté serveur de synchronisation et à copier sur le terminal
exports / url	URL du fichier à récupérer et à copier sur le terminal
exports /file	Chemin (optionnel) et nom du fichier à utiliser pour copier le fichier récupéré coté serveur de synchronisation
devices	Liste de paramétrage de terminaux à utiliser pour déterminer les points de montage de la carte SD interne et externe (si présente)

Gestion des logs

En plus du volet de logs présent dans l'application, celle-ci va générer un fichier de logs par jour. Ce fichier est présent dans l'espace utilisateur, à savoir :

- $\bullet \quad Windows \ XP: \texttt{C:\Documents} \ \ and \ \ \texttt{Settings\<\login>\.sync\logs} \\$
- Windows Vista / Seven : C:\Users\<login>\.sync\logs
- Linux: ~/.sync/logs

Ce répertoire n'est jamais supprimé par l'application et sera laissé tel quel même après désinstallation complète de l'application.

Problèmes

L'application indique toujours être en attente pour l'état du terminal alors que celuici est bien branché

Débrancher puis rebrancher le terminal sur un port USB libre du poste de travail. Si l'application affiche toujours être en attente, même après l'avoir relancée, vérifier si le terminal est bien reconnu par le système (pilotes USB à installer si nécessaire).