

코드 주소 : <a href="https://github.com/ultralytics/yolov5">https://github.com/ultralytics/yolov5</a>

\* 코드 다운로드 방법 ZIP 파일 내려 받기 혹은 Git Clone 명령어 이용한 방법

Git Clone 명령어

- git clone <a href="https://github.com/ultralytics/yolov5.git">https://github.com/ultralytics/yolov5.git</a>

Zip 파일 주소


- <a href="https://github.com/ultralytics/yolov5/archive/refs/heads/master.zip">https://github.com/ultralytics/yolov5/archive/refs/heads/master.zip</a>

THINK LIFE SYNC AI

### 환경 세팅


- 1. 아나콘다 활용하여 가상환경 만든 후 진행
- 2. Pytorch 버전에 맞는 것을 설치 할 것
- 3. pip install -r requirements.txt 단 리스트에서 torch, torchvison 삭제 후 실행 할 것 위에서 이미 설치 하여서 불필요

라벨링 데이터: 바운딩 박스 YOLO 좌표 표기



이미지명 = 라벨.txt 명칭 동일 zidane.jpg - zidane.txt

### 폴더구성



학습할 데이터 셋팅(학습 데이터 위치 경로, hyps 폴더안에는 하이퍼 파라메타 값 수정 가능)


- 1. 학습하고자 하는 데이터 yaml 파일생성하기
- 2. Yaml 파일 구성 요소

Train : 학습하고자 데이터 경로 Val : 중간 평가 데이터 경로

Nc : 클래스 갯수(타입 : int) ex) 80

Name : 클래스 이름(타입: list) ex) names : ['person', 'bicycle', 'car']

#### Yolov5



Hyperparameter 값이 yaml 파일로 지정되어있음

필요시 수정가능


아래와 같이 Hyperparameter 값을 조정가능

```
lr0: 0.01 # initial learning rate (SGD=1E-2, Adam=1E-3)
lrf: 0.01 # final OneCycleLR learning rate (lr0 * lrf)
momentum: 0.937 # SGD momentum/Adam beta1
weight_decay: 0.0005 # optimizer weight decay 5e-4
warmup epochs: 3.0 # warmup epochs (fractions ok)
warmup momentum: 0.8 # warmup initial momentum
warmup_bias_lr: 0.1 # warmup initial bias lr
box: 0.05 # box loss gain
cls: 0.5 # cls loss gain
cls_pw: 1.0 # cls BCELoss positive_weight
obj: 1.0 # obj loss gain (scale with pixels)
obj_pw: 1.0 # obj BCELoss positive_weight
iou_t: 0.20 # IoU training threshold
anchor_t: 4.0 # anchor-multiple threshold
# anchors: 3 # anchors per output layer (0 to ignore)
fl gamma: 0.0 # focal loss gamma (efficientDet default gamma=1.5)
hsv_h: 0.015 # image HSV-Hue augmentation (fraction)
hsv_s: 0.7 # image HSV-Saturation augmentation (fraction)
hsv_v: 0.4 # image HSV-Value augmentation (fraction)
degrees: 0.0 # image rotation (+/- deg)
translate: 0.1 # image translation (+/- fraction)
scale: 0.5 # image scale (+/- gain)
shear: 0.0 # image shear (+/- deg)
perspective: 0.0 # image perspective (+/- fraction), range 0-0.001
flipud: 0.0 # image flip up-down (probability)
fliplr: 0.5 # image flip left-right (probability)
```

### Yolov5



#### Yolov5




Yolov5 구성하기 위한 각종 Utils 파일

- Augmentations.py : Augmentations 코드 추가 하고싶은 aug 추가가능
- dataloaders.py : 데이터 전처리 및 불러오는 코드
- Loss.py : 각종 적용가능한 Loss 함수 코드

# **01** Al 심화과정

### Yolov5



### Yolov5 Train.py parser 세팅

```
Weights: initial weights path
                                                                                                                                - 초기 weights 경로 지정
parser = argparse.ArgumentParser()
parser.add_argument('--weights', type=str, default=ROOT / 'yolov5s.pt', help='initial weights path')
                                                                                                                              cfg : 모델 아키텍처 경로 지정
parser.add_argument('--cfg', type=str, default='', help='model.yaml path')
parser.add_argument('--data', type=str, default=ROOT /_'data/coco128.yaml', help='dataset.yaml path')
                                                                                                                              data : dataset.yaml 경로 지정
parser.add_argument('--hyp', type=str, default=ROOT / 'data/hyps/hyp.scratch-low.yaml', help='hyperparameters path')
parser.add_argument('--epochs', type=int, default=300)
                                                                                                                             hyp : hyperparameters 경로 지정
parser.add_argument('--batch-size', type=int, default=16, help='total batch size for all GPUs, -1 for autobatch')
parser.add argument('--imgsz', '--img', '--img-size', type=int, default=640, help='train, val image size (pixels)')
parser.add_argument('--rect', action='store_true', help='rectangular training')
                                                                                                                              Epochs: 학습을 얼마나 할 것 인가 지정
parser.add argument('--resume', nargs='?', const=True, default=False, help='resume most recent training')
parser.add_argument('--nosave', action='store_true', help='only save final checkpoint')
                                                                                                                              Batch size : batch 사이즈 지정
parser.add argument('--noval', action='store true', help='only validate final epoch')
parser.add argument('--noautoanchor', action='store true', help='disable AutoAnchor')
parser.add_argument('--noplots', action='store_true', help='save no plot files')
                                                                                                                              Resume : 컴퓨터 강제로 종료되어 학습을
parser.add_argument('--evolve', type=int, nargs='?', const=300, help='evolve hyperparameters for x generations')
parser.add_argument('--bucket', type=str, default='', help='gsutil bucket')
                                                                                                                              재시작 원하는 경우
parser.add argument('--cache', type=str, nargs='?', const='ram', help='--cache images in "ram" (default) or "disk"')
parser.add_argument('--image-weights', action='store_true', help='use weighted image selection for training')
                                                                                                                            Device: cuda device i.e 0 or 0 1 2 3 or CPU
parser.add_argument('--device', default='', help='cuda device, i.e. 0 or 0,1,2,3 or cpu')
parser.add_argument('--multi-scale', action='store_true', help='vary img-size +/- 50%')
parser.add_argument('--single-cls', action='store_true', help='train multi-class data as single-class')
                                                                                                                          → Opeimizer : opeimizer 설정
parser.add_argument('--optimizer', type=str, choices=['SGD', 'Adam', 'AdamW'], default='SGD', help='optimizer')
parser.add_argument('--sync-bn', action='store_true', help='use SyncBatchNorm, only available in DDP mode')
parser.add_argument('--workers', type=int, default=8, help='max dataloader workers (per RANK in DDP mode)')
parser.add_argument('--project', default=ROOT / 'runs/train', help='save to project/name')
parser.add_argument('--name', default='exp', help='save to project/name')
                                                                                                                             Lr 스케줄 : 스케줄 변경 설정
parser.add_argument('--exist-ok', action='store_true', help='existing project/name ok, do not increment')
parser.add argument('--quad', action='store true', help='quad dataloader')
parser.add_argument('--cos-lr', action='store_true', help='cosine LR scheduler') -
                                                                                                                            Label-smothing : 라벨 스무딩 설정
parser.add_argument('--label-smoothing', type=float, default=0.0, help='Label smoothing epsilon')
parser.add_argument('--patience', type=int, default=100, help='EarlyStopping patience (epochs without improvement)')
parser.add_argument('--freeze', nargs='+', type=int, default=[0], help='Freeze layers: backbone=10, first3=0 1 2')
parser.add_argument('--save-period', type=int, default=-1, help='Save checkpoint every x epochs (disabled if < 1)')</pre>
parser.add_argument('--local_rank', type=int, default=-1, help='DDP parameter, do not modify')
```

