

#### Laboratorio 4

### PROCESAMIENTO DE SEÑALES E IMÁGENES

#### Profesores:

- Violeta Chang C.
- Leonel E. Medina

Ayudante: Luis Corral

### Teorema del muestreo

El teorema del muestreo nos permite saber la frecuencia de muestreo  $\omega_s$  necesaria para lograr representar y luego reconstruir una señal cuya frecuencia máxima es  $\omega_0$  con la relación:  $\omega_s \ge 2\omega_0$ . Un ejemplo es un tren de pulsos con frecuencia  $\omega_s = 4\pi$  que muestrea la señal  $y = \cos(\omega_0 t)$  con  $\omega_0 = \omega_s/6$ . La reconstrucción de la señal original la realizamos mediante un filtro pasa bajos ideal  $X(j\omega)$  con frecuencia de corte  $\omega_c = \omega_s/2$ . Podemos ver la transformada de Fourier  $Y(j\omega)$  de y en la Figura 1 (a), luego la transformada de y muestreada con  $\omega_s = 4\pi$  en la Figura 1 (b) y la reconstrucción luego de aplicar el filtro  $X(j\omega)$  en la Figura 1 (c).

```
w_y = ((-1:1:1)*w_s)+w_0;
Y_{jw} = ones(1, length(w_y));
% Y(jw)
figure
subplot(3,1,1)
stem(w 0,1)
title('Figura 1: Muestreo y reconstrucción de señal.')
hold on
stem(-w 0,1)
xlim([min(w) max(w)])
ylim([0 1.5])
ylabel('(a)')
% Y(jw) muestreada
subplot(3,1,2)
stem([w_y' fliplr(-w_y)'],repmat(Y_jw',1,2))
hold on
xline(w s)
hold on
xline(-w s)
xlim([min(w) max(w)])
ylim([0 1.5])
ylabel('(b)')
% Y(jw) reconstruida
subplot(3,1,3)
stem(w_0,1)
hold on
stem(-w_0,1)
hold on
stairs(w,X_jw,'--g')
xlim([min(w) max(w)])
ylim([0 1.5])
ylabel('(c)')
```



Si no se cumple la relación  $\omega_s \ge 2\omega_0$ , la señal no puede ser reconstruida de manera correcta como se muestra en la Figura 2.

```
Y_jw = ones(1, length(w_y));
% Y(jw)
figure
subplot(3,1,1)
stem(w_0,1)
title('Figura 2: Muestreo y reconstrucción de señal.')
hold on
stem(-w_0,1)
xlim([min(w) max(w)])
ylim([0 1.5])
ylabel('(a)')
% Y(jw) muestreada
subplot(3,1,2)
stem([w_y' fliplr(-w_y)'],repmat(Y_jw',1,2))
hold on
xline(w_s)
hold on
xline(-w_s)
xlim([min(w) max(w)])
ylim([0 1.5])
ylabel('(b)')
% Y(jw) reconstruida
subplot(3,1,3)
stem(w_y(1),1)
hold on
stem(-w_y(1),1)
hold on
stairs(w,X_jw,'--g')
xlim([min(w) max(w)])
ylim([0 1.5])
ylabel('(c)')
```



Ver Demo.

## **Ejercicio**

Considere la relación  $\omega_s = 2\pi f_s$ , donde  $f_s$  es la frecuencia de muestreo en Hertz. Obtenga la señal del archivo '44100Hz.wav' y su frecuencia de muestreo con el uso de la función [y,Fs] = audioread(filename) de Matlab. Grafique la señal en el tiempo y determine la frecuencia  $\omega_0$  de la señal.

#### .: Bonus :.

¿Es posible saber la frecuencia de la señal sinusoidal del archivo wav sin tener información respecto a la frecuencia de muestreo?

# Referencias

[1] Oppenheim, A.V. & Willsky, A.S. & Nawab, S.H. (1997). Señales y sistemas (2nd ed.). Prentice Hall.