プラグインのインストール方法、機能について説明しています。

目次

- MIDI Plugin for Mobile and Desktop
- プラットフォームで利用可能なMIDIインタフェース
 - 制限事項
- プラグインのインストール
- <u>ビルドの後処理(PostProcessing)について</u>
 - o iOS
 - Android
 - o Android: CompanionDeviceManagerを使ってBLE MIDIデバイスを探す
- 機能の実装方法
 - プラグインの初期化
 - プラグインの終了
 - o MIDIデバイスの接続・切断のイベントハンドリング
 - o deviceIdからMIDIデバイスの情報を取得する
 - GetVendorld / GetProductIdメソッドが利用可能な環境
 - <u>Vendorldの例</u>
 - ProductIdの例
 - o MIDIイベントの受信
 - o MIDIイベントの送信
 - シーケンサー機能の利用
 - シーケンサーの作成と開始
 - SMFをシーケンスとして読み出し、再生する
 - シーケンスを記録する
 - <u>シーケンスをSMFとして書き出す</u>
- その他の機能、実験的な機能
 - o RTP-MIDI 機能
 - o MIDI Polyphonic Expression(MPE)機能の利用
 - MPEゾーンの定義
 - MPEイベントの受信
 - MPEイベントの送信
 - o Android: BLE MIDIデバイスの検索にCompanionDeviceManagerを使う
 - o Android, iOS, macOS: Nearby Connections MIDIの利用
 - 依存パッケージの追加
 - <u>Scripting Define Symbolの設定</u>
 - Android向けの設定
 - <u>近隣のデバイスへの広報(Advertise)</u>
 - 広報されたデバイスを見つける
 - <u>MIDIデータをnearbyで送受信する</u>

- Meta Quest(Oculus Quest)デバイスを使う
 - <u>USB MIDIデバイスと接続する</u>
 - Bluetooth MIDIデバイスと接続する
- テストしたデバイス
- 連絡先
 - GitHubでの不具合報告、サポート
 - プラグイン作者
 - 使用した自作のオープンソースソフトウェア
 - 他者提供による、使用したサンプルMIDIデータ
- バージョン履歴

MIDI Plugin for Mobile and Desktop

このプラグインはモバイルアプリ(iOS, Android)、デスクトップアプリ(Windows, OSX, Linux)、WebGLアプリ にMIDI送受信の機能を追加します。

現在は「MIDI 1.0プロトコル」のみ実装されています。

プラットフォームで利用可能なMIDIインタフェース

各プラットフォームで対応しているMIDIインタフェースは下記の通りです。

Platform	Bluetooth MIDI	USB MIDI	Network MIDI (RTP-MIDI)	Nearby Connections MIDI
iOS	0	0	0	0
Android	0	0	△(試験的に対応)	0
Universal Windows Platform	-	0	△(試験的に対応)	-
Standalone OSX, Unity Editor OSX	0	0	0	0
Standalone Linux, Unity Editor Linux	0	0	△(試験的に対応)	-
Standalone Windows, Unity Editor Windows	-	0	△(試験的に対応)	-
WebGL	0	0	-	-

制限事項

Android

- USB MIDI は API Level 12 (Android 3.1) 以上で利用できます。
- Bluetooth MIDI は API Level 18 (Android 4.3) 以上で利用できます。
- Mono backend でのビルドでは遅延の問題が発生し、 armeabi-v7a アーキテクチャしかサポート されません。
 - この問題を解消するためには、Unityの設定 Project Settings > Player > Configuration
 > Scripting Backend を IL2CPP に変更します。
- Nearby Connections MIDI の機能を使う場合はAPI Level 28 (Android 9) 以降が必要です。この機能を使う場合、アプリは API Level 33 (Android 13.0) 以上でコンパイルする必要があります。

iOS / OSX

- iOS 11.0 以上で動作します。
- Bluetooth MIDIはCentralモードのみサポートします。

UWP

- UWPのバージョン 10.0.10240.0 以上で動作します。
- Bluetooth MIDIはサポートしていません。
- Network MIDI(RTP-MIDI) 機能を使う場合は、 Project Settings > Player > Capabilities の設定にある PrivateNetworkClientServer を有効にしてください。

Windows

• Bluetooth MIDIはサポートしていません。

WebGL

- サポートされるMIDIデバイスはOSやブラウザに依存します。
- WebGL はUnityWebRequestを使って他のサーバーのリソースにアクセスできない場合があるので、SMFなどのリソースファイルを StreamingAssets に置いてください。
- WebGLTemplates ディレクトリの index.html ファイルを下記のように変更する 必要があります。 unityInstance 変数を経由してUnityのランタイムにアクセスできようにしています。
 - もしくは、MIDI/Samples/WebGLTemplates のファイルを Assets/WebGLTemplates にコピーし、Project Settings > Player > Resolution and Presentation > WebGL Template の設定から、Default-MIDI か Minimal-MIDI のテンプレートを選択します。
 - 詳しくは、<u>Unity公式のWebGL Templatesドキュメント</u>を参照してください。

オリジナルコードの抜粋:

```
script.onload = () => {
  createUnityInstance(canvas, config, (progress) => {
    progressBarFull.style.width = 100 * progress + "%";
}).then((unityInstance) => {
```

修正後: グローバル変数 unityInstance を追加

```
var unityInstance = null; // <- HERE
script.onload = () => {
  createUnityInstance(canvas, config, (progress) => {
    progressBarFull.style.width = 100 * progress + "%";
}).then((unityInst) => { // <- HERE
    unityInstance = unityInst; // <- HERE</pre>
```

Network MIDI

• エラー訂正(RTP MIDIジャーナリング)プロトコルは上記に示された「試験的」のプラットフォームでは 実装されていません。

プラグインのインストール

- 1. アセットストアViewからunitypackageをインポートします。
 - パッケージを更新した場合、 Assets/MIDI/Plugins/Android に古いバージョンのファイルがある場合があります。その場合は古いバージョンのaarファイルをすべて削除してください。
- 2. プラットフォーム(iOSやAndroid)を選択して、サンプルアプリをビルドします。
 - サンプルシーンは Assets/MIDI/Samples ディレクトリにあります。
- 3. Nearby Connectionsのパッケージがインストールされていれば、最新版への更新が必要になる場合があります。

ビルドの後処理(PostProcessing)について

PostProcessing: iOS

- ビルドの後処理によって、追加のフレームワークが自動的に追加されます。
 - 。 追加のフレームワーク: CoreMIDI framework , CoreAudioKit.framework
- Info.plist が自動的に調整されます。
 - o 追加のプロパティ: NSBluetoothAlwaysUsageDescription

PostProcessing: Android

- ビルドの後処理によって、 AndroidManifest.xml が自動的に調整されます。
 - 追加のパーミッション: android.permission.BLUETOOTH,
 android.permission.BLUETOOTH_ADMIN, android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION,
 android.permission.BLUETOOTH_SCAN, android.permission.BLUETOOTH_CONNECT,
 android.permission.BLUETOOTH_ADVERTISE.
 - 追加のfeature: | android.hardware.bluetooth_le |, | android.hardware.usb.host
- Oculus Quest 2 でUSB MIDI機能を使いたい場合、接続を検知するために下記のコードをコメントアウト解除する必要があります。

PostProcessBuild.cs の一部

Android: CompanionDeviceManagerを使ってBLE MIDIデバイスを探す

Androidでは、CompanionDeviceManagerを使ってBLE MIDIデバイスの接続を見つけることができます。

Project Settings > Other Settings > Script Compilation > Scripting Define Symbols

NOTE: この機能を使うことで、Meta(Oculus) QuestデバイスではBluetooth MIDIデバイスを見つけて接続できます。

機能の実装方法

基本的なMIDI機能の使い方について解説しています。

プラグインの初期化

- 1. MonoBehaviourの Awake メソッドから MidiManager Instance InitializeMidi メソッドを呼び 出します。
 - MidiManager という名前の GameObject が、ヒエラルキービューの DontDestroyOnLoad の下に自動的に作成されます。

```
NOTE: EventSystem コンポーネントが既に他の場所に存在する場合には、
gameObject.AddComponent<EventSystem>() メソッドの呼出を
MidiManager.Instance.InitializeMidi メソッドから削除してください。
```

- 2. (BLE MIDI のみ)
 - 。 MidiManager.Instance.StartScanBluetoothMidiDevices メソッドを呼び出して、周囲の BLE MIDI デバイスを探します。
 - このメソッドは InitializeMidi メソッドのコールバックAction内から呼ばれるべきです。
- 3. (RTP-MIDI のみ)
 - MidiManager.Instance.StartRtpMidiServer メソッドに セッション名 と udpポート番号 を指定して呼び出すと、RTP-MIDI セッションの受け付けが開始されます。

```
private void Awake()
{
    // このgameObjectでMIDIイベントを受信します。
    // gameObjectは IMidiXXXXXEventHandLer を実装する必要があります。
    MidiManager.Instance.RegisterEventHandleObject(gameObject);

    // MIDI機能の初期化
    MidiManager.Instance.InitializeMidi(() =>
    {
#if (UNITY_ANDROID || UNITY_IOS || UNITY_WEBGL) && !UNITY_EDITOR
```

```
// Bluetooth MIDIデバイスのスキャンを開始
MidiManager.Instance.StartScanBluetoothMidiDevices(0);
#endif
});
#if !UNITY_IOS && !UNITY_WEBGL
// 5004 ポートで、"RtpMidiSession" というセッション名でRTP MIDIサーバーを開始
MidiManager.Instance.StartRtpMidiServer("RtpMidiSession", 5004);
#endif
}
```

プラグインの終了

- 1. MonoBehaviour の OnDestroy メソッド内で MidiManager.Instance.TerminateMidi を呼び出します。
 - 。 このメソッドはMIDI機能を使い終わって、シーンが終了する際に呼ばれるべきです。

```
private void OnDestroy()
{
    // 全てのMIDI機能を停止する。
    MidiManager.Instance.TerminateMidi();
}
```

MIDIデバイスの接続・切断のイベントハンドリング

- 1. MidiManager.Instance.RegisterEventHandleObject メソッドを用いてイベントを受信するため のGameObjectを登録します。
- 2. イベントを受信するため、インタフェース IMidiDeviceEventHandler を実装します。
 - 新しいMIDIデバイスが接続された際には、OnMidiInputDeviceAttached,
 OnMidiOutputDeviceAttached が呼ばれます。
 - MIDIデバイスが接続解除された際には、OnMidiInputDeviceDetached,
 OnMidiOutputDeviceDetached が呼ばれます。

コードの全容は Assets/MIDI/Samples/Scripts/MidiSampleScene.cs ファイルにあります。

deviceIdからMIDIデバイスの情報を取得する

- MidiManager.Instance.GetDeviceName(string deviceId) メソッドを呼び出して、指定されたデバイスIDからデバイス名を取得します。
- MidiManager.Instance.GetVendorId(string deviceId) メソッドを呼び出して、指定されたデバイスIDからベンダーIDを取得します。
 - いくつかのプラットフォーム・MIDIの接続種別(BLE MIDI, RTP MIDI)ではサポートされていません。これらの環境では空文字列が返却されます。
- MidiManager.Instance.GetProductId(string deviceId) メソッドを呼び出して、指定されたデバイスIDからプロダクトIDを取得します。
 - いくつかのプラットフォーム・MIDIの接続種別(BLE MIDI, RTP MIDI)ではサポートされていません。これらの環境では空文字列が返却されます。

デバイスが切断された場合には、これらのメソッドは空文字列を返却します。

GetVendorld / GetProductIdメソッドが利用可能な環境

Platform	Bluetooth MIDI	USB MIDI	Network MIDI (RTP-MIDI)	Nearby Connections MIDI
iOS	0	0	-	-
Android	0	0	-	-
Universal Windows Platform	-	0	-	-
Standalone OSX, Unity Editor OSX	0	0	-	-
Standalone Linux, Unity Editor Linux	-	-	-	-
Standalone Windows, Unity Editor Windows	-	0	-	-
WebGL	-	\triangle (GetVendorld only)	-	-

Vendorldの例

APIが異なるため、プラットフォームによって取得されるVendorldが異なります。

Platform	Bluetooth MIDI	USB MIDI	Network MIDI (RTP-MIDI)	Nearby Connections MIDI
iOS	QUICCO SOUND Corp.	Generic	-	-
Android	QUICCO SOUND Corp.	1410	-	-
Universal Windows Platform	-	VID_0582	-	-
Standalone OSX, Unity Editor OSX	QUICCO SOUND Corp.	Generic	-	-
Standalone Linux, Unity Editor Linux	-	-	-	-
Standalone Windows, Unity Editor Windows	-	1	-	-
WebGL	QUICCO SOUND Corp.	Microsoft Corporation	-	-

ProductIdの例

APIが異なるため、プラットフォームによって取得されるProductIdが異なります。

Platform	Bluetooth MIDI	USB MIDI	Network MIDI (RTP-MIDI)	Nearby Connections MIDI
iOS	mi.1	USB2.0- MIDI	-	-
Android	mi.1	298	-	-
Universal Windows Platform	-	PID_012A	-	-
Standalone OSX, Unity Editor OSX	mi.1	USB2.0- MIDI	-	-
Standalone Linux, Unity Editor Linux	-	-	-	-
Standalone Windows, Unity Editor Windows	-	102	-	-
WebGL	mi.1	UM-ONE	-	-

MIDIイベントの受信

- IMidiEventHandler.cs に定義されている受信インタフェースを実装します。実装するクラス名は →のようなものです IMidiXXXXXEventHandler.
 - Note On イベントを受信したい場合には、 IMidiNoteOnEventHandler インタフェースを実 装します。
- 2. イベント受信をするGameObjectを登録するため、

MidiManager.Instance.RegisterEventHandleObject メソッドを呼び出します。

3. MIDIイベントを受信したら、実装したメソッドが呼ばれます。

MIDIイベントの受信:

コードの全容は Assets/MIDI/Samples/Scripts/MidiSampleScene.cs ファイルにあります。

MIDIイベントの送信

1. コードのどこかで MidiManager.Instance.SendMidiXXXXXX メソッドを呼び出します。 一例:

```
// Note Onメッセージを送信
MidiManager.Instance.SendMidiNoteOn("deviceId", 0/*groupId*/, 0/*channel*/,
60/*note*/, 127/*velocity*/);
```

2. 指定する deviceId は MidiManager.Instance.DeviceIdSet プロパティから取得できます。 (型は HashSet<string>です)

```
deviceIds = MidiManager.Instance.OutputDeviceIdSet().ToArray();

...

if (GUILayout.Button("NoteOn"))
{
    // Note Onメッセージを送信
    MidiManager.Instance.SendMidiNoteOn(deviceIds[deviceIdIndex], 0, (int)channel, (int)noteNumber, (int)velocity);
}
```

コードの全容は Assets/MIDI/Samples/Scripts/MidiSampleScene.cs ファイルにあります。

シーケンサー機能の利用

javax.sound.midi パッケージから移植されたシーケンサー機能です。

- シーケンサーはStandard MIDI File(SMF)の読み書きができます。
- シーケンサーはMIDIイベントをTrackオブジェクトに記録できます。
 - 。 記録されたTrackはSMFとしてエクスポートできます。
- シーケンサーは記録したTrackやSMFを再生できます。

シーケンサーの作成と開始

```
// 新しいシーケンサーのインスタンスを作成し、開く
var isSequencerOpened = false;
var sequencer = new SequencerImpl(() => { isSequencerOpened = true; });
sequencer.Open();
```

コードの全容は Assets/MIDI/Samples/Scripts/MidiSampleScene.cs ファイルにあります。

SMFをシーケンスとして読み出し、再生する

```
// シーケンサーに、現在接続されているMIDI人出力デバイスの情報を反映します。
sequencer.UpdateDeviceConnections();

// FileStreamからSMFを読み込み、シーケンサーに設定します。
using var stream = new FileStream(smfPath, FileMode.Open, FileAccess.Read);
sequencer.SetSequence(stream);
// シーケンスを再生します。
sequencer.Start();

...

// 再生を停止します。
sequencer.Stop();
```

シーケンスを記録する

```
// シーケンサーに、現在接続されているMIDI入出力デバイスの情報を反映します。
sequencer.UpdateDeviceConnections();

// 記録するための新しいシーケンスを追加します。
sequencer.SetSequence(new Sequence(Sequence.Ppq, 480));

// シーケンスへのMIDIデータの記録を開始します。
sequencer.StartRecording();
...
```

```
// 記録を停止します。
sequencer.Stop();
```

シーケンスをSMFとして書き出す

```
var sequence = sequencer.GetSequence();
// シーケンスの長さをチェック
if (sequence.GetTickLength() > 0)
{
    // シーケンスをSMFとして書き出します。
    using var stream = new FileStream(recordedSmfPath, FileMode.Create, FileAccess.Write);
    MidiSystem.WriteSequence(sequence, stream);
}
```

その他の機能、実験的な機能

いくつかの応用的な機能の使用方法について説明します。実験的な機能も含まれています。

RTP-MIDI 機能

iOS以外のプラットフォームでの試験的な機能です。

- RTP-MIDIセッションの開始:
 - MidiManager.Instance.StartRtpMidiServer メソッドに セッション名 と udpポート番号 をを指定して呼び出すと、RTP-MIDI セッションの受け付けが開始されます。
 - 。 これにより 指定したポート番号でUDPポートの受信が開始され、他のコンピュータからアプリ に接続できるようになります。
- RTP-MIDI セッションの停止:
 - MidiManager.Instance.StopRtpMidi メソッドを呼び出すと、RTP-MIDIセッションの通信が終了します。
- RTP-MIDIが実行されている他のコンピュータに接続:
 - MidiManager.Instance.ConnectToRtpMidiClientメソッドを呼び出すと、他のコンピュータとの接続を行います。

```
// UDP 5004 ポートで、"RtpMidiSession" というセッション名で受け付けを開始
MidiManager.Instance.StartRtpMidiServer("RtpMidiSession", 5004);
...
// セッションの停止
MidiManager.Instance.StartRtpMidiServer(5004);

// RTP-MIDIが実行されている他のコンピュータに接続
MidiManager.Instance.ConnectToRtpMidiClient("RtpMidiSession", 5004, new
IPEndPoint(IPAddress.Parse("192.168.0.111"), 5004));
```

MIDI Polyphonic Expression(MPE)機能の利用

現在、実験的に提供される機能で、充分にはテストされていません。 もし不具合を見付けた場合、サポートのリポジトリにIssueを追加してください。

MPEゾーンの定義

MPE機能を使う前に、最初にMIDIデバイスに対して MPEゾーン を定義する必要があります。

```
// MPEゾーンをセットアップ
MpeManager.Instance.SetupMpeZone(deviceId, managerChannel, memberChannelCount);
```

- managerChannel 0: lowerゾーン, 15: upperゾーン
- memberChannelCount 0: そのゾーンでMPE機能を無効にする。1から15: MPEを有効にする。
 - o lowerゾーンとupperゾーンの両方が設定され、 memberChannelCount の合計が14を超過した場合、最初に定義されたゾーンが縮小されます。

設定の例:

まず最初に、lowerゾーンを定義します。

```
// メンバーチャンネルが10個のLowerゾーンを定義します。
// Lowerゾーンのマネージャーチャンネルは 0 です。
MpeManager.Instance.SetupMpeZone(deviceId, 0, 10);
```

```
| Lowerゾーン: メンバーチャンネル 10個 | 通常のチャンネル | ch#| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10| 11| 12| 13| 14| 15|
```

次に、メンバーチャンネルが7個のupperゾーンを追加します。

```
// メンバーチャンネルが7個のupperゾーンを追加します。
// upperゾーンのマネージャーチャンネルは 15 です。
MpeManager.Instance.SetupMpeZone(deviceId, 15, 7);
```

lowerゾーンのメンバーチャンネルは10から7に縮められます。

```
| Lowerゾーン: メンバーch. 7個 | Upperゾーン: メンバーch. 7個 |
ch#| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10| 11| 12| 13| 14| 15|
```

さらに続いて、lowerゾーンを削除します。

```
// 既存のゾーンを削除するには、メンバー数に0を指定します。
MpeManager.Instance.SetupMpeZone(deviceId, 0, 0);
```

```
| 通常のチャンネル | Upperゾーン: メンバーch. 7個 | ch#| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10| 11| 12| 13| 14| 15|
```

MPEイベントの送信

MPEイベントを送信するには、 MpeManager.Instance.SendMpeXXXXXX メソッドを呼びます。 一例:

```
// Note Onメッセージを送信
// 引数 masterChannel は O(Lowerゾーン)、15(uppperゾーン)のいずれかです。
MpeManager.Instance.SendMpeNoteOn(deviceId, masterChannel, noteNumber, velocity);
```

MPEイベントの受信

MPEゾーンはゾーン設定イベント受信時に自動的に設定されます。

- IMpeEventHandler.cs に定義されている受信インタフェースを実装します。実装するクラス名は→ のようなものです IMpeXXXXXEventHandler.
 - Note On イベントを受信したい場合には、 IMpeNoteOnEventHandler インタフェースを実装します。
- 2. イベント受信をするGameObjectを登録するため、

MidiManager.Instance.RegisterEventHandleObject メソッドを呼び出します。

- 3. MPEイベントを受信したら、実装したメソッドが呼ばれます。
 - o ゾーンが定義されたときは OnMpeZoneDefined メソッドが呼ばれます。

```
public class MpeSampleScene : MonoBehaviour, IMpeAllEventsHandler,
IMidiDeviceEventHandler
{
    private void Awake()
    {
        // このgameObjectでMPEイベントを受信します。
        // gameObjectは IMpeXXXXXEventHandler を実装する必要があります。
        MidiManager.Instance.RegisterEventHandleObject(gameObject);
        ...
```

MPEイベントの受信:

```
public void OnMpeZoneDefined(string deviceId, int managerChannel, int
memberChannelCount)
{
```

```
// ゾーン定義のイベントを受信した。
   // managerChannel 0: Lowerゾーン、15: upperゾーン
   // memberChannelCount 0: ゾーン削除、1-15: ゾーン定義
   receivedMidiMessages.Add($"OnMpeZoneDefined managerChannel: {managerChannel},
memberChannelCount: {memberChannelCount}");
}
public void OnMpeNoteOn(string deviceId, int channel, int note, int velocity)
{
   // Note Onのイベントを受信した。
   receivedMidiMessages.Add($"OnMpeNoteOn channel: {channel}, note: {note},
velocity: {velocity}");
}
public void OnMpeNoteOff(string deviceId, int channel, int note, int velocity)
   // Note Offのイベントを受信した。
   receivedMidiMessages.Add($"OnMpeNoteOff channel: {channel}, note: {note},
velocity: {velocity}");
}
```

Android, iOS, macOS: Nearby Connections MIDIの利用

GoogleのNearby Connectionsライブラリを使ったMIDIの送受信です。 (現状ではこれは独自実装のため、類似のライブラリとの互換性はありません)

依存パッケージの追加

UnityのPackage Managerビューを開き、左上にある + ボタンを押し、 Add package from git URL... メニューを選択します。

以下のURLを指定します。

ssh://git@github.com/kshoji/Nearby-Connections-for-Unity.gitもしくは、

git+https://github.com/kshoji/Nearby-Connections-for-Unity

NOTE: 依存パッケージが過去にインストールされていれば、最新版への更新が必要になる場合があります。

Scripting Define Symbolの設定

Nearby Connections MIDIの機能を有効にするには、Player settingsにてScripting Define Symbolを追加します。

```
ENABLE_NEARBY_CONNECTIONS
```

Android向けの設定

Unityの Project Settings > Player > Identification > Target API Level 設定を API Level 33 以上に設定します。

近隣のデバイスへの広報(Advertise)

近隣のデバイスに対して自分のデバイスを広報するために、

MidiManager.Instance.StartNearbyAdvertising() メソッドを呼びます。

広報を停止するには、 MidiManager.Instance.StopNearbyAdvertising() メソッドを呼びます。

```
if (isNearbyAdvertising)
{
    if (GUILayout.Button("Stop advertise Nearby MIDI devices"))
    {
        // 広報を停止します。
        MidiManager.Instance.StopNearbyAdvertising();
        isNearbyAdvertising = false;
    }
}
else
{
    if (GUILayout.Button("Advertise Nearby MIDI devices"))
    {
        // 近隣のデバイスに広報を開始します。
        MidiManager.Instance.StartNearbyAdvertising();
        isNearbyAdvertising = true;
```

}

広報されたデバイスを見つける

Nearby Connections MIDIデバイスを見つけるために、

```
MidiManager.Instance.StartNearbyDiscovering() メソッドを呼びます。
探索を止めるには、 MidiManager.Instance.StopNearbyDiscovering() メソッドを呼びます。
```

```
if (isNearbyDiscovering)
    if (GUILayout.Button("Stop discover Nearby MIDI devices"))
       // デバイスの探索を停止します。
       MidiManager.Instance.StopNearbyDiscovering();
       isNearbyDiscovering = false;
   }
}
else
{
    if (GUILayout.Button("Discover Nearby MIDI devices"))
    {
       // 近隣で広報しているデバイスの探索を開始します。
       MidiManager.Instance.StartNearbyDiscovering();
       isNearbyDiscovering = true;
   }
}
```

MIDIデータをnearbyで送受信する

MIDIデータの送受信方法については通常のMIDIと同様です。

Meta Quest(Oculus Quest)デバイスを使う

現在、テストデバイスとしてはOculus Quest 2を使用しています。

USB MIDIデバイスと接続する

USB MIDI デバイスの接続を検出するには、以下のコメントを解除してください。

PostProcessBuild.cs より抜粋:

Bluetooth MIDIデバイスと接続する

AndroidのBLE MIDIデバイスの接続にCompanionDeviceManagerが使えます。

この機能を有効にするには、 Scripting Define Symbols の設定に FEATURE_ANDROID_COMPANION_DEVICE を追加します。

Project Settings > Other Settings > Script Compilation > Scripting Define Symbols

テストしたデバイス

- Android: Pixel 7, Oculus Quest2
- iOS: iPod touch 7th gen
- UWP/Standalone Windows/Unity Editor Windows: Surface Go 2
- Standalone OSX/Unity Editor OSX: Mac mini 3,1
- Standalone Linux/Unity Editor Linux: Ubuntu 22.04 on VirtualBox
- MIDI devices:
 - Quicco mi.1 (BLE MIDI)
 - Miselu C.24 (BLE MIDI)
 - TAHORNG Elefue (BLE MIDI)
 - Roland UM-ONE (USB MIDI)
 - NOTE: このデバイスはiOSでは動きませんでした。
 - Gakken NSX-39 (USB-MIDI)
 - MacOS Audio MIDI Setup (RTP-MIDI)

GitHubでの不具合報告、サポート

- GitHubのサポートリポジトリ https://github.com/kshoji/Unity-MIDI-Plugin-supports
 - 。 問題の検索と報告: https://github.com/kshoji/Unity-MIDI-Plugin-supports/issues

プラグイン作者

- Kaoru Shoji/庄司 薫: <u>0x0badc0de@gmail.com</u>
- github: https://github.com/kshoji

使用した自作のオープンソースソフトウェア

- Android Bluetooth MIDI library: https://github.com/kshoji/BLE-MIDI-for-Android
- Android USB MIDI library: https://github.com/kshoji/USB-MIDI-Driver
- Unity MIDI Plugin Android (Inter App MIDI): https://github.com/kshoji/Unity-MIDI-Plugin-Android-Inter-App
- iOS MIDI library: https://github.com/kshoji/Unity-MIDI-Plugin-iOS
- MidiSystem for .NET(sequencer, SMF importer/exporter): https://github.com/kshoji/MidiSystem-for-.NET
- RTP-MIDI for .NET: https://github.com/kshoji/RTP-MIDI-for-.NET
- Unity MIDI Plugin UWP: https://github.com/kshoji/Unity-MIDI-Plugin-UWP
- Unity MIDI Plugin Linux: https://github.com/kshoji/Unity-MIDI-Plugin-Linux
- Unity MIDI Plugin OSX: https://github.com/kshoji/Unity-MIDI-Plugin-OSX

他者提供による、使用したサンプルMIDIデータ

UnityWebRequest's URLとして指定しています。SMFのバイナリデータ自体はパッケージには含まれていません。 オリジナルのウェブサイトが https のサービスを提供していないため、サンプルコードでは別のサイトのURLを指定しています。(https://bitmidi.com/uploads/14947.mid)

- Prelude and Fugue in C minor BWV 847 Music by J.S. Bach
 - The MIDI, audio(MP3, OGG) and video files of Bernd Krueger are licensed under the cc-by-sa Germany License.
 - o This means, that you can use and adapt the files, as long as you attribute to the copyright holder
 - Name: Bernd Krueger
 - Source: http://www.piano-midi.de
 - The distribution or public playback of the files is only allowed under identical license conditions.

バージョン履歴

- v1.0 初期リリース
- v1.1 更新リリース
 - 。 追加: MIDI シーケンサ(MIDIシーケンスの再生・録音)
 - 。 追加: SMFの読み取り・書き出し
 - 。 追加: AndroidでのBLE MIDI Peripheral機能
 - 。 修正: AndroidでのUSB MIDI受信時の問題
 - 。 修正: Android・iOSでのBLE MIDI送信時の問題
 - 。 修正: AndroidでのBLE MIDI送信(velocity = 0でのNoteOn)の問題
- v1.2.0 更新リリース
 - 追加: Androidほかプラットフォーム向けの、試験的な RTP-MIDIサポート
 - 。 追加: Universal Windows Platform(UWP)向けのUSB MIDIサポート
 - 。 追加: Android 12の新しいBluetoothパーミッションのサポート
 - 修正: iOS, AndroidでのMIDI送受信のパフォーマンス向上
 - 。 修正: シーンが複数回追加された際にEventSystemが複数個作成されるエラー
 - 修正: AndroidのBLE MIDIでのタイムスタンプの問題
- v1.2.1 バグ修正
 - 修正: シーケンサーのスレッドが閉じたあとも残る問題
 - 。 修正: AndroidでのProgramChangeメッセージの受信が失敗する
 - 。 修正: サンプルシーンでのSystem exclusiveのログが正しく表示されない
 - 修正: UWPでThreadInterruptExceptionが発生する
 - 。 修正: SMFでSystem exclusiveを読み書きすると起きる問題
 - 修正: いくつかのパフォーマンス改善
- v1.3.0 更新リリース
 - 。 追加: Standalone OSX, Windows, Linuxプラットフォーム対応
 - 。 追加: WebGLプラットフォーム対応
 - 。 追加: Unity Editor OSX, Windows, Linux対応
 - 。 変更: シーケンサーの実装を Thread から Coroutine に
 - 修正: iOS/OSX でのデバイス接続・切断時の問題
- v1.3.1 バグ修正
 - o <u>Issue connecting to Quest 2 via cable</u>
 - o Sample scene stops working.
 - Byte is obsolete on android
 - Any way of negotiating MTU?
 - Can't get it to work on iOS
 - Have errors with sample scene
 - Androidのパーミッション要求についての問題を解消
 - AndroidのCompanionDeviceManager経由での接続をサポート
- v1.3.2 バグ修正
 - Androidのコンパイルエラーを修正
 - SMF再生時のMIDIイベントの順序が正しくなるよう修正
- v1.3.3 バグ修正
 - 。 WebGLのMIDI送信失敗を修正
- v1.3.4 バグ修正

- 過去に接続していたデバイスIDと同じで、デバイス名が違うものが接続されたときに、間違ったデバイス名を取得する不具合を修正
- 。 iOS: BLE MIDIデバイス検索のポップアップに「完了」ボタンを追加
- 。 サンプルシーン: BLE MIDIデバイスの検索は Android/iOS のみ使えるよう調整
- 。 MidiManager のシングルトンの設計を調整
- v1.4.0 更新リリース
 - 。 追加: Android, iOS, macOS向けの Nearby Connections MIDI サポート
 - 。 追加: WebGL向けの Bluetooth LE MIDI サポート
 - 修正: iOSデバイスでのデバイス接続/切断時のコールバックが間違っていたのを修正
- v1.4.1 更新リリース
 - 修正: Linuxプラットフォームでのリンクエラーを修正
 - 。 追加: WebGLプラットフォームでベンダ名/デバイス名をサポート
 - 追加: iOS/MacOS/Linux/Android プラットフォームでアプリ間MIDI接続(仮想MIDI)をサポート
 - 。 修正: サンプルシーンのメモリリークを修正
- v1.4.2 バグ修正
 - 。 修正: WebGLのサンプルシーンの初期化が失敗する
- v1.4.3 バグ修正
 - 。 修正: Bluetooth がオフの場合、Android プラグインの初期化が失敗する
 - 修正: Android 14 で USB MIDI デバイスを開けない
 - ∘ 修正: Windows プラグインがMIDIデバイスの更新に失敗する
 - 。 修正: Linux プラグインが MidiManager の終了時にクラッシュする
 - 。 修正: ゲームプレイを停止した後、Unity エディターが MIDI 機能を停止する
 - 。 追加: 入出力の deviceld を取得する機能 (全 deviceld の取得メソッドとは別に追加)
 - 追加: MIDI シーケンサーへのデバイス接続を指定する機能
 - 追加: MIDI シーケンサーの再生終了イベントを受信するコールバック
 - 。 追加: MIDI シーケンサーのイベント タイミングの精度を向上
 - 追加: MIDI シーケンサーの再生位置をマイクロ秒時間で指定できるように
- v1.4.4 バグ修正
 - 修正: Androidプラグインのロードが失敗した時に初期化が中断される
 - 。 修正: AndroidのBluetooth MIDIがMIDIメッセージを送信できない
 - 追加: AndroidプラットフォームでProGuard minify設定のサポート
- v1.4.5 バグ修正
 - 。 修正: AndroidのBluetooth MIDIが高負荷のときに送信に失敗する
 - 。 更新: Androidの新しいBluetooth LEのAPIを使うよう対応
 - 修正: AndroidのCompanionDeviceManager初期化に関する問題を修正。本バージョンから、この機能には ACCESS_FINE_LOCATION パーミッションが必要になります。
- v1.5.0 更新リリース
 - 。 追加: MIDI Polyphonic Expression機能(現在は実験的な状態での提供です)
 - 内部実装を全面的にリファクタリング
 - o 更新: SMF読み込みの互換性を向上
 - 。 修正: SMFの再生が冒頭のイベント付近で失敗する
 - 。 修正: Androidの入力デバイスの初期化に失敗する
- v1.5.1 バグ修正
 - 修正 12.3より前の古いmacOSバージョンでUnityエディタが動かない
 - macOS 10.13以降で動作するよう調整
 - 修正 サンプルシーンのインポート時にGUIDが重複している