
РУКОВОДСТВО ПО FLEXBOX CSS

ПОПЕРЕЧНОЕ НАЧАЛО



ПОПЕРЕЧНЫЙ КОНЕЦ

FLEX-KOHTEЙHEP

СВОЙСТВА FLEX-КОНТЕЙНЕРА

display: flex; display: -webkit-flex;

Назначение: запуск механизма Flexbox Возможные значения: flex / inline-flex

flex-direction: row; -webkit-flex-direction: row;

> Назначение: направление укладки элементов по осям Возможные значения: row / row-reverse / column / column-reverse

flex-wrap: nowrap; -webkit-flex-wrap: nowrap;

> Назначение: расположение элементов в одну или несколько строк Возможные значения: nowrap / wrap / wrap-reverse

flex-flow: row nowrap; -webkit-flex-flow: row nowrap;

Назначение: сокращённая запись для свойств flex-direction и flex-wrap.

Возможные значения: см. свойства 2 и 3

justify-content: flex-start; -webkit-justify-content: flex-start;

Назначение: выравнивание flex-элементов по главной оси текущей строки

Возможные значения: flex-start / flex-end / center / space-between / space-around

align-items: stretch; -webkit-align-items: stretch;

Назначение: выравнивание flex-элементов вдоль поперечной оси Возможные значения: stretch / flex-start / flex-end / center / baseline

align-content: stretch;

-webkit-align-content: stretch;

Назначение: выравнивание строк flex-элементов вдоль поперечной оси Возможные значения: stretch / flex-start / flex-end / center / space-between / space-around

flex inline-flex

row

row-reverse

nowrap

wrap

column

column-reverse

wrap-reverse

flex-start

flex-end

center space-between

flex-end

space-around

stretch

flex-start

center

baseline

stretch -----

flex-start

____ =====

flex-end center

space-between ____ space-around

СВОЙСТВА FLEX-ЭЛЕМЕНТА

order: 0;

-webkit-order: 0;

Назначение: определение порядка расстановки flex-элементов Возможные значения: (целое число)

flex-grow: 0; -webkit-flex-grow: 0;

Назначение: указывает фактор растягивания flex-элемента

Возможные значения: (целое неотрицательное число)

flex-shrink: 1;

-webkit-flex-shrink: 1;

Возможные значения: 0

Назначение: указывает фактор сужения flex-элемента

flex-basis: auto;

-webkit-flex-basis: auto;

Назначение: указывает исходный главный размер flex-элемента Возможные значения: длина элемента в пикселях (к примеру, 240рх)

flex: 0 1 auto;

-webkit-flex: 0 1 auto;

align-self: auto;

Назначение: сокращённая запись для свойств flex-grow, flex-shrink и flex-basis

Возможные значения: см. свойства 2, 3 и 4

-webkit-align-self: auto;

Назначение: переопределяет выравнивание элемента по умолчанию Возможные значения: auto / flex-start / flex-end / center / baseline / stretch

order: 0 order: 1 order: -1 order: 0 order: 2

flex-grow: 1

flex-shrink: 0

flex-base: auto

flex-shrink: 1

flex-base: 240PX

1 2 3 4 5

flex-grow: 3

align-self: flex-start

align-self: flex-end

СПАСИБО ЗА РАБОТУ!



АНДРЕЙ ГАВРИЛОВ