Сетевой сервер.

Создано системой Doxygen 1.9.4

1 Алфавитный указатель классов	1
1.1 Классы	1
2 Список файлов	3
2.1 Файлы	3
3 Классы	5
3.1 Kласс Authorized	5
3.1.1 Подробное описание	6
3.1.2 Конструктор(ы)	6
3.1.2.1 Authorized()	6
3.1.3 Методы	6
3.1.3.1 authorized()	6
3.1.3.2 MD()	7
3.1.3.3 msgsend()	8
3.2 Kласс Calculator	8
3.2.1 Подробное описание	9
3.2.2 Конструктор(ы)	9
3.2.2.1 Calculator()	9
3.2.3 Методы	9
$3.2.3.1 \operatorname{calc}() \dots \dots$	9
3.3 Класс Error	10
3.3.1 Подробное описание	10
3.3.2 Методы	10
$3.3.2.1 \mathrm{er}()$	10
3.3.2.2 errors()	11
3.4 Класс interface	11
3.4.1 Подробное описание	12
3.4.2 Конструктор(ы)	12
	12
3.4.3 Методы	12
	12
3.4.3.2 get file error()	13
3.4.3.3 get file name()	13
3.4.3.4 get_port()	13
	14
3.5.1 Подробное описание	14
3.5.2 Конструктор(ы)	14
	14
v ·	15
	15
<del>-</del> "	15
	17

	4.1 Файл calc.h	17
	4.1.1 Подробное описание	18
	4.2 calc.h	18
	4.3 Файл interface.h	19
	4.3.1 Подробное описание	19
	4.4 interface.h	20
_		
H	редметный указатель	21

## Глава 1

## Алфавитный указатель классов

### 1.1 Классы

Классы с их кратким описанием.

Authori	zed	
	Класс для авторизации клиента	5
Calculat	tor	
	Класс для выполнения вычислений	8
Error		
	Класс для обработки и записи ошибок	10
interface	e	
	Класс для обработки аргументов командной строки	11
Server		
	Класс для настройки и управления сервером	14

Алфавитный	указатель	классов
TITOMORITIDIA	Y IXAOA I CAID	12/10/00/1

## Глава 2

# Список файлов

#### 2.1 Файлы

Полный список документированных файлов.

calc.h		
	Заголовочный файл для модуля calc	17
interfac	ce.h	
	Заголовочный файл для класса interface	19

4 Список файлов

## Глава 3


## Классы

#### 3.1 Класс Authorized

Класс для авторизации клиента.

#include <calc.h>

Граф связей класса Authorized:



#### Открытые члены

- std::string MD (const std::string &sah)
  - Метод для вычисления MD5 хеша.
- Authorized (Error err)

Конструктор класса Authorized.

• int authorized (int work\_sock, string file\_name, string file\_error) Метод для авторизации клиента.

#### Закрытые члены

void msgsend (int work\_sock, const std::string &mess)
 Метод для отправки сообщения клиенту.

#### Закрытые данные

• Error e\_error Объект для обработки ошибок.

#### 3.1.1 Подробное описание

Класс для авторизации клиента.

#### 3.1.2 Конструктор(ы)

#### 3.1.2.1 Authorized()

```
\label{eq:Authorized} Authorized \mbox{ (} \\ Error \mbox{ err )} \mbox{ [inline]}
```

Конструктор класса Authorized.

Аргументы

```
err Объект класса Error для обработки ошибок.
```

#### 3.1.3 Методы

#### 3.1.3.1 authorized()

```
int Authorized::authorized (
    int work_sock,
    string file_name,
    string file_error )
```

Метод для авторизации клиента.

#### Аргументы

work_sock	Сокет клиента.
file_name	Имя файла с данными для авторизации.
file_error	Имя файла для записи ошибки.

3.1 Класс Authorized 7

Возвращает

```
Результат авторизации (0 - успех, 1 - ошибка).
```

Метод принимает сообщение от клиента через сокет work\_sock. Это сообщение содержит данные для авторизации (логин, соль и хеш пароля).

```
recv(work_sock, &msg, sizeof(msg), 0);
string message = msg;
```

Метод открывает файл file\_name, который содержит данные авторизации (логин и хеш пароля). fstream file;

```
file.open(file_name);
getline(file, login, ':');
getline(file, hashq);
```

Метод сравнивает логин, полученный от клиента, с логином, хранящимся в файле. Если логины не совпадают, метод отправляет клиенту сообщение ERR, записывает сообщение об ошибке в файл (через объект  $e\_error$ ) и закрывает соединение. if (message.substr(0, login.length()) != login) {

```
f (message.substr(0, login.length()) != login) {
    msgsend(work_sock, err);
    error = "Ошибка логина";
    e_error.errors(error, file_error);
    close(work_sock);
    return 1;
```

Если логин корректен, метод извлекает соль из сообщения клиента (16 символов после логина). Затем метод формирует строку sah, которая состоит из соли и хеша пароля из файла. Далее метод вычисляет MD5-хеш строки sah с помощью функции MD.

```
string salt = message.substr(login.length(), 16); // Извлекаем соль из сообщения string sah = salt + hashq; string digest = MD(sah);
```

Метод сравнивает вычисленный хеш digest с хешем, полученным от клиента. Если хеши не совпадают, метод отправляет клиенту сообщение ERR, записывает сообщение об ошибке в файл и закрывает соединение.

```
string received_hash = message.substr(login.length() + 16);
if (digest != received_hash) {
    msgsend(work_sock, err);
    error = "Ошибка пароля";
    e_error.errors(error, file_error);
    close(work_sock);
    return 1;
```

Если логин и пароль корректны, метод отправляет клиенту сообщение OK и возвращает 0, что означает успешную авторизацию.

```
3.1.3.2 \, MD()
```

```
string Authorized::MD (

const std::string & sah )
```

Метод для вычисления MD5 хеша.

Аргументы

```
sah Строка для хеширования.
```

Возвращает

Хеш в формате строки.

#### 3.1.3.3 msgsend()

Метод для отправки сообщения клиенту.

Аргументы

work_sock	Сокет клиента.
mess	Сообщение для отправки.

Объявления и описания членов классов находятся в файлах:


- calc.h
- $\bullet$  calc.cpp

#### 3.2 Класс Calculator

Класс для выполнения вычислений.

#include <calc.h>

Граф связей класса Calculator:



#### Открытые члены

• Calculator (Error err)

Конструктор класса Calculator.

• int calc (int work\_sock)

Метод для выполнения вычислений.

3.2 Класс Calculator 9

#### Закрытые данные

```
• Error e_error
```

#### 3.2.1 Подробное описание

Класс для выполнения вычислений.

#### 3.2.2 Конструктор(ы)

```
3.2.2.1 Calculator()
```

```
\begin{tabular}{ll} {\bf Calculator::} {\bf Calculator} \ ( \\ & {\bf Error} \ {\bf err} \ ) & [{\bf inline}] \end{tabular}
```

Конструктор класса Calculator.

Аргументы

err | Объект класса Error для обработки ошибок.

#### 3.2.3 Методы

```
3.2.3.1 calc()
```

```
int Calculator::calc ( int \ work\_sock \ )
```

Метод для выполнения вычислений.

Аргументы

```
work_sock | Сокет клиента.
```

Возвращает

Результат вычислений (1 - успех).

Метод принимает от клиента значение Quantity, которое указывает, сколько наборов чисел будет отправлено.

```
recv(work_sock, &Quantity, sizeof(Quantity), 0);
```

Метод выполняет цикл по количеству наборов чисел (Quantity). Для каждого набора: Принимает значение Length, которое указывает, сколько чисел содержится в текущем наборе. Инициализирует переменную Amount для хранения суммы чисел в текущем наборе.

```
 \begin{array}{lll} & \text{for (int } j=0; \ j < Quantity; \ j++) \ \ \\ & \text{recv(work\_sock, \&Length, sizeof(Length), 0);} \\ & \text{float Amount} = 0; \end{array}
```

Внутри цикла по Length метод принимает числа от клиента и суммирует их в переменной Amount. for (int i=0; i < Length; i++) { recv(work\_sock, &Vector\_numbers, sizeof(Vector\_numbers), 0); Amount += Vector\_numbers;

После суммирования всех чисел в наборе метод отправляет результат (Amount) обратно клиенту.  $send(work\ sock,\ \&Amount,\ sizeof(Amount),\ 0)$ ;

После завершения всех вычислений метод выводит закрывает соединение с клиентом.

Объявления и описания членов классов находятся в файлах:

- calc.h
- calc.cpp

#### 3.3 Класс Error

Класс для обработки и записи ошибок

```
#include <calc.h>
```

#### Открытые члены

• Error () Конструктор по умолчанию

#### Открытые статические члены

- static void errors (std::string error, std::string name)
   Метод для записи ошибки в файл.
- static int er (std::string file\_name, std::string file\_error)
  Метод для проверки доступности файла.

#### 3.3.1 Подробное описание

Класс для обработки и записи ошибок

#### 3.3.2 Методы

```
3.3.2.1 er()
int Error::er(
    std::string file_name,
    std::string file error) [static]
```

Метод для проверки доступности файла.

3.4 Класс interface 11

#### Аргументы

file_name	Имя файла с базой данных.
file_error	Имя файла для записи ошибки.

#### Возвращает

Код ошибки (12, если файл недоступен).

Метод для записи ошибки в файл.

Аргументы

error	Текст ошибки.	
name	Имя файла для записи ошибки.	

Объявления и описания членов классов находятся в файлах:

- calc.h
- calc.cpp

#### 3.4 Класс interface

Класс для обработки аргументов командной строки.

```
\#include <interface.h>
```

#### Открытые члены

• interface (int argc, char \*argv[])

Конструктор класса interface.

• int arguments ()

Метод для обработки аргументов командной строки.

• std::string get file name () const

Получить имя файла базы данных.

• int get\_port () const

Получить номер порта.

• std::string get\_file\_error () const

Получить имя файла для записи ошибок.

#### Закрытые члены

void print\_help () const
 Метод для вывода справки.

#### Закрытые данные

```
• int \operatorname{argc}_{-}
```

< Количество аргументов командной строки.

•  $char ** argv_$ 

< Массив аргументов командной строки..

• std::string file\_name

< Имя файла с базой данных.

• int port

< Номер порта.

• std::string file\_error

< Имя файла для записи ошибок.

#### 3.4.1 Подробное описание

Класс для обработки аргументов командной строки.

#### 3.4.2 Конструктор(ы)

#### 3.4.2.1 interface()

```
\begin{split} & \text{interface::interface (} \\ & \quad \text{int argc,} \\ & \quad \text{char * argv[] )} \end{split}
```

Конструктор класса interface.

#### Аргументы

argc	Количество аргументов командной строки.
argv	Массив аргументов командной строки.

#### 3.4.3 Методы

#### 3.4.3.1 arguments()

int interface::arguments ( )  $\,$ 

3.4 Класс interface 13

Метод для обработки аргументов командной строки.

Возвращает

0, если аргументы обработаны успешно, иначе 1.

```
3.4.3.2 get file error()
```

std::string interface::get file error ( ) const

Получить имя файла для записи ошибок.

Возвращает

Имя файла для записи ошибок.

```
3.4.3.3 get_file_name()
```

std::string interface::get\_file\_name ( ) const

Получить имя файла базы данных.

Возвращает

Имя файла.

```
3.4.3.4 get_port()
```

int interface::get\_port ( ) const

Получить номер порта.

Возвращает

Номер порта.

Объявления и описания членов классов находятся в файлах:


- interface.h
- · interface.cpp

#### 3.5 Kласс Server

Класс для настройки и управления сервером.

#include <calc.h>

Граф связей класса Server:



#### Открытые члены

• Server (Error err)

Конструктор класса Server.

- int self\_addr (std::string &error, std::string &file\_error, int port) Метод для настройки адреса сервера.
- int client\_addr (int s, std::string &error, std::string &file\_error)

  Метод для обработки подключения клиента.

#### Закрытые данные

• Error e\_error Объект для обработки ошибок.

#### 3.5.1 Подробное описание

Класс для настройки и управления сервером.

#### 3.5.2 Конструктор(ы)

# 3.5.2.1 Server() Server::Server ( Error err ) [inline]

Конструктор класса Server.

3.5 Класс Server

#### Аргументы

```
err Объект класса Error для обработки ошибок.
```

#### 3.5.3 Методы

```
3.5.3.1 client_addr()
```

Метод для обработки подключения клиента.

#### Аргументы

s	Сокет сервера.
error	Ссылка на строку для записи ошибки.
file_error	Имя файла для записи ошибки.

#### Возвращает

Сокет клиента.

```
3.5.3.2 \text{ self\_addr()}
```

Метод для настройки адреса сервера.

#### Аргументы

error	Ссылка на строку для записи ошибки.
file_error	Имя файла для записи ошибки.
port	Порт сервера.

Возвращает

Сокет сервера.

Метод начинает с проверки, является ли переданный порт корректным. Порт должен быть в диапазоне от 0 до 65535. Если порт выходит за пределы допустимого диапазона, метод формирует сообщение об ошибке, записывает его в файл (через объект  $e_{error}$ ), и выбрасывает исключение std::runtime error.

```
if (port < 0 || port > 65535) {
   error = "Некорректное значение порта: " + to_string(port);
   e_error.errors(error, file_error);
   throw std::runtime_error("Invalid port value");
   return -1;
}
```

Метод создает сокет с помощью функции socket. Сокет использует семейство адресов AF\_INET (IPv4) и тип сокета SOCK\_STREAM (TCP). Если создание сокета завершается с ошибкой (возвращается значение меньше 0), метод выводит сообщение об ошибке с помощью perror и завершает программу с кодом EXIT FAILURE.

```
int sock = socket (AF_INET, SOCK_STREAM, 0); if (sock < 0) {
    perror("Ошибка при создании сокета"); exit(EXIT_FAILURE);
```

Метод устанавливает опцию SO\_REUSEADDR для сокета, чтобы разрешить повторное использование адреса и порта после завершения работы сервера. Если установка опции завершается с ошибкой (возвращается -1), метод выбрасывает исключение std::system\_error.

```
int on = 1;
int rc = setsockopt(sock, SOL_SOCKET, SO_REUSEADDR, &on, sizeof(on));
if (rc == -1) {
    throw system_error(errno, generic_category(), "Ошибка установки сокета");
}
```

Метод устанавливает обработчик сигнала SIGALRM с помощью функции signal. Этот сигнал будет использоваться для ограничения времени ожидания подключения клиента. Затем метод устанавливает таймаут на 240 секунд для операций приема данных с помощью опции SO\_RCVTIMEO. Если установка таймаута завершается с ошибкой, метод выбрасывает исключение std::system\_error.signal(SIGALRM, alarm\_handler);

```
alarm(240);
struct timeval timeout {240, 0};
rc = setsockopt(sock, SOL_SOCKET, SO_RCVTIMEO, &timeout, sizeof(timeout));
if (rc == -1) {
    throw system_error(errno, generic_category(), "Ошибка установки сокета");
}
```

 ${\it Merog}$  настраивает структуру sockaddr\_in, которая содержит информацию об адресе сервера.

```
sockaddr_in self_addr;
self_addr.sin_family = AF_INET;
self_addr.sin_port = htons(port);
self_addr.sin_addr.s_addr = inet_addr("127.0.0.1");
```

Метод вызывает функцию bind, чтобы привязать сокет к указанному адресу и порту. Если привязка завершается с ошибкой (возвращается -1), метод выводит сообщение об ошибке, записывает его в файл (через объект е error) и возвращает код ошибки 1.

```
int b = bind(sock, reinterpret_cast<sockaddr* >(&self_addr), sizeof(self_addr));
if (b == -1) {
    cout « "Ошибка привязки\n";
    error = "Ошибка";
    e_error.errors(error, file_error);
    return 1;
}
```

После успешной привязки сокета метод вызывает функцию listen, чтобы начать прослушивание входящих подключений.

Объявления и описания членов классов находятся в файлах:

- calc.h
- calc.cpp

## Глава 4

## Файлы

#### 4.1 Файл calc.h

Заголовочный файл для модуля calc.

```
#include <netinet/in.h>
#include <iostream>
#include <cassert>
#include <arpa/inet.h>
#include <cstdlib>
#include <unistd.h>
\#include <ctime>
#include <fstream>
\#include <sstream>
#include <string>
#include <random>
#include <cryptopp/cryptlib.h>
#include <vector>
#include <getopt.h>
#include <csignal>
#include <cryptopp/hex.h>
\#include <cryptopp/md5.h>
Граф включаемых заголовочных файлов для calc.h:
```



#### Классы

• class Error

Класс для обработки и записи ошибок

• class Server

Класс для настройки и управления сервером.

class Authorized

Класс для авторизации клиента.

• class Calculator

Класс для выполнения вычислений.

18 Файлы

#### Макросы

#### 4.1.1 Подробное описание

Заголовочный файл для модуля calc.

Автор

Кулагина П.В.

Версия

1.0

Дата

23.12.2024

Авторство

ИБСТ ПГУ

#### 4.2 calc.h

#### См. документацию.

```
8 #include <netinet/in.h>
9 #include <iostream>
10 #include <cassert>
11 #include <arpa/inet.h>
12 #include <cstdlib>
13 #include <unistd.h>
14 #include <ctime>
15 #include <fstream>
16 #include <sstream>
17 #include <string>
18 #include <random>
19 #include <cryptopp/cryptlib.h>
20 #include <iostream>
21 #include <vector>
22 #include <getopt.h>
23 #include <unistd.h>
24 #include <getopt.h>
25 \ \# include < csignal >
26~\# include < cstdlib >
27 #include <cryptopp/hex.h>
28 #define CRYPTOPP_ENABLE_NAMESPACE_WEAK 1
29 #include <cryptopp/md5.h>
30 using namespace CryptoPP;
31 using namespace std;
32
36 class Error
37 {
38 public:
       static void errors(std::string error, std::string name);
       static int er(std::string file_name, std::string file_error);
53 };
54
59 class Server
60 {
61 private:
```

4.3 Файл interface.h


```
Error e_error;
63 public:
      Server(Error err) : e_error(err) {
68
69
          e_error = err;
70
        int self addr(std::string& error, std::string& file error, int port);
131
139
        int client addr(int s, std::string& error, std::string& file_error);
140 };
1\,4\,1
142
147 class Authorized
148 {
149 private:
150
156
        void msgsend(int work_sock, const std::string& mess);
157 public:
        std::string MD(const std::string& sah);
Authorized(Error err) : e_error(err) {
163
168
           e_error = err;
169
170
218
        int authorized(int work_sock, string file_name, string file_error);
219 };
220
221
226 class Calculator
227 {
228 private:
229
        Error e_error; //< Объект для обработки ошибок.
230 public:
^{235}
        {\bf Calculator}({\bf Error\ err})\,:\,{\bf e\_error}({\bf err})\,\,\{
236
           e\_error = err;
        int calc(int work_sock);
266 };
267
```

#### 4.3 Файл interface.h

Заголовочный файл для класса interface.

#include <string>

Граф включаемых заголовочных файлов для interface.h:



#### Классы

class interface

Класс для обработки аргументов командной строки.

#### 4.3.1 Подробное описание

Заголовочный файл для класса interface.

20 Файлы

#### 4.4 interface.h

```
CM. ДОКУМЕНТАЦИЮ.

1  #ifndef INTERFACE_H
6  #define INTERFACE_H
7  #include <string>
8

13 class interface {
14 public:
20  interface(int argc, char *argv[]);
25  int arguments();
30  std::string get_file_name() const;
35  int get_port() const;
40  std::string get_file_error() const;
41 private:
45  void print_help() const;
46  int argc_;
47  char **argv_;
48  std::string file_name;
49  int port;
50  std::string file_error;
51 };
52 #endif
```

## Предметный указатель

```
{\rm client\_addr},\, {\color{red}15}
arguments
     interface, 12
                                                                    self\_addr,\, {\color{red}15}
Authorized, 5
                                                                    Server, 14
     Authorized, 6
     authorized, 6
     MD, 7
     msgsend, 7
authorized
     Authorized, 6
calc
     Calculator, 9
calc.h, 17
Calculator, 8
     calc, 9
     Calculator, 9
client addr
     Server, 15
     Error, 10
Error, 10
     er, 10
     errors, 11
errors
     Error, 11
{\it get\_file\_error}
     interface, 13
get_file_name
     interface, 13
{\rm get\_port}
     interface, 13
interface, 11
     arguments, 12
     {\rm get\_file\_error},\, {\color{red} 13}
     {\rm get\_file\_name},\, {\color{red}13}
     get_port, 13
     interface, 12
interface.h, 19
MD
     Authorized, 7
msgsend
     Authorized, 7
self addr
     Server, 15
```

Server, 14